1 Einleitung

1.1 Konzept des Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt, wie COBOL-Programme im Betriebssystem BS2000

- für die Übersetzung bereitgestellt,
- mit dem COBOL2000-Compiler übersetzt,
- zu ablauffähigen Programmen gebunden und in den Hauptspeicher geladen sowie
- in Testläufen auf logische Fehler untersucht werden können.

Es gibt außerdem Aufschluss darüber, wie COBOL-Programme

- die Möglichkeiten des BS2000 zum Informationsaustausch nutzen,
- katalogisierte Dateien verarbeiten,
- sortieren und mischen,
- Fixpunkte ausgeben und für einen Wiederanlauf verwenden sowie
- mit weiteren Programmen verknüpft werden können.

Ferner beschreibt dieses Benutzerhandbuch in Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269 den Einsatz des COBOL2000-Compilers und der von ihm erzeugten Programme im POSIX-Subsystem des BS2000/OSD sowie den Zugriff auf das POSIX-Dateisystem.

Der Leser benötigt Kenntnisse der Programmiersprache COBOL sowie einfacher Anwendungen des BS2000.

Der Sprachumfang des COBOL2000-Compilers ist im Handbuch "COBOL2000-Sprachbeschreibung" [1] dargestellt.

Auf Druckschriften wird im Text durch Kurztitel oder Nummern in eckigen Klammern hingewiesen. Die vollständigen Titel sind unter den entsprechenden Nummern im Literaturverzeichnis aufgeführt.

1.2 Die Ausbaustufen des COBOL2000-Systems

Das COBOL2000-System V1.2 wird in drei Ausbaustufen geliefert:

- COBOL2000-R (Vollausbau mit RISC-Codegenerator)
- COBOL2000 (Vollausbau ohne RISC-Codegenerator)
- COBOL2000-BC (Basic Configuration / Grundausbaustufe)

In der BC-Version des COBOL2000 werden folgende Steuerungs- und Sprachkomponenten nicht unterstützt:

- symbolisches Testen mit AID
- Ausgabe einer Liste aller Fehlermeldungen
- COBOL-DML-Sprachelemente für Datenbankanschluss
- Sprachmodul Report-Writer
- Compiler- und Programmablauf im POSIX-Subsystem
- Starterphase

Dieses Benutzerhandbuch referiert grundsätzlich die Vollausbaustufe; die Texte zu den von COBOL2000-BC nicht unterstützten Funktionen enthalten einen entsprechenden Hinweis.

Der COBOL-Compiler wird für COBOL2000 Version 1.2A ohne COBOL-Laufzeitsystem ausgeliefert.

Das COBOL-Laufzeitsystem ist Bestandteil des CRTE (<u>C</u>ommon <u>R</u>un<u>Time Environment</u>), der gemeinsamen Laufzeitumgebung für COBOL-, C- und C++-Programme.

Das in CRTE enthaltene COBOL-Laufzeitsystem unterstützt den Ablauf aller Programme, die von COBOL85-Compilern ab Version 1.0A sowie dem COBOL2000-Compiler ab V1.0A übersetzt wurden.

1.3 Änderungen gegenüber der Vorgängerversion

- Optional erweitertes Compiler-Listing
- Ersetzen der Option PREPARE-CANCEL durch die Option ENABLE-INITIAL-STATE
- Streichung der COMOPT SUPPORT-WINDOW-DEBUGGING bzw. der zugehörigen SDF-Option
- Erweiterung des SORT durch Extended Host Code Support

1.4 Im Handbuch verwendete Darstellungsmittel

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende metasprachliche Konventionen verwendet:

COMOPT	Großbuchstaben bezeichnen Schlüsselwörter, die in dieser Form eingegeben werden müssen.
name	Kleinbuchstaben bezeichnen Variablen, die bei der Eingabe durch aktuelle Werte ersetzt werden müssen.
YES NO	Die Unterstreichung eines Wertes bedeutet, dass es sich um einen Standardwert handelt, der automatisch eingesetzt wird, wenn der Anwender keine Angaben macht.
{YES } NO }	Geschweifte Klammern schließen Alternativen ein, d.h. aus den angegebenen Größen muss eine Angabe ausgewählt werden. Die Alternativen stehen untereinander. Befindet sich unter den angegebenen Größen ein Standardwert, dann ist keine Angabe erforderlich, wenn der Standardwert gewünscht ist.
{YES/ <u>NO</u> }	Ein Schrägstrich zwischen nebeneinander stehenden Angaben bedeutet ebenfalls, dass es sich um Alternativen handelt, von denen eine ausgewählt werden muss. Falls der angegebene Standardwert gewünscht wird, ist keine Angabe erforderlich.
[]	Eckige Klammern schließen Wahlangaben ein, die weggelassen werden dürfen.
()	Runde Klammern müssen angegeben werden.
u	Dieses Zeichen deutet an, dass mindestens ein Leerzeichen syntaktisch notwendig ist.
Sonderzeichen	sind ohne Veränderung zu übernehmen.

Hinweis

Für COBOL-Sprachformate gelten die üblichen COBOL-Konventionen (siehe Handbuch "COBOL2000-Sprachbeschreibung" [1]).

1.5 Begriffserklärungen

In der Beschreibung des Programmerstellungsprozesses werden häufig unterschiedliche Begriffe für dasselbe Objekt verwendet. Beispielsweise wird das Resultat eines Compilerlaufs als "Objektmodul" bezeichnet, während für den Binder dasselbe Objekt ein "Bindemodul" (= "zu bindender Modul") ist.

Die Verwendung der komponentenspezifischen Begriffe ist sinnvoll, kann aber beim Leser des Handbuchs zur terminologischen Verunsicherung führen. Um dem vorzubeugen, sind nachfolgend die wichtigsten synonym verwendeten Begriffe erklärt.

Bindemodul, Objektmodul, Großmodul

Der Begriff "Bindemodul" fasst die beiden Begriffe "Objektmodul" und "Großmodul" zusammen.

Objektmodule und Großmodule sind gleichartig aufgebaut und werden im gleichen Format abgelegt (Objektmodulformat). In PLAM-Bibliotheken sind sie Elemente vom Typ R.

Objektmodule erzeugt der Compiler bei der Übersetzung von Übersetzungseinheiten.

Großmodule, auch "vorgebundene Module" genannt, erzeugt der Binder TSOSLNK. In einem Großmodul sind mehrere Objekt- bzw. Großmodule in einem einzigen Modul zusammengefasst.

Bindemodule können vom statischen Binder TSOSLNK, vom dynamischen Bindelader DBL oder vom Binder BINDER weiterverarbeitet werden.

Modul, Objektmodul, Bindelademodul

"Modul" ist der Oberbegriff für das Ergebnis der Übersetzung eines Übersetzungsprogramms durch den COBOL2000-Compiler. "Objektmodul" ist ein Modul im OM-Format, "Bindelademodul" ist ein Modul im LLM-Format.

Ablauffähiges Programm, Programm, Lademodul, Objektprogramm

Ein ablauffähiges Programm, in diesem Handbuch auch kurz "Programm" genannt, wird von den Bindern erzeugt und z.B. in PLAM-Bibliotheken unter dem Typ C abgelegt. Im Unterschied zu Bindemodulen können ablauffähige Programme nicht vom Binder TSOSLNK weiterverarbeitet werden, sondern werden vom (statischen) Lader in den Speicher geladen.

In anderer Dokumentation wird für ablauffähige Programme oft synonym der Begriff "Lademodul" verwendet. Technisch gesehen ist jedoch ein Lademodul eine ladbare Einheit **innerhalb** eines Programms. Ein segmentiertes Programm besteht z.B. aus mehreren Lademodulen.

Das Synonym "Objektprogramm" für Lademodul kann in der COBOL-Terminologie zu Missverständnissen führen: Im COBOL-Standard wird, ohne auf die herstellerspezifische Notwendigkeit eines Bindelaufs einzugehen, als Objektprogramm bereits das vom COBOL-Compiler erzeugte Kompilat bezeichnet.

Auftrag (Job), Task, Prozess

Ein Auftrag (Job) ist die Folge von Kommandos, Anweisungen etc., die zwischen den Kommandos LOGON und LOGOFF angegeben werden. Es wird zwischen Stapelaufträgen (ENTER-Jobs) und Dialogaufträgen unterschieden.

Ein Auftrag wird zu einer Task, wenn ihm Systemressourcen (CPU, Speicher, Geräte) zugeteilt werden. Im Dialogbetrieb wird ein Auftrag zu einer Task, sobald das LOGON-Kommando akzeptiert ist.

Als Prozesse werden die innerhalb einer Task ablaufenden Aktivitäten, z.B. Programmabläufe, bezeichnet.

Bis heute wird für die Begriffe "Task" bzw. "Auftrag" oft synonym der Begriff "Prozess" verwendet. In Zukunft sollen die Begriffe so verwendet werden wie oben erklärt. Die Formulierung "bei Prozessende" bedeutet also: bei Beendigung eines Programmablaufs. Mit "Taskende" ist der Zeitpunkt nach dem LOGOFF-Kommando gemeint. Statt des Begriffs "Prozessschalter" wird heute der Begriff "Auftragsschalter" verwendet.

Übersetzungsgruppe

Compilation Group

Eine Folge von Übersetzungseinheiten, die zusammen übersetzt werden.

Übersetzungseinheit

compilation unit

Eine Quelleinheit, die nicht in anderen Quelleinheiten geschachtelt sein kann (Programm-Prototyp, Progammdefinition, Klassendefinition und Interface-Definition). Dies sind die Elemente einer Übersetzungsgruppe. Sie sind separat übersetzbar.

Quelleinheit

source unit

Eine Anweisungsfolge, die mit einer Identification Division beginnt und mit einem zugehörigen END-Eintrag schließt (kann geschachtelt sein).

Einleitung Readme-Datei

1.6 Readme-Datei

/SHOW-INSTALLATION-PATH INSTALLATION-UNIT=COBOL2000-GEM,LOGICAL-IDENTIFIER=SYSRME.D

Die Readme-Datei können Sie mit dem Kommando / SHOW-FILE oder mit einem Editor ansehen oder auf einem Standarddrucker mit folgendem Kommando ausdrucken:

/PRINT-DOCUMENT <pfadname>, LINE-SPACING=*BY-EBCDIC-CONTROL

2 Von der Übersetzungseinheit zum ablauffähigen Programm

Damit aus einer COBOL-Übersetzungseinheit ein ablauffähiges Programm wird, sind drei Schritte nötig:

- 1. Bereitstellen der Übersetzungseinheit (siehe Abschnitt "Bereitstellen der Übersetzungseinheit" auf Seite 12)
- 2. Übersetzen: Die Übersetzungseinheit muss in Maschinensprache umgesetzt werden. Der Compiler erzeugt dabei wahlweise ein Objektmodul oder ein Bindelademodul und protokolliert Ablauf und Ergebnis der Übersetzung.
- 3. Binden: Ein oder mehrere Module werden mit sog. Laufzeitmodulen verknüpft. Es entsteht ein ablauffähiges Programm (siehe Kapitel "Binden, Laden, Starten" auf Seite 97).




Bild 1: Der Weg zum ablauffähigen Programm

Der Compiler übernimmt während des Übersetzungslaufs drei Funktionen:

- Überprüfung der Übersetzungseinheit auf syntaktische und semantische Fehler,
- Umsetzung des COBOL-Codes in Maschinensprache,
- Ausgabe von Meldungen, Protokoll-Listen und Modulen.

Durch Steueranweisungen kann der Benutzer

- Funktionen des COBOL2000 auswählen,
- die Betriebsmittel für Ein- und Ausgabe zuweisen,
- Eigenschaften der Module bestimmen,
- Art und Umfang der Listenausgabe festlegen.

Die Steuerungsmöglichkeiten, die COBOL2000 bzw. das Betriebssystem bieten, werden in den Kapiteln "Steuerung des Compilers über SDF" auf Seite 33" und "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" auf Seite 73 ausführlich beschrieben.


Eine Übersetzungseinheit ist ein COBOL-Quellprogramm, das in **einem** Übersetzungslauf übersetzbar ist. Mit einem einzigen Übersetzungslauf kann aber auch eine Folge von Übersetzungseinheiten, eine so genannte Übersetzungsgruppe, übersetzt werden.



Das in den folgenden Kapiteln zu Übersetzungseinheiten Gesagte gilt analog für Übersetzungsgruppen, sofern nicht explizit differenziert wird.

10

Mögliche Eingabequellen und Ausgabeziele des Compilers:



2.1 Bereitstellen der Übersetzungseinheit

Eine COBOL-Übersetzungseinheit muss nach ihrer Codierung dem Compiler für die Übersetzung zugänglich gemacht werden. Unter den verschiedenen Wegen, die dafür zur Verfügung stehen, sind die gebräuchlichsten

- die Eingabe aus einer Datei,
- die Eingabe aus einer PLAM-Bibliothek.

Das Betriebssystem unterstützt die Bereitstellung von Übersetzungseinheiten in Dateien oder PLAM-Bibliotheken durch verschiedene Kommandos und Dienstprogramme.

2.1.1 Bereitstellen in katalogisierten Dateien

COBOL2000 kann Übersetzungseinheiten aus SAM- oder ISAM-Dateien verarbeiten, wobei ISAM-Dateien mit KEYPOS=5 und KEYLEN=8 katalogisiert sein müssen. Wie die Übersetzungseinheit in eine solche Datei eingegeben werden kann, hängt davon ab, in welcher Form es zur Verfügung steht:

- Liegt die Übersetzungseinheit bereits auf einem externen Datenträger (z.B. Magnetband) gespeichert vor, kann es mit Hilfe geeigneter
 - BS2000-Kommandos (siehe [3]), z.B. des COPY-FILE-Kommandos (für Übersetzungseinheiten auf Magnetbändern),
 - Dienstprogramme, z.B. ARCHIVE für Magnetbänder

in eine katalogisierte Datei übernommen werden.

- Soll die Übersetzungseinheit neu erfasst werden, lässt sich der Dateiaufbereiter EDT (siehe [22]) einsetzen. Er bearbeitet SAM- oder ISAM-Dateien und stellt Funktionen zur Verfügung, die ein formatgerechtes Erstellen und späteres Ändern von COBOL-Übersetzungseinheiten unterstützen. Dazu gehören u.a.
 - die Möglichkeit, einen Tabulator zu setzen: Er erlaubt ein schnelles und zuverlässiges Positionieren auf die Anfangsspalte des Programmtextbereiches und erleichtert so die Einhaltung des Referenzformats für COBOL-Programme (siehe [1]).
 - Funktionen für das Einfügen, Löschen, Kopieren, Übertragen und Ändern von Programmierzeilen und Zeilen- bzw. Spaltenbereichen,
 - Anweisungen für das Einfügen, Löschen und Ersetzen von Zeichenfolgen in der Datei.

2.1.2 Bereitstellen in PLAM-Bibliotheken

Neben SAM- oder ISAM-Dateien stellen PLAM-Bibliotheken eine weitere wichtige Eingabequelle für den COBOL2000-Compiler dar.

Eigenschaften von PLAM-Bibliotheken

PLAM-Bibliotheken sind PAM-Dateien, die mit der Zugriffsmethode PLAM (**P**rimary **L**ibrary **A**ccess **M**ethod) bearbeitet werden (siehe [25]). Für das Einrichten und Verwalten dieser Bibliotheken steht das Dienstprogramm LMS (siehe [12]) zur Verfügung.

Eine PLAM-Bibliothek kann als Elemente nicht nur Übersetzungseinheiten oder Programmteile (COPY-Elemente), sondern z.B. auch Module und ablauffähige Programme enthalten. Die einzelnen Elementarten werden dabei durch Typbezeichnungen charakterisiert.

In einer PLAM-Bibliothek können u.a. Elemente folgender Typen abgelegt werden:

Typbezeichnung	Inhalt der Elemente		
S	Übersetzungseinheiten, COPY-Elemente		
R	Objektmodule oder Großmodule		
С	ablauffähige Programme		
J	Prozeduren		
L	Bindelademodule (LLMs)		
Р	druckaufbereitete Daten (Listen)		
X	REPOSITORY-Daten		

Tabelle 1: PLAM-Elementtypen

Eine PLAM-Bibliothek kann auch gleichnamige Elemente enthalten, die sich durch Typoder Versionsbezeichnung unterscheiden.

Die Vorteile der Datenhaltung in PLAM-Bibliotheken sind:

- Bis zu 30 % Speicherplatz können durch das Zusammenlegen verschiedener Elementtypen und zusätzliche Komprimierungstechniken eingespart werden.
- Die Zugriffzeiten zu den verschiedenen Elementtypen derselben PLAM-Bibliothek sind kürzer als die Zugriffszeiten bei der herkömmlichen Datenhaltung.
- Der EAM-Speicher wird entlastet, wenn Bindemodule direkt als PLAM-Bibliothekselemente abgelegt werden.

Eingabe in PLAM-Bibliotheken

PLAM-Bibliotheken können Übersetzungseinheiten aufnehmen

- aus Dateien,
- aus anderen Bibliotheken,
- über SYSDTA bzw. SYSIPT; d.h. von einer Datenstation oder einer temporären SPOOLIN-Datei.

Wie eine Übersetzungseinheit in eine PLAM-Bibliothek eingegeben werden kann, hängt davon ab, in welcher Form sie dafür zur Verfügung steht:

- Liegt sie in einer katalogisierten Datei oder als Element einer Bibliothek vor, kann sie über das Dienstprogramm LMS in eine PLAM-Bibliothek aufgenommen werden (siehe Beispiel 2-1). Bei der Übernahme einer Übersetzungseinheit aus einer ISAM-Datei mit LMS ist zu beachten, dass mit PAR KEY=YES bzw. SOURCE-ATTRIBUTES=KEEP der ISAM-Schlüssel nicht mitübernommen wird. Eine Übersetzungseinheit mit ISAM-Schlüssel kann der COBOL2000-Compiler nicht aus einer Bibliothek heraus verarbeiten.
- Soll die Übersetzungseinheit neu erfasst werden, kann sie auch unmittelbar durch den Dateiaufbereiter EDT als Element in eine PLAM-Bibliothek geschrieben werden.

Beispiel 2-1: Übernahme einer Übersetzungseinheit aus einer katalogisierten Datei in eine PLAM-Bibliothek

- (1) Das Dienstprogramm LMS wird aufgerufen.
- (2) PLAM.LIB wird als neu einzurichtende (STATE=NEW) Ausgabebibliothek (USAGE=OUT) vereinbart. Sie wird von LMS standardmäßig als PLAM-Bibliothek eingerichtet.
- (3) Die Übersetzungseinheit wird aus der katalogisierten Datei SOURCE.EINXEINS als Element vom Typ S unter dem Namen EINXEINS in die PLAM-Bibliothek aufgenommen.
- (4) Der LMS-Lauf wird beendet, alle geöffneten Dateien werden geschlossen.

2.2 Quelldaten-Eingabe

Eingaben in den Compiler können folgende Quelldaten sein:

- Übersetzungseinheiten (einzelne Übersetzungseinheiten oder Übersetzungsgruppe)
- Programmteile (COPY-Elemente)
- Compiler-Steueranweisungen (COMOPT-Anweisungen oder SDF-Optionen)
- Repository Daten (Schnittstellenbeschreibungen)

Der Compiler kann Übersetzungseinheiten aus katalogisierten SAM- oder ISAM-Dateien, aus Elementen von PLAM-Bibliotheken und aus POSIX-Dateien verarbeiten. Die Bereitstellung von Übersetzungseinheiten ist im Abschnitt "Bereitstellen der Übersetzungseinheit" auf Seite 12 und im Kapitel "COBOL2000 und POSIX" ab Seite 270 beschrieben.

Die Steueranweisungen für die Eingabe sind in den Kapiteln "Steuerung des Compilers über SDF" auf Seite 33 und "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" auf Seite 73 eingehend beschrieben. Die für beide Steuerungsarten gleiche Zuweisung der Systemdatei SYSDTA ist nachfolgend dargestellt.

2.2.1 Zuweisen der Übersetzungseinheit mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando

Standardmäßig erwartet der Compiler die Quelldaten von der Systemdatei SYSDTA. SYSDTA kann vor dem Aufruf des Compilers einer katalogisierten Datei oder einem Bibliothekselement zugewiesen werden. Das Kommando hierfür lautet:

Ausführliche Informationen zum ASSIGN-SYSDTA-Kommando können im Handbuch "Benutzerkommandos (SDF)" [3] nachgelesen werden.

Beispiel 2-2: Einlesen der Übersetzungseinheit aus einer katalogisierten Datei

/ASSIGN-SYSDTA QUELL.EINXEINS	(1)
Compileraufruf	(2)
/ASSIGN-SYSDTA *PRIMARY	(3)

- (1) Der Systemdatei SYSDTA wird die katalogisierte Datei QUELL.EINXEINS zugewiesen, in der sich die zu übersetzende Übersetzungseinheit befindet.
- (2) Der Compiler wird geladen und gestartet. Er verarbeitet die Daten, die von SYSDTA kommen. Dies gilt nur, falls der Compiler nicht über SDF-Schnittstelle aufgerufen wurde bzw. hier nicht source = ... spezifiziert wurde.
- (3) Die Systemdatei SYSDTA wird wieder auf ihre Primärzuweisung zurückgesetzt.

Beispiel 2-3: Einlesen einer Übersetzungseinheit aus einer Bibliothek

//	SSIGN-SYSDTA	*LIBRARY-ELEMENT(LIB=PLAM.LIB,ELEM=BEISP3)	(1)
Co	mpileraufruf		(2)
//	SSIGN-SYSDTA	*PRIMARY	(3)

- (1) Die Systemdatei SYSDTA wird dem Element BEISP3 in der PLAM-Bibliothek PLAM.LIB zugewiesen.
- (2) Der Compiler wird aufgerufen. Er greift über SYSDTA auf das zugewiesene Bibliothekselement zu. Siehe Beispiel voher.
- (3) SYSDTA erhält wieder die Primärzuweisung.

Weitere Möglichkeiten der Quelldaten-Eingabe sind an die Steuerung des Compiler mit COMOPT-Anweisungen gebunden und sind in Kapitel "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" auf Seite 73 beschrieben.

2.2.2 Eingabe von Programmteilen

Programmteile (COPY-Elemente) können getrennt von den Übersetzungseinheiten, in denen sie Verwendung finden, in Bibliotheken gespeichert werden. Dies empfiehlt sich vor allem, wenn in verschiedenen Übersetzungseinheiten identische Programmteile vorkommen.

In der Übersetzungseinheit steht stellvertretend für diese Programmteile eine COPY-Anweisung. COPY-Anweisungen dürfen an beliebiger Stelle in der Übersetzungseinheit (außer Kommentarzeilen und nicht-numerischen Literalen) stehen.

Stößt der Compiler beim Übersetzen der Übersetzungseinheit auf eine COPY-Anweisung, holt er aus einer Bibliothek das Element, dessen Name in der COPY-Anweisung angege-

ben wird. Die COPY-Anweisung wird dann so übersetzt, als wäre das zugehörige Element in der Übersetzungseinheit selbst geschrieben worden. Das Format der COPY-Anweisung ist in Kapitel "Steuerung des Compilers über SDF" auf Seite 33 der COBOL2000-Sprachbeschreibung [1] erläutert.

Eingabe von COPY-Elementen aus PLAM-Bibliotheken

Vor dem Aufruf des Compilers müssen die Bibliotheken, in denen sich die COPY-Elemente befinden, dem Compiler mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando zugewiesen und mit den im Folgenden spezifizierten Linknamen verknüpft werden.

Falls in der COPY-Anweisung ein Bibliotheksname angegeben ist, wird der Linkname aus den ersten 8 Zeichen des Bibliotheksnamens gebildet.

Falls in der COPY-Anweisung kein Bibliotheksname vereinbart wurde, können bis zu zehn Bibliotheken mit den Standard-Linknamen COBLIB, COBLIB1 bis COBLIB9 verknüpft werden. Der Compiler durchsucht dann der Reihe nach die zugewiesenen Bibliotheken, bis er das jeweils gesuchte COPY-Element findet.

Je nach Formulierung der COPY-Anweisung in der Übersetzungseinheit sind folgende Verknüpfungen nötig:

COPY-Anweisung		ADD-FILE-LINK-Kommando	
COPY textname		ADD-FILE-LINK [LINK-NAME=]standard-linkname, [FILE-NAME=]libname	
textname	bis zu 31 Zeichen langer Elementname	standard-linkname COBLIB COBLIB1COBLIB9	
		libname	Name der katalogisierten Biblio- thek, in der das COPY-Element ge- speichert ist
COPY textname OF bibliothek		ADD-FILE-LINK [LINK-NAME=] linkname, [FILE-NAME=] libname	
bibliothek	bis zu 31 Zeichen langer Bibliotheksname	linkname	die ersten acht Zeichen von bibliothek
		libname	Name der katalogisierten Biblio- thek, in der das COPY-Element ge- speichert ist

Eingabe von COPY-Elementen aus dem POSIX-Dateisystem

Wenn das POSIX-Subsystem vorhanden ist, können dem Compiler auch COPY-Texte aus dem POSIX-Dateisystem eingegeben werden. Dies erfolgt mittels einer S-Variablen mit dem Standardnamen SYSIOL-COBLIB bzw. SYSIOL-bibliotheksname. Je nach Formulierung der COPY-Anweisung in der Übersetzungseinheit ist die S-Variable folgendermaßen zu gestalten (siehe auch Beispiel 2-6, Seite 20); gilt nicht für BC (Grundausbau):

COPY-Anweisung		S-Variable	
COPY textname		DECL-VAR SYSIOL-COBLIB, INIT='*POSIX(pfad)', SCOPE=*TASK	
textname	bis zu 31 Zeichen langer Name der POSIX-Datei, die den COPY-Text enthält. textname darf keine Klein- buchstaben enthalten.	pfad	Absoluter Pfadname (beginnend mit /) des Dateiverzeichnisses, in dem die Datei textname gesucht werden soll
COPY textname OF bibliothek		DECL-VAR SYSIOL-libname, INIT='*POSIX(pfad)', SCOPE=*TASK	
bibliothek bis zu 31 Zeichen langer Bibliotheksname zur Bil-		libname	die ersten 8 Zeichen von bibliothek
	dung der S-Variablen mit dem Namen SYSIOL-bibli- othek. bibliothek darf keine Klein- buchstaben enthalten.	pfad	Absoluter Pfadname (beginnend mit /) des Dateiverzeichnisses, in dem die Datei textname gesucht werden soll

Beispiel 2-4: Eingabe zweier COPY-Elemente

Die Übersetzungseinheit in der Datei BEISPIEL1 enthält folgende COPY-Anweisungen:

- (1) XYZ ist der Name des Elements, unter dem das COPY-Element in der PLAM-Bibliothek BIB1 abgespeichert ist.
- (2) ABC ist der Name des Elements, unter dem das COPY-Element in der PLAM-Bibliothek BIB2 mit dem Linknamen BIBLIO abgespeichert ist.
- (3) SYSDTA wird der Datei BEISPIEL1 zugewiesen. Von dort erhält der Compiler die Übersetzungseinheit, in dem zwei COPY-Anweisungen stehen.
- (4) Das erste ADD-FILE-LINK-Kommando weist die PLAM-Bibliothek BIB1 zu und verknüpft sie mit dem Standard-Linknamen COBLIB.
- (5) Das zweite ADD-FILE-LINK-Kommando weist die PLAM-Bibliothek BIB2 zu und verknüpft sie mit dem in der COPY-Anweisung angegebenen Linknamen BIBLIO.

Beispiel 2-5: Eingabe mehrerer COPY-Elemente aus verschiedenen Bibliotheken

```
IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM—ID. PROG1.

...

COPY A1.

COPY B1.

COPY D1.

...

Zuweisung und Verknüpfung:

/ASSIGN—SYSDTA BEISPIEL2

/ADD—FILE—LINK COBLIB,A

/ADD—FILE—LINK COBLIB1,B

/ADD—FILE—LINK COBLIB3,D

Compileraufruf

(4)
```

Die Übersetzungseinheit BEISPIEL2 enthält folgende COPY-Anweisungen:

- (1) A1, B1, D1 sind die Namen der COPY-Elemente, unter denen sie in den katalogisierten Bibliotheken A, B, D gespeichert sind.
- (2) SYSDTA wird der katalogisierten Datei BEISPIEL2 zugewiesen. Von dort erhält der Compiler die Übersetzungseinheit, in der drei COPY-Anweisungen stehen.
- (3) Die Bibliotheken A, B und D werden zugewiesen und mit den Standard-Linknamen verknüpft. Dabei muss der Standard-Linkname COBLIB stets zugewiesen werden, während die Verknüpfung mit COBLIB1 bis COBLIB9 in Anzahl und Reihenfolge beliebig ist.
- (4) Nach dem Aufruf durchsucht der Compiler COBLIB, COBLIB1 und COBLIB3 in dieser Reihenfolge nach den in den COPY-Anweisungen genannten Elementen.

Beispiel 2-6: Eingabe eines COPY-Elements aus dem POSIX-Dateisystem

- (1) Das COPY-Element ATEXT befindet sich als Datei im POSIX-Dateisystem.
- (2) Mit dem SDF-P-Kommando DECL-VARIABLE wird die Variable auf die Pfade im POSIX gesetzt, in deren Verzeichnissen dir1 und dir2 nach der Datei ATEXT gesucht werden soll.
- (3) Der Zugriff auf das POSIX-Dateisystem ist nur möglich, wenn der Compiler mit SDF-Steuerung aufgerufen wird. Mit dem an das Aufrufkommando angehängten "?" gelangt der Benutzer in den SDF-Menümodus (siehe Abschnitt "SDF-Menü-Modus" auf Seite 35), in dem weitere Angaben zur Steuerung des Übersetzungslaufs erfolgen können.
- (4) Der Compiler akzeptiert COPY-Elemente aus dem POSIX-Dateisystem nur, wenn ihre Dateinamen ausschließlich aus Großbuchstaben bestehen.

2.2.3 Steuerung des Compilers über Compiler-Direktiven

Compiler-Direktiven ermöglichen es dem COBOL-Programmierer, Optionen für die Übersetzung anzugeben und die Quelltext-Manipulation zu steuern.

Folgende Compiler-Direktiven stehen zur Verfügung:

- DEFINE-Direktive
- EVALUATE-Direktive
- IF-Direktive
- LISTING-Direktive
- PAGE-Direktive
- SOURCE FORMAT-Direktive

Die Compiler-Direktiven sind ausführlich beschrieben im Handbuch "COBOL2000 Compiler Sprachbeschreibung" [1].

Mit der DEFINE-Direktive kann der Programmierer im Quellprogramm Compilervariablen definieren. Mit Hilfe von S-Variablen kann er diesen Compilervariablen auch vor der Übersetzung Werte zuweisen. Hierfür müssen die Variablen im Programm mit dem Zusatz AS PARAMETER definiert werden. Die Zuordnung der Compilervariablen zur S-Variablen erfolgt über den Namen der Variablen, der wie folgt zu bilden ist:

DEFINE-Direktive	S-Variable	
>>DEFINE variable AS PARAMETER	DECL-VAR SYSDIR-variable,SCOPE=*TASK	

Die S-Variablen sind dabei mit SCOPE=*TASK zu vereinbaren.

Für die Versorgung der Compilervariablen von außen stehen zwei unterschiedliche Typen von S-Variablen zur Verfügung, die mit dem gewünschten TYPE zu deklarieren sind:

- numerische Variablen mit TYPE=*INTEGER
- alphanumerische Variablen mit TYPE=*STRING

Die beiden folgenden Beispiele zeigen die Verwendung von Compilervariablen im BS2000/OSD. Die Verwendung von Compilervariablen beim Compiler-Aufruf unter POSIX ist auf Seite 271 beschrieben.

Beispiel 2-7: Übergabe eines numerischen Wertes

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM—ID. PROG1
... >>DEFINE VLADIMIR AS PARAMETER. (1)
...


Zuweisung und Verknüpfung:

/DECLARE—VARIABLE SYSDIR—VLADIMIR(TYPE=*INTEGER),SCOPE=*TASK (2)
/SET—VARIABLE SYSDIR—VLADIMIR=1234 (3)

Compiler-Aufruf
```

- (1) Mit der DEFINE-Direktive wird eine Compilervariable angegeben, deren Inhalt der COBOL-Compiler in einer S-Variablen erwartet.
- (2) Mit dem SDF-P-Kommando DECLARE-VARIABLE wird eine S-Variable vereinbart: VLADIMIR ist der Name der numerischen Compilervariablen im Quellprogramm. Die zugehörige S-Variable wird vereinbart als SYSDIR-VLADIMIR mit TYPE=*INTEGER.
- (3) Mit dem SDF-P-Kommando SET-VARIABLE wird der S-Variablen SYSDIR-VLADIMIR der numerische Wert 1234 zugewiesen.

Beispiel 2-8: Übergabe eines alphanumerischen Literals



- (1) Mit der DEFINE-Direktive wird eine Compilervariable angegeben, deren Inhalt der COBOL-Compiler in einer S-Variablen erwartet.
- (2) Mit dem SDF-P-Kommando DECLARE-VARIABLE wird eine S-Variable vereinbart: JERRY ist der Name der alphanumerischen Compilervariablen im Quellprogramm. Die zugehörige S-Variable wird vereinbart als SYSDIR-JERRY mit TYPE=*STRING.
- (3) Mit dem SDF-P-Kommando SET-VARIABLE wird der S-Variablen SYSDIR-JERRY der alphanumerische Wert "Das ist ein String" zugewiesen. Die begrenzenden Anführungszeichen sind **nicht** Bestandteil des Literals.

2.3 Ein-/Ausgabe für Repositories

2.3.1 Prinzip des Repository

Zur Übersetzung von objektorientierten COBOL-Programmen ist eine externe Bibliothek (logisch eine Bibliothek), REPOSITORY genannt, nötig, die die Beschreibung von Schnittstellen von Programmen, Klassen und Interfaces enthält. Ein Repository muss auch bei nicht objektorientierten Programmen verwendet werden, nämlich dann, wenn bei CALL die Schnittstellen geprüft werden sollen (siehe CALL-Anweisung, Format 3 in [1], Sprachbeschreibung). Diese Beschreibungen werden vom COBOL-Compiler gelesen, um bereits zur Übersetzungszeit zusätzliche Prüfungen durchführen zu können, mit dem Ziel, Fehler beim Ablauf auszuschließen.

Physikalisch ist ein Repository nicht notwendigerweise eine einzige Bibliothek, sondern ggf. eine ganze Hierarchie, vergleichbar den COPY-Bibliotheken.

Repository-Daten sind sowohl Eingabe- als auch Ausgabe-Daten.

2.3.2 Zuweisung eines Repository

Bei einer Übersetzung können zwei Repositories verwendet werden:

- zur Eingabe; dort werden die genutzten Schnittstellen gesucht; hierbei ist eine Hierarchie von Bibliotheken möglich
- zur Ausgabe der Schnittstellenbeschreibung des gerade übersetzten Quelltextes; hierbei ist nur eine einzige Bibliothek möglich.

Die Repository-Daten werden in PLAM-Bibliotheken abgelegt. Der Typ der Elemente ist X (siehe Abschnitt "Bereitstellen in PLAM-Bibliotheken" auf Seite 13).

Über ADD-FILE-LINK-Kommandos können mehrere Linknamen für Dateien angegeben werden, aus welchen Einträge des REPOSITORY importiert werden sollen.

Diese Linknamen sind: REPLIB, REPLIB1,...,REPLIB9. Sie müssen vom Anwender vor dem Start des Compilers im BS2000 zugewiesen werden. Sie werden in der angegebenen Reihenfolge durchsucht, bis eine passende Schnittstellenbeschreibung gefunden worden ist.

Wird in diesen Bibliotheken kein Repositoryeintrag gefunden oder ist keine Bibliothek angegeben, so wird in der Bibliothek SYS.PROG.LIB gesucht.

Der über ein ADD-FILE-LINK-Kommando zugewiesene Linkname für die Bibliothek, in die die Ausgabe einer Schnittstelle erfolgen soll ist REPOUT. Dabei kann diese Bibliothek auch eine der Eingabebibliotheken sein.

Ist kein Linkname angegeben, so wird auch hier die Bibliothek SYS.PROG.LIB verwendet. Eine Ausgabe findet nur statt, wenn UPDATE-REPOSITORY=YES angegeben ist.

2.4 Ausgaben des Compilers

2.4.1 Ausgabe von Modulen

Der Compiler übersetzt die eingegebenen Quelldaten in Maschinensprache und erzeugt auf diese Weise ein oder mehrere Objektmodule (OM Format) oder Bindelademodule (LLM Format). Der Benutzer kann veranlassen, dass einem Modul ein Symbolisches Adressbuch (LSD, **L**ist for **S**ymbolic **D**ebugging) zugeordnet wird, das die symbolischen Adressen der Übersetzungseinheit speichert.

Objektmodule gibt der Compiler standardmäßig in die temporäre EAM-Datei der aktuellen Task aus. Die Objektmodule werden dort additiv, d.h. ohne Bezug zueinander, abgespeichert.

Die EAM-Datei gehört zu der Task, in der die Übersetzung stattfindet. Sie wird beim ersten Übersetzungslauf für diese Task angelegt und bei Task-Ende (LOGOFF-Bearbeitung) automatisch gelöscht. Soll das Ergebnis der Übersetzung also weiterverwendet werden, so ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass der Inhalt der EAM-Datei sichergestellt bzw. weiterverarbeitet wird. Für die Sicherstellung von Objektmoduln aus der EAM-Datei in PLAM-Bibliotheken steht ihm dabei das Dienstprogramm LMS zur Verfügung (siehe [12]).

Werden die übersetzten Objektmodule in der EAM-Datei nicht mehr benötigt, z.B. weil die Übersetzungseinheit noch zu korrigierende Fehler enthält, so empfiehlt es sich, die EAM-Datei spätestens vor dem nächsten Übersetzungslauf mit dem Kommando

```
DELETE-SYSTEM-FILE SYSTEM-FILE= *OMF
```

zu löschen.

Bindelademodule (LLMs) schreibt der Compiler grundsätzlich als Elemente vom Typ L in eine PLAM-Bibliothek.

Falls das POSIX-Subsystem vorhanden ist, können die Module ins POSIX-Dateisystem ausgegeben werden. Diese Möglichkeit ist in Abschnitt "MODULE-OUTPUT-Option" auf Seite 52 beschrieben.

Bildung von Elementnamen bei der Ausgabe von Modulen in Bibliotheken

	Modulformat OM	Modulformat LLM	
Übersetzungseinheit	Standardname abgeleitet aus		
nicht gemeinsam be- nutzbarer Code ¹⁾			
nicht segmentiert	ID-Name ²⁾ 18 ³⁾	ID-Name ²⁾ 130 ⁴⁾	
segmentiert	PROGRAM-ID-Name 16 + Segmentnummer (für jedes Segment)	PROGRAM-ID-Name 130 ⁴⁾ (Segmentierung ignoriert)	
gemeinsam benutzbarer Code ⁵⁾	ID-Name ²⁾ 17@ (Code-Modul) ID-Name ²⁾ 18 (Datenmodul)	ID-Name ²⁾ 130	

Tabelle 2: Elementnamenbildung bei Modulausgabe

- Modul erzeugt mit
 COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION(SHAREABLE-CODE=NO)
 bzw. COMOPT GENERATE-SHARED-CODE=NO
- 2) ID-Name ist PROGRAM-ID-Name, CLASS-ID-Name oder INTERFACE-ID-Name
- 3) Der Name sollte in den ersten 7 Zeichen eindeutig sein.
- Statt des Standardnamens kann mit
 MODULE-OUTPUT=*LIBRARY-ELEMENT(LIBRARY=<full-filename>,
 ELEMENT=<composed-name>)
 bzw. COMOPT MODULE-ELEMENT=elementname
 ein eigener Elementname gewählt werden.
 Diese Option beeinflusst jedoch nicht den Namen des Einsprungpunktes, d.h. den
 Namen, der in der CALL-Anweisung angegeben wird.
 (Nicht für Programmfolgen zulässig).
- Modul erzeugt mit

 COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION(SHAREABLE-CODE=YES)
 bzw. COMOPT GENERATE-SHARED-CODE=YES

2.4.2 Ausgabe von Listen und Meldungen

Ausgabe von Listen

Der Compiler kann folgende Protokoll-Listen des Übersetzungslaufs erzeugen:

Steueranweisungsliste	OPTION LISTING
Übersetzungseinheitliste	SOURCE LISTING
Bibliotheksliste	LIBRARY LISTING
Objektliste	OBJECT PROGRAM LISTING
Adressliste Querverweisliste	LOCATOR MAP LISTING
Fehlermeldungsliste	DIAGNOSTIC LISTING

Standardmäßig schreibt der Compiler jede angeforderte Liste in eine eigene katalogisierte Datei. Die Listen in den katalogisierten Dateien können zu einem beliebigen Zeitpunkt mit Hilfe des PRINT-FILE-Kommandos (siehe [3]) ausgedruckt werden.

Statt in katalogisierte Dateien können die angeforderten Listen auch als Elemente in eine PLAM-Bibliothek geschrieben werden.

Der Benutzer kann mit einer entsprechenden Steueranweisung veranlassen, dass die angeforderten Listen auf die Systemdatei SYSLST ausgegeben werden. Die dabei erzeugte temporäre Datei gibt das System automatisch auf den Drucker aus.

Die Erzeugung und Ausgabe der Protokoll-Listen kann der Benutzer steuern mit

- der SDF-Option LISTING (siehe Kapitel Kapitel "Steuerung des Compilers über SDF" auf Seite 33) oder
- den COMOPT-Anweisungen LISTFILES, LIBFILES oder SYSLIST (siehe Kapitel Kapitel "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" auf Seite 73).

Falls das POSIX-Subsystem vorhanden ist, können die Listen (außer der Objektliste) ins POSIX-Dateisystem ausgegeben werden. Diese Möglichkeit ist in Abschnitt "LISTING-Option" auf Seite 55, beschrieben.

Ausgabe von Meldungen

Die Meldungen des Compilers über den Ablauf der Übersetzung (COB90xx) werden standardmäßig über die Systemdatei SYSOUT auf die Datensichtstation ausgegeben. Kapitel "Meldungen des COBOL2000-Systems" auf Seite 315 enthält die kommentierten Texte aller vom Compiler ausgegebenen COB90xx-Meldungen.

2.5 Steuerungsmöglichkeiten des Compilers

Die Quelldaten-Eingabe, die Eigenschaften des Moduls, die Ausgabe von Meldungen und Listen sowie die Ausgabe des Moduls lassen sich durch Anweisungen an den COBOL2000-Compiler steuern.

Der COBOL2000-Compiler kann auf zwei Arten gesteuert werden:

- durch Optionen im SDF-Syntaxformat
- durch COMOPT-Anweisungen

In beiden Fällen ist die zusätzliche Steuerung durch Compiler-Direktiven möglich.

Der Benutzer entscheidet sich mit der Gestaltung des Compiler-Aufrufkommandos für eine der beiden Steuerungsarten:

Aufrufkommandos	Steuerungsart
/START-COBOL2000-COMPILER optionen	SDF-Steuerung, Expert-Modus
/?	SDF-Steuerung, Menü-Modus
/START-COBOL2000-COMPILER?	SDF-Steuerung, Menü-Modus
/START-PROGRAM name Compilerphase bzw. name Starterphase *)	COMOPT-Steuerung
/START-COBOL2000-COMPILER	keine, Eingabe der Übersetzungseinheit von SYSDTA

Tabelle 3: Aufrufkommando und Steuerungsart

Die SDF-Steuerung ist in Kapitel "Steuerung des Compilers über SDF" auf Seite 33, die COMOPT-Steuerung in Kapitel "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" auf Seite 73 ausführlich beschrieben.

Die Steuerung des Compilers im POSIX-Subsystem ist in Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269 beschrieben.

Die Steuerung des Compilers via Compiler-Direktiven ist beschrieben im Abschnitt "Steuerung des Compilers über Compiler-Direktiven" auf Seite 21 sowie im Handbuch "COBOL2000 Compiler Sprachbeschreibung" [1].

^{*)} gilt nicht für COBOL2000-BC

2.6 Beendigung des Compilerlaufs

Das Beendigungsverhalten des COBOL2000-Compilers hängt davon ab,

- welcher Klasse die in der Übersetzungseinheit erkannten Fehler angehören,
- ob der Compiler selbst fehlerfrei abläuft.
 Dieses Verhalten ist vor allem dann von Bedeutung, wenn der COBOL2000-Compiler in einer Prozedur aufgerufen oder von Monitor-Jobvariablen überwacht wird.
 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Fälle, deren Auswirkung auf den weiteren Ablauf der Prozedur und den Inhalt der Rückkehrcode-Anzeige der Monitor-Jobvariablen:

Fehler	Beendigung	Dump	Rückkehrcode- Anzeige in Monitor- Jobvariablen	Verhalten in Prozeduren
keine Fehler	normal	nein	0000	keine Verzweigung
Fehlerklasse F	normal	nein	0001	
Fehlerklasse I	normal	nein	0001	
Fehlerklasse 0	normal	nein	1002	
Fehlerklasse 1	normal	nein	1003	
Fehlerklasse 2	normal	nein	2004	keine Verzweigung außer bei expliziter Unterdrückung der Listen ¹⁾ bzw. Modul ²⁾ - erzeugung
Fehlerklasse 3	normal	nein	2005	Verzweigung zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-,
Compilerfehler	abnormal	ja	3006	ENDP- oder LOGOFF-Kommando

Tabelle 4: Beendigungsverhalten des Compilers

¹⁾ siehe Option LISTING=PARAMERTERS (, NAME-INFORMATION=YES (,SUPRESS-GEN=AT-SEVERE-ERROR))

²⁾ siehe Option COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION (,SUPRESS-GEN=AT-SEVERE-ERROR)

2.7 Übersetzung von Übersetzungsgruppen

Für die Übersetzung von Übersetzungsgruppen gelten einige Besonderheiten:

Steueranweisungen:

Die vor dem Aufruf des Compilers angegebenen Steueranweisungen gelten für alle Übersetzungseinheiten.

Zwischen den Übersetzungseinheiten einer Gruppe dürfen keine Steueranweisungen stehen.

Listenausgabe über SYSLST:

Die angeforderten Listen werden in eine einzige SPOOL-Datei ausgegeben, in der sie programmspezifisch nacheinander aufgeführt sind.

Listenausgabe in katalogisierte Dateien:

Bei Verwendung der Standardnamen werden für jede Übersetzungseinheit ebensoviele Dateien angelegt, wie Listen angefordert wurden.

Bei Verwendung der Standard-Linknamen werden Dateien nach Listenarten angelegt. Die mit OPTLINK verknüpfte Datei enthält eine einzige Optionenliste für alle Übersetzungseinheiten, die mit SRCLINK verknüpfte Datei alle Übersetzungseinheitlisten, die mit ERRLINK verknüpfte Datei alle Fehlerlisten, die mit LOCLINK verknüpfte Datei alle Adress-/Querverweislisten.

Listenausgabe in eine PLAM-Bibliothek:

Für jede Übersetzungsgruppe werden ebensoviele Elemente angelegt, wie Listen angefordert wurden (Optionenliste wird nur einmal erzeugt).

Versorgen der Monitor-Jobvariablen:

In der Monitor-Jobvariablen wird stets der Rückkehrcode für diejenige Übersetzungseinheit angezeigt, die den Fehler mit dem höchsten Gewicht enthält.

Compilerabbruch:

Tritt in einer Übersetzungseinheit ein Fehler auf, der zum Abbruch der Übersetzung dieses Programms führt, so wird der gesamte Compilerlauf beendet; d.h. alle nachfolgenden Übersetzungseinheiten werden nicht mehr übersetzt.

Modulausgabe:

Für jede Übersetzungseinheit einer Folge wird ein Modul erzeugt. In die EAM-Datei werden die Module nacheinander abgelegt, in eine PLAM-Bibliothek als einzelne Elemente.

Repositoryausgabe:

Für jede Übersetzungseinheit wird (sofern verlangt) ein Repositoryeintrag erzeugt.



Beim Arbeiten mit Repository (insbesondere, wenn es eine Hierarchie ist) und Repositoryeinträgen, die neu erzeugt werden und in vorhergehenden bzw. nachfolgenden Programmen genutzt werden sollen, muss besondere Sorgfalt darauf verwandt werden, auch wirklich den gewünschten Inhalt zu erhalten.

3 Steuerung des Compilers über SDF

Der COBOL2000-Compiler kann über SDF (System Dialog Facilities) gesteuert werden.

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Vorgehensweisen im Umgang mit SDF beschrieben. Die ausführliche Darstellung der Dialog-Schnittstelle SDF findet sich in den Handbüchern "Einführung in die Dialogschnittstelle (SDF)" [5] und "Benutzer-Kommandos (SDF)" [3].

3.1 Compileraufruf und Eingabe der Optionen

Im Dialogbetrieb bietet SDF folgende Möglichkeiten:

- Eingabe von der Datensichtstation ohne Benutzerführung, nachfolgend "Expert-Modus" genannt.
- Eingabe von der Datensichtstation mit Benutzerführung in drei verschiedenen Stufen, nachfolgend "Menü-Modus" genannt.

3.1.1 SDF-Expert-Modus

Nach dem LOGON-Kommando ist standardmäßig der SDF-Expert-Modus eingeschaltet. In diesem Modus startet der Benutzer den Übersetzungslauf folgendermaßen:

```
/START-COBOL2000-COMPILER optionen
garantierte Abkürzung: START-COBOL2-COMP optionen
```

Die Übersetzung wird sofort nach Eingabe des Kommandos gestartet.

Falls keine Optionen angegeben werden, liest der Compiler die Übersetzungseinheit von SYSDTA, sofern SYSDTA der Datei bzw. dem Bibliothekselement zugewiesen ist, die die Übersetzungseinheit enthält (siehe Abschnitt "Zuweisen der Übersetzungseinheit mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando" auf Seite 15).

Für die Optioneneingabe im Expert-Modus gilt allgemein:

- Alle Optionen, Parameter und Operandenwerte müssen durch Kommas voneinander getrennt werden.
- Reicht für die Optioneneingabe eine Zeile nicht aus, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Mit einem Bindestrich ("-") nach dem zuletzt eingegebenen Zeichen können Fortsetzungszeilen erzeugt werden.
 - Alle Optionen k\u00f6nnen fortlaufend (d.h. ohne R\u00fccksicht auf das Zeilenende) geschrieben werden.

Optionen können als Schlüsselwort- oder als Stellungsoperanden angegeben werden:

Schlüsselwort-Operanden

Die Schlüsselwörter müssen formatgetreu angegeben werden, können aber so weit abgekürzt werden, dass sie innerhalb der jeweiligen SDF-Umgebung eindeutig sind.

Unzulässige Abkürzungen und Schreibfehler werden als Syntaxfehler gemeldet und können sofort korrigiert werden.



Von der Verwendung von Abkürzungen (insbesondere in Prozeduren) wird jedoch abgeraten, da sich bei zukünftigen Erweiterungen der SDF-Kommandos die möglichen Abkürzungen ändern können.

Stellungsoperanden

Die Operanden-Schlüsselwörter (d.h. jene Schlüsselwörter, die im Format links vom Gleichheitszeichen stehen) und das Gleichheitszeichen können weggelassen werden, sofern die festgelegte Reihenfolge der Operanden und ihrer Werte exakt eingehalten wird. Alle Operanden, die nicht angegeben werden, weil ihre Voreinstellung gelten soll, müssen durch das Trennzeichen "," (Komma) markiert werden.

Folgen auf die zuletzt belegte Option noch weitere mögliche Optionen, braucht deren Position nicht durch Trennzeichen angegeben zu werden.

In Prozeduren sollten die Optionen nicht als Stellungsoperanden angegeben werden.

3.1.2 SDF-Menü-Modus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den SDF-Menü-Modus zu verwenden:

Permanenter Menü-Modus

Mit dem SDF-Kommando

/MODIFY-SDF-OPTIONS GUIDANCE = MAXIMUM / MEDIUM / MINIMUM gelangt der Benutzer in das SDF-Hauptmenü. Die verfügbaren Compiler-Aufrufkommandos findet er dort unter dem Stichwort PROGRAMMING-SUPPORT. Mit der Angabe der zugehörigen Nummer in der Eingabezeile wird das PROGRAMMING-SUPPORT-Menü ausgegeben. Von dort aus kann dann der Compiler unter Angabe der Kommando-Nummer aufgerufen werden.

Die Werte des MODIFY-SDF-OPTIONS-Kommandos bedeuten:

MAXIMUM Maximale Hilfestufe, d.h. sämtliche Operandenwerte mit Zusätzen, Hilfetexte für Kommandos und Operanden.

MEDIUM Sämtliche Operandenwerte ohne Zusätze, Hilfetexte nur für Kommandos.

MINIMUM Minimale Hilfestufe, d.h. nur Standardwerte der Operanden, keine Zusätze, keine Hilfetexte.

Im permanenten Menü-Modus befindet sich der Benutzer solange, bis er mit dem Kommando MODIFY-SDF-OPTION GUIDANCE=EXPERT explizit in den Expert-Modus zurückschaltet.

Temporärer Menü-Modus

Für die Compilersteuerung im temporären Menü-Modus gibt es zwei Wege:

Schrittweises Durchlaufen der SDF-Menüs bis zum Operandenfragebogen

Mit der Angabe des Fragezeichens auf Systemebene gelangt der Benutzer in das SDF-Hauptmenü.

```
/?

Wechsel in das SDF-Hauptmenü

Angabe der Nummer des PROGRAMMING-SUPPORT-Menüs

Wechsel in das PROGRAMMING-SUPPORT-Menü

Angabe der Nummer des Compiler-Aufrufkommandos

Wechsel in den Operandenfragebogen
```

2. Unmittelbarer Wechsel in den Operandenfragebogen

Unmittelbar an START-COBOL2000-COMPILER wird ein Fragezeichen angehängt:

```
/START-COBOL2000-COMPILER? [optionen]

Wechsel in den Operandenfragebogen
```

Mit START-COBOL2000-COMPILER? verzweigt die Steuerung in den Menü-Modus, und die erste Seite des Operandenfragebogens wird aufgeschlagen. Der Fragebogen enthält ggf. die Operandenwerte der Optionen, die unmittelbar nach START-COBOL2000-COMPILER? angegeben wurden.

Durch Angabe von *CANCEL in der NEXT-Zeile bzw. durch Betätigen der K1-Taste kann der Benutzer aus jedem Menü sofort zurück in den Expert-Modus gelangen.

Nach der Übersetzung befindet sich der Benutzer wieder im Expert-Modus (angezeigt durch "/").

Hinweise zur Bearbeitung des Operandenfragebogens

Der Operandenfragebogen ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut. Bei der Bearbeitung ist vor allem zu beachten, dass allein der Eintrag in der Eingabezeile ("NEXT:...") den Ausschlag gibt, welche Operation ausgeführt wird. Die jeweils zulässigen Eingaben sind unter dieser Zeile aufgeführt.

Im Folgenden sind die wichtigsten Steuerzeichen zur Bearbeitung des Operandenfragebogens zusammengefasst.

Die ausführliche Beschreibung des optimalen Umgangs mit SDF findet sich im Handbuch "Einführung in die Dialogschnittstelle SDF" [5].

Steuerzeichen zur Bearbeitung des Operandenfragebogens

?	als Operandenwert liefert Hilfetext und Angabe des Wertebereichs für diesen Operanden. Hat SDF nach vorheriger fehlerhafter Eingabe die Meldung "CORRECT INCORRECT OPERANDS" gebracht, liefert das Fragezeichen zusätzliche detaillierte Fehlermeldungen. Der Zeilenrest muss nicht gelöscht werden.
!	als Operandenwert setzt für diesen Operanden den Standardwert wieder ein, wenn der abgebildete Standardwert vorher überschrieben wurde. Der Zeilenrest muss nicht gelöscht werden.
<operand>(</operand>	Geöffnete Klammer nach einem struktureinleitenden Operanden gibt den Unterfragebogen für die zugehörige Struktur aus. Nach der geöffneten Klammer angegebene Operanden werden im Unterfragebogen abgebildet.
_	als letztes Zeichen in einer Eingabezeile bewirkt die Ausgabe einer Fortsetzungszeile (bis zu 9 Fortsetzungszeilen pro Operand möglich).
Line-(LZF)Taste	löscht ab der Schreibmarke alle Zeichen der Eingabezeile.

3.2 SDF-Syntaxbeschreibung

In den folgenden Tabellen wird die Metasyntax der Optionenformate erläutert.

Tabelle 5: Metazeichen

In den Optionenformaten werden bestimmte Zeichen und Darstellungsformen verwendet, deren Bedeutung in der folgenden Tabelle erläutert wird.

Kennzeichnung	Bedeutung	Beispiele	
GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben bezeichnen Schlüs- selwörter. Schlüsselwörter beginnen mit *	LISTING=*STD	
	THE	SOURCE=*SYSDTA	
=	Das Gleichheitszeichen verbindet einen Operandennamen mit dem dazu gehörenden Operandenwert.	LINE-SIZE = <u>132</u>	
<>	Spitze Klammern kennzeichnen Variablen, deren Wertevorrat durch Datentypen und ihre Zusätze beschrieben wird (siehe Tabellen 6 und 7).	= <integer 1100=""></integer>	
Unterstreichung	Die Unterstreichung kennzeichnet den Default-Wert eines Operanden.	MODULE-LIBRARY = *OMF	
/	Der Schrägstrich trennt alternative Operandenwerte.	SHAREABLE-CODE= *NO/*YES	
()	Runde Klammern kennzeichnen Operandenwerte, die eine Struktur einleiten.	TEST-SUPPORT= AID()	
Einrückung	Die Einrückung kennzeichnet die Abhängigkeit zu dem jeweils übergeordneten Operanden. Der Strich kennzeichnet zusammengehörende Operanden einer Struktur. Sein Verlauf zeigt Anfang und Ende einer Struktur an. Innerhalb einer Struktur können weitere Strukturen auftreten. Die Anzahl senkrechter Striche vor einem Operanden entspricht der Strukturtiefe.	LISTING = PARAMETERS() PARAMETERS() SOURCE = *YES() *YES() COPY-EXP	
,	Das Komma steht vor weiteren Operanden der gleichen Strukturstufe.	,SHARABLE-CODE = ,ENABLE-INITIAL-STATE=	

Tabelle 5: Metazeichen

Tabelle 6: Datentypen

Variable Operandenwerte werden in SDF durch Datentypen dargestellt. Jeder Datentyp repräsentiert einen bestimmten Wertevorrat. Die Anzahl der Datentypen ist beschränkt auf die in Tabelle 6 beschriebenen Datentypen.

Die Beschreibung der Datentypen gilt für alle Optionen. Deshalb werden bei den entsprechenden Operandenbeschreibungen nur noch Abweichungen von Tabelle 6 erläutert

Datentyp	Zeichenvorrat	Besonderheiten
alphanum-name	AZ 09 \$, #, @	
composed-name	AZ 09 \$, #, @ Bindestrich Punkt	alphanumerische Zeichenfolge, die in mehrere durch Punkt oder Bindestrich getrennte Teilzei- chenfolgen gegliedert sein kann.
c-string	EBCDIC-Zeichen	In Hochkommas eingeschlossene Folge von EBCDIC-Zeichen. Der Buchstabe C kann vorangestellt werden.
full-filename	AZ 09 \$, #, @ Bindestrich Punkt	Eingabeformat: datei datei(nr) gruppe [:cat:][\$user.] gruppe (*abs) (+rel) (-rel) :cat: wahlfreie Angabe der Katalogkennung; Zeichenvorrat auf AZ und 09 eingeschränkt; max. 4 Zeichen; ist in Doppelpunkte einzuschließen; Standardwert ist die Katalogkennung, die der Benutzerkennung laut Eintrag im Benutzerkatalog zugeordnet ist.

Tabelle 6: Datentypen

Datentyp	Zeichenvorrat	Besonderheiten
full-filename (Forts.)		\$user. wahlfreie Angabe der Benutzerkennung; Zeichenvorrat ist AZ, 09, \$, #, @; max. 8 Zeichen; darf nicht mit einer Ziffer beginnen; \$ und Punkt müssen angegeben werden; Standardwert ist die eigene Benut- zerkennung.
		\$. (Sonderfall) System-Standardkennung
		datei Datei- oder Jobvariablenname; letztes Zei- chen darf kein Bindestrich oder Punkt sein; max. 41 Zeichen; muss mindestens ein Zei- chen aus AZ enthalten.
		#datei (Sonderfall) @datei (Sonderfall) # oder @ als erstes Zeichen kennzeichnet je nach Systemparameter temporäre Dateien und Jobvariablen.
		datei(nr) Banddateiname nr: Versionsnummer; Zeichenvorrat ist AZ, 09, \$, #, @. Klammern müssen angegeben werden.
		gruppe Name einer Dateigenerationsgruppe (Zeichenvorrat siehe unter "datei")
		gruppe (*abs) (+rel) (-rel)
		(*abs) absolute Generationsnummer (19999); * und Klammern müssen angegeben werden.

Tabelle 6: Datentypen

Datentyp	Zeichenvorrat	Besonderheiten
full-filename (Forts.)		(+rel) (-rel) relative Generationsnummer (099); Vorzeichen und Klammern müssen angegeben werden.
integer	09	

Tabelle 6: Datentypen

Tabelle 7: Zusätze zu Datentypen

Zusätze zu Datentypen kennzeichnen weitere Eingabevorschriften für Datentypen. Die Zusätze schränken den Wertevorrat ein oder erweitern ihn. Im Handbuch werden folgende Zusätze in gekürzter Form dargestellt:

generation	gen
cat-id	cat
user-id	user
version	vers

Die Beschreibung der Zusätze zu den Datentypen gilt für alle Optionen und Operanden. Deshalb werden bei den entsprechenden Operandenbeschreibungen nur noch Abweichungen von Tabelle 7 erläutert.

Zusatz	Bedeutung	
xy	Längenangabe	
	x Mindestlänge für den Operandenwert; x ist eine ganze Zahl.	
	y Maximallänge für den Operandenwert; y ist eine ganze Zahl.	
	x=y Der Operandenwert muss genau die Länge x haben.	
with-low	Kleinbuchstaben zulässig	
without	Schränkt die Angabemöglichkeiten für einen Datentyp ein.	
-gen	Die Angabe einer Dateigeneration oder Dateigenerationsgruppe ist nicht erlaubt.	
-vers	Die Angabe der Version (siehe datei(nr)) ist bei Banddateien nicht erlaubt.	
-cat	Die Angabe einer Katalogkennung ist nicht erlaubt.	
-user	Die Angabe einer Benutzerkennung ist nicht erlaubt.	

Tabelle 7: Zusätze zu Datentypen

3.3 SDF-Optionen zur Steuerung des Übersetzungslaufs

Name der Option	Zweck
SOURCE	Bestimmen der Eingabequelle der Übersetzungsgruppe
SOURCE-PROPERTIES	Festlegen bestimmter Eigenschaften der Übersetzungsgruppe
ACTIVATE-FLAGGING	Kennzeichnung bestimmter Sprachelemente in der Fehlerliste mit einer Meldung der Klasse F
COMPILER-ACTION	Teilweise Durchführung des Compilerlaufs; Beeinflussen einiger Eigenschaften des generierten Codes sowie des Modulformats (Objektmodul, LLM).
MODULE-OUTPUT	Bestimmen des Namens und Ausgabezieles der Objekt- module oder LLMs
LISTING	Festlegen, welche Listen ausgegeben werden, welches Layout die Listen haben und wohin sie ausgegeben werden sollen
TEST-SUPPORT*	Bestimmen, ob Informationen für die Testhilfe AID erzeugt werden sollen
OPTIMIZATION	Ein-Ausschalten der Optimierung des Compilers
RUNTIME-CHECKS	Aktivieren der Prüfroutinen des Laufzeitsystems
COMPILER-TERMINATION	Bestimmen, ab welcher Fehlerzahl der Übersetzungslauf abgebrochen werden soll
MONJV	Einrichten einer Jobvariablen zur Überwachung des Compilerlaufs
RUNTIME-OPTIONS	Festlegen einiger Ablaufeigenschaften des Programms

Tabelle 8: Übersicht: Die Optionen zur Steuerung des Compilers

* Option in COBOL2000-BC nicht verfügbar

3.3.1 SOURCE-Option

Die Parameter dieser Option bestimmen, ob die Übersetzungseinheit von SYSDTA, aus einer katalogisierten BS2000-Datei, aus einer PLAM-Bibliothek oder aus einer POSIX-Datei eingelesen wird.

Format

SOURCE = *SYSDTA

Die Übersetzungsgruppe wird von der Systemdatei SYSDTA eingelesen, die im Dialogbetrieb standardmäßig der Datensichtstation zugewiesen ist. Wurde SYSDTA vor Beginn des Übersetzungslaufs mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando der Übersetzungseinheit-Datei zugewiesen, erübrigt sich die Angabe der SOURCE-Option.

SOURCE = <full-filename 1..54>

Mit <full-filename> wird eine katalogisierte Datei zugewiesen. Nach der Übersetzung existiert ein TFT-Eintrag für den Linknamen SRCFILE, der mit dem Dateinamen <full-filename> verknüpft ist. Die Datei muss "SYSDTA-fähig" sein, d.h. ein ASSIGN-SYSDTA-Kommando für diese Datei muss fehlerfrei möglich sein.

SOURCE = <c-string 1..1024 with-low>

Wenn das POSIX-Subsystem zugreifbar ist, kann mit diesem Parameter eine Quelldatei aus dem POSIX-Dateisystem angefordert werden. Mit <c-string> wird der Name der POSIX-Datei angegeben. Enthält <c-string> keinen Dateiverzeichnisnamen, sucht der Compiler die Quelldatei unter dem angegebenen Dateinamen im Home-Dateiverzeichnis der aktuellen BS2000-Benutzerkennung. Steht die Datei in einem anderen Dateiverzeichnis, muss mit <c-string> der absolute Pfadname angegeben werden.

Dieser Operand ist in COBOL-BC nicht verfügbar.

SOURCE = *LIBRARY-ELEMENT(...)

Mit diesem Parameter wird eine PLAM-Bibliothek und ein Element daraus angegeben.

LIBRARY = <full-filename 1..54>

Name der PLAM-Bibliothek, in der die Übersetzungsgruppe als Element steht. Nach der Übersetzung existiert ein TFT-Eintrag für den Linknamen SRCLIB, der mit dem Namen <full-filename> der PLAM-Bibliothek verknüpft ist.

ELEMENT = <composed-name 1..40>(...)

Name des Bibliothekselements, in dem die Übersetzungsgruppe steht.

VERSION = *HIGHEST-EXISTING / *UPPER-LIMIT / <composed-name 1..24>

Versionsbezeichnung des Bibliothekselements. Wird keine Version oder *HIGHEST-EXISTING angegeben, liest der Compiler die Version des Elements mit der höchsten in der Bibliothek vorhandenen Versionsbezeichnung. Wird *UPPER-LIMIT angegeben, liest der Compiler die Version des Elements mit der größtmöglichen Versionsnummer (vom LMS angezeigt mit "@").

3.3.2 SOURCE-PROPERTIES-Option

Mit dieser Option können bestimmte Eigenschaften der Übersetzungsgruppe festgelegt werden.

Format

SOURCE-PROPERTIES = *STD / *PARAMETERS(...)

*PARAMETERS(...)

RETURN-CODE = *FROM-COBOL-SUBPROGRAMS / *FROM-ALL-SUBPROGRAMS

ENABLE-KEYWORDS=*COBOL85 / *STD

STANDARD-DEVIATION=*YES / *NO

SOURCE-PROPERTIES = *STD

Es wird der voreingestellte Wert der nachfolgenden PARAMETERS-Struktur übernommen.

SOURCE-PROPERTIES =*PARAMETERS(...)

RETURN-CODE = *FROM-COBOL-SUBPROGRAMS

Das Sonderregister RETURN-CODE wird nur zum Informationsaustausch zwischen den COBOL-Programmen einer Ablaufeinheit verwendet.

RETURN-CODE = *FROM-ALL-SUBPROGRAMS

Das Sonderregister RETURN-CODE soll auch zur Aufnahme des Funktionswertes aus einem Unterprogramm (Register 1) dienen.


ENABLE-KEYWORDS = *COBOL85 / *STD

Bei der Angabe von COBOL85 werden die vom COBOL2000-Compiler zusätzlich gegenüber COBOL85 reservierten Keywords nicht als solche erkannt, sondern können als Datennamen genutzt werden.

STANDARD-DEVIATION = *YES / *NO

Bei Angabe von YES akzeptiert der Compiler gewisse Abweichungen von den im COBOL-Standard vorgeschriebenen Regeln:

- Den Datenbeschreibungen der Linkage Section (Stufennummer 01 oder 77) ohne BASED-Angabe kann ebenfalls mit einer SET-Anweisung die Adresse eines anderen Bereichs oder der Inhalt eines Zeigers zugewiesen werden. Es entfällt dann die Überprüfung, ob jeder benutzte Parameter auch in der USING-Klausel der Procedure Division angegeben wurde.
- Als Empfangsfeld zugelassen sind auch Datenstrukturen, die Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen enthalten.
- Redefiniert werden dürfen auch
 - Datenstrukturen, die Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen enthalten, bzw.
 - Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen mit Stufennummer 01 oder 77.
- Teilfeldselektiert werden dürfen Datenstrukturen, die Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen enthalten.



3.3.3 ACTIVATE-FLAGGING-Option

Diese Option veranlasst den Compiler, bestimmte Sprachelemente gemäß ANS85 oder gemäß "Federal Information Processing Standard" (FIPS) in der Fehlerliste mit einer Meldung der Klasse F zu kennzeichnen.

Format

```
ACTIVATE-FLAGGING = *NO / *ANS85 / *FIPS(...)

*FIPS(...)

OBSOLETE-FEATURES = *NO /*YES
,NONSTANDARD-LANGUAGE = *NO / *YES
,ABOVEMIN-SUBSET = *NO / *YES
,ABOVEINTERMED-SUBSET = *NO /*YES
,REPORT-WRITER = *NO / *YES
,ALL-SEGMENTATION = *NO / *YES
,SEGMENTATION-ABOVE1 = *NO / *YES
.INTRINSIC-FUNCTIONS = *NO / *YES
```

ACTIVATE-FLAGGING = *NO

Es werden keine Sprachelemente in der Fehlermeldungsliste gekennzeichnet.

ACTIVATE-FLAGGING = *ANS85

Mit dieser Angabe werden sowohl veraltete Sprachelemente als auch nicht standardmäßige Spracherweiterungen in der Fehlerliste durch eine Meldung der Klasse F (Severity Code F) gekennzeichnet.

ACTIVATE-FLAGGING = *FIPS(...)

Mit dieser Angabe können Sprachelemente gemäß "Federal Information Processing Standard" in der Fehlerliste durch eine Meldung der Klasse F (Severity Code F) gekennzeichnet werden.

OBSOLETE-FEATURES = *NO / *YES

Kennzeichnung veralteter Sprachelemente

NONSTANDARD-LANGUAGE = *NO / *YES

Kennzeichnung von Spracherweiterungen gegenüber dem ANS85

ABOVEMIN-SUBSET = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente, die über die minimale Sprachmenge des ANS85 (subset minimum) hinausgehen, d.h. zur mittleren oder hohen Sprachmenge (subset intermediate oder high) gehören

ABOVEINTERMED-SUBSET = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente, die über die mittlere Sprachmenge des ANS85 (subset intermediate) hinausgehen, d.h. zur hohen Sprachmenge (subset high) gehören

REPORT-WRITER = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente des Listensteuerprogramms (Report Writer)

ALL-SEGMENTATION = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente bezüglich Segmentierung

SEGMENTATION-ABOVE1 = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente bezüglich Segmentierung auf Level 2

INTRINSIC-FUNCTIONS = *NO / *YES

Kennzeichnung aller Sprachelemente für interne Standardfunktionen

In den Meldungstexten werden folgende Bezeichnungen verwendet:

"obsolete" für die veralteten Sprachelemente

"nonconforming nonstandard" für alle Spracherweiterungen gegenüber ANS85

"nonconforming standard" für alle Sprachelemente des ANS85, die über die einge-

stellte Sprachmenge (subset) hinausgehen

3.3.4 COMPILER-ACTION-Option

Diese Option legt fest, nach welchem Übersetzungsschritt der Compilerlauf beendet werden soll und - falls ein Modul erzeugt wird - welches Format und welche Eigenschaften der Modul erhalten soll.

Format

```
COMPILER-ACTION = *PRINT-MESSAGE-LIST / *SYNTAX-CHECK / *MODULE-GENERATION(...)

*MODULE-GENERATION(...)

,SHAREABLE-CODE = *NO / *YES
,ENABLE-INITIAL-STATE = *NO / *YES
,MODULE-FORMAT = *OM / *LLM (...)

LLM (...)

ALIGNMENT = *PAGE / *DOUBLE-WORD
,SUPPRESS-GENERATION = *NO / *AT-SEVERE-ERROR
,DESTINATION-CODE = *STD / *RISC-4000
,SEGMENTATION = *ELABORATE / *IGNORE
,UPDATE-REPOSITORY = *NO / *YES
```

COMPILER-ACTION = *PRINT-MESSAGE-LIST

Der Compiler gibt eine Liste aller möglichen Fehlermeldungen aus. Eine Übersetzung findet nicht statt.

Dieser Operand ist in COBOL-BC nicht verfügbar.

COMPILER-ACTION = *SYNTAX-CHECK

Der Compiler prüft die Übersetzungseinheiten nur auf syntaktische Fehler.

COMPILER-ACTION = *SEMANTIC-CHECK

Der Compiler prüft die Syntax der Übersetzungseinheiten und zusätzlich die Einhaltung der semantischen Regeln. Da kein Modul erzeugt wird, können nur die Übersetzungseinheitliste und die Fehlerliste angefordert werden.

COMPILER-ACTION = *MODULE-GENERATION(...)

Es werden ein vollständiger Übersetzungslauf durchgeführt und - falls nicht explizit unterdrückt - Module erzeugt.

SHAREABLE-CODE = *NO / *YES

Bei Angabe von YES schreibt der Compiler den Code der PROCEDURE DIVISION (ohne DECLARATIVES) in ein gemeinsam benutzbares Codemodul (siehe Abschnitt "Gemeinsam benutzbare COBOL-Programme" auf Seite 116).

Der Name dieses Codemoduls besteht aus dem ggf. auf 7 Zeichen gekürzten PROGRAM-ID-Namen, gefolgt von dem Zeichen "@". Jede Segmentierung der PROCEDURE DIVISION wird ignoriert.

ENABLE-INITIAL-STATE = *NO / *YES

Bei Angabe von YES legt der Compiler Bereiche für die Initialisierung an. Die Angabe NO bewirkt, dass Programme, auf die sich eine CANCEL-Anweisung bezieht oder die die INITIAL-Klausel enthalten, nicht standardkonform ablaufen.

MODULE-FORMAT = *OM / *LLM (...)

Die folgenden Angaben werden ignoriert, wenn das Modul in das POSIX-Dateiensystem geschrieben wird (siehe MODULE-OUTPUT = <c-string...>).

OM: Das Modul soll zur Weiterverarbeitung mit BINDER / TSOSLNK bzw. DBL im OM-Format (Objektmodul-Format) erzeugt werden. Maximale Länge der externen Namen: 8 Zeichen.

LLM: Das Modul soll zur Weiterverarbeitung mit dem BINDER bzw. dem DBL im LLM-Format (Bindelademodul-Format) erzeugt werden. Maximale Länge für externe Namen: 30 Zeichen.

ALIGNMENT = *PAGE / *DOUBLE-WORD

Bei Angabe von PAGE erhalten die CSECTS im generierten Modul das PAGE-Attribut und werden damit auf Seitengrenze ausgerichtet.

Bei Angabe von DOUBLE-WORD werden die CSECTS nur auf Doppelwortgrenze ausgerichtet.

SUPPRESS-GENERATION = *NO / *AT-SEVERE-ERROR

Tritt bei der Übersetzung ein Fehler mit Severity Code >= 2 auf, kann mit der Angabe AT-SEVERE-ERROR die Erzeugung des Moduls unterdrückt werden.

DESTINATION-CODE=*STD / *RISC-4000

Bei Angabe von STD wird /390-Code generiert.

Bei RISC-4000 wird RISC-Code für die RISC-Anlagen unter OSD-SVP generiert Für DESTINATION-CODE=RISC-4000 ist nur das Modul-Format LLM zulässig.

SEGMENTATION=*ELABORATE / *IGNORE

ELABORATE: Segmentierung wird unterstützt. Wenn das Programm 'Nested Source Programs' und nicht-feste Segmente (Segment-Nummer größer oder gleich Segment-Limit) enthält, wird die Übersetzung mit einer Meldung abgebrochen. Liegt diese Kombination nicht vor, werden nur segmentierungsbezogene Sprachmittel mit entsprechenden Warnungen abgewiesen. Die Angabe SEGMENTATION = ELABORATE zusammen mit SHAREABLE-CODE = YES oder MODULE-FORMAT = LLM wird mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

IGNORE: Segmentierungsbezogene Sprachmittel (SEGMENT-LIMIT Klausel, Segment-Nummern in 'Section-Header') werden ignoriert. Bei ihrem Auftreten wird darauf mit entsprechenden Warnungen hingewiesen.

UPDATE-REPOSITORY = *NO / *YES

Bei Angabe von YES legt der Compiler die externe Schnittstelle der Übersetzungseinheiten in das externe Repository ab, das mit dem Linknamen REPOUT zugewiesen ist. Existiert dort bereits eine entsprechende Schnittstelle, wird **nicht** geprüft, ob sich Abweichungen in der Schnittstelle ergeben haben. Die bereits existierende Beschreibung wird durch die neue überschrieben. Existiert kein Link mit dem Namen REPOUT, wird die Bibliothek SYS.PROG.LIB genutzt.

Die Ausgabe erfolgt immer. Eine Unterdrückung über SUPRESS-GENERATION ist nicht möglich. Repositorydaten sind vom Elementtyp X. Zur Unterscheidung erhalten Klassen den Suffix \$CLS, Interfaces den Suffix \$IFC und Programme bzw. Programm-Prototypen den Suffix \$PRO.

3.3.5 MODULE-OUTPUT-Option

Mit dieser Option steuert der Benutzer, in welche Bibliothek und unter welchem Namen das Modul abgelegt werden soll.

Format

```
MODULE-OUTPUT = *STD / *OMF / <c-string 1..1024 with-low> / *LIBRARY-ELEMENT(...)

*LIBRARY-ELEMENT(...)

LIBRARY=<full-filename 1..54>
,ELEMENT = *STD (...) / <composed-name 1..32>(...)

*STD (...)

VERSION = *UPPER-LIMIT / *INCREMENT / *HIGHEST-EXISTING / <composed-name 1..24>

<composed-name>(...)

VERSION = *UPPER-LIMIT / *INCREMENT / *HIGHEST-EXISTING / <composed-name 1..24>
```

MODULE-OUTPUT = *STD

Ein Objektmodul wird in die temporäre EAM-Datei der aktuellen Task ausgegeben. Ein Bindelademodul wird in eine PLAM-Bibliothek mit dem Standardnamen PLIB.COBOL.cprog-id-name ausgegeben, wobei als Elementname der Programmname verwendet wird und als Versionsbezeichnung *UPPER-LIMIT (d.h. höchstmögliche Versionsnummer) angenommen wird.

MODULE-OUTPUT = *OMF

Ein Objektmodul wird in die temporäre EAM-Datei geschrieben. Falls *OMF für ein Bindelademodul (LLM) angegeben wird, gibt der Compiler eine entsprechende Informationsmeldung aus und das Modul wird in die PLAM-Bibliothek PLIB.COBOL.cprog-id-name ausgegeben.

MODULE-OUTPUT = <c-string 1..1024 with-low>

Wenn das POSIX-Subsystem vorhanden ist, kann mit diesem Parameter das Modul (nur als LLM) als Objektdatei in das POSIX-Dateisystem geschrieben werden.

Enthält <c-string> keinen Dateiverzeichnisnamen, wird die Objektdatei unter dem angegebenen Dateinamen in das Home-Dateiverzeichnis der aktuellen BS2000-Benutzerkennung geschrieben. Soll die Objektdatei in ein anderes Dateiverzeichnis geschrieben werden, muss mit <c-string> der absolute Pfadname angegeben werden.

Bei der Namensbildung ist zu beachten, dass Objektdateien im POSIX-Subsystem nur weiterverarbeitet, d.h. gebunden werden können, wenn der Name das Suffix ".o" enthält. Eine Namensprüfung durch den Compiler findet nicht statt.

Dieser Operand ist in COBOL-BC nicht verfügbar.

MODULE-OUTPUT = *LIBRARY-ELEMENT(...)

Mit diesem Parameter wird angegeben, in welcher PLAM-Bibliothek (LIBRARY=) und unter welchem Elementnamen (ELEMENT=) das Modul abgelegt werden soll.

LIBRARY=<full-filename 1..54>

Name der PLAM-Bibliothek, in die das Modul geschrieben werden soll. Wenn die PLAM-Bibliothek noch nicht existiert, wird sie automatisch angelegt.

ELEMENT = *STD

Der Elementname des Moduls wird aus dem PROGRAM-ID-Namen abgeleitet. Die Bildung der standardmäßigen Elementnamen ist im Abschnitt "Ausgabe von Modulen" in Tabelle 2 (siehe Seite 26) dargestellt.

VERSION =

Angabe der Versionsbezeichnung

VERSION = *UPPER-LIMIT

Wird keine Versionsbezeichnung oder *UPPER-LIMIT angegeben, erhält das Element die höchstmögliche Versionsnummer (vom LMS angezeigt mit "@").

VERSION = *INCREMENT

Das Element erhält die gegenüber der höchsten vorhandenen Version um 1 inkrementierte Versionsnummer, vorausgesetzt, die höchste vorhandene Versionsbezeichnung endet mit einer inkrementierbaren Ziffer. Andernfalls ist die Versionsbezeichnung nicht inkrementierbar. In diesem Fall wird *UPPER-LIMIT angenommen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Beispiel:

höchste vorhandene Version	durch *INCREMENT erzeugte Version
ABC1	ABC2
ABC	@ und Fehlermeldung
ABC9	@ und Fehlermeldung
ABC09	ABC10
003	004
keine	001

VERSION = *HIGHEST-EXISTING

Die höchste in der Bibliothek vorhandene Version wird überschrieben.

VERSION = <composed-name 1..24>

Das Element erhält die angegebene Versionsbezeichnung. Soll die Versionsbezeichnung inkrementierbar sein, muss mindestens das letzte Zeichen eine inkrementierbare Ziffer sein (siehe obiges Beispiel).

ELEMENT = <composed-name 1..32>

Für Bindelademodule (LLMs) kann der Benutzer einen selbstgewählten Elementnamen angeben.

Dieser Operand wird bei der Übersetzung einer Übersetzungsgruppe ignoriert. Stattdessen werden die Elementnamen der LLMs aus dem jeweiligen PROGRAM-ID-Namen abgeleitet (siehe Abschnitt "Ausgabe von Modulen", Tabelle 2 auf Seite 26).

VERSION = *UPPER-LIMIT / *INCREMENT / *HIGHEST-EXISTING / <composed-name 1..24>

Versionsangabe (siehe oben: Versionsangabe für Objektmodule); Bei der Übersetzung einer Übersetzungsgruppe erhält jedes Element die gleiche Versionsbezeichnung.

3.3.6 LISTING-Option

Die Parameter dieser Option steuern, welche Listen der Compiler erzeugen soll, welches Layout die Listen haben und wohin sie ausgegeben werden sollen. Pro Übersetzungsgruppe wird nur eine Optionenliste erstellt. Sonstige Listen werden für jede Übersetzungseinheit erzeugt.

Format

```
LISTING = *NONE / <u>*STD</u> / *PARAMETERS(...)
  *PARAMETERS(...)
       OPTIONS = *NO / *YES
       ,SOURCE = *NO / *YES(...)
          *YES(...)
              COPY-EXPANSION = *NO / *VISIBLE-COPIES / *ALL-COPIES
              .SUBSCHEMA-EXPANSION = *NO / *YES
              ,INSERT-ERROR-MSG = *NO / *YES
              .CROSS-REFERENCE = *NO / *YES
       ,DIAGNOSTICS = *NO / *YES(...)
          *YES(...)
              MINIMAL-WEIGHT = *NOTE / *WARNING / *ERROR / *SEVERE-ERROR / *FATAL-ERROR
              ,IMPLICIT-SCOPE-END = *STD / *REPORTED
              .MARK-NEW-KEYWORDS = *NO / *YES
              ,REPORT-2-DIGIT-YEAR = *ACCEPT-STMT / *NO
       ,NAME-INFORMATION = *NO / *YES(...)
          *YES(...)
              SORTING-ORDER = *ALPHABETIC / *BY-DEFINITION
              .CROSS-REFERENCE = *NONE / *REFERENCED / *ALL
              ,SUPPRESS-GENERATION = *NO / *AT-SEVERE-ERROR
       ,LAYOUT = *STD / *PARAMETERS(...)
          PARAMETERS(...)
              LINES-PER-PAGE = 64 / <integer 20..128>
             ,LINE-SIZE = 132 / <integer 119..172>
       ,OUTPUT = *SYSLST / *STD-FILES / *LIBRARY-ELEMENT(...)
          *LIBRARY-ELEMENT(...)
             LIBRARY = <full-filename 1..54>
```

LISTING = *NONE

Der Compiler soll keine Listen erzeugen.

LISTING = *STD

Es werden die voreingestellten Werte der nachfolgenden PARAMETERS-Struktur übernommen.

LISTING = *PARAMETERS(...)

Mit den folgenden Parametern wird bestimmt, welche Listen erzeugt werden und welches Layout und Ausgabeziel die angeforderten Listen haben sollen.

OPTIONS = *NO / *YES

Der Compiler erzeugt standardmäßig eine Liste, in der die während der Übersetzung wirksamen Steueranweisungen, die Umgebung des Übersetzungsprozesses sowie einige Informationen für Wartungs- und Diagnosezwecke aufgeführt sind.

SOURCE = *YES(...)

Der Compiler erzeugt eine Übersetzungseinheitliste und eine Bibliotheksliste.

COPY-EXPANSION = *NO

Die in die Übersetzungseinheit kopierten COPY-Elemente werden nicht in der Übersetzungseinheitliste abgedruckt. Diese Angabe empfiehlt sich bei häufig vorkommenden COPY-Elementen, um Papier zu sparen.

COPY-EXPANSION = *VISIBLE-COPIES

In der Übersetzungseinheitliste werden nur diejenigen COPY-Elemente abgedruckt, die keine SUPPRESS-Angabe enthalten. Jede Zeile eines COPY-Elements ist in Spalte 1 der Liste mit einem "C" gekennzeichnet.

COPY-EXPANSION = *ALL-COPIES

In der Übersetzungseinheitliste werden alle COPY-Elemente abgedruckt, auch diejenigen, die eine SUPPRESS-Angabe enthalten. Jede Zeile eines COPY-Elements ist in Spalte 1 der Liste mit einem "C" gekennzeichnet.

SUBSCHEMA-EXPANSION = *NO / *YES

Mit der Angabe von YES wird die SUB-SCHEMA SECTION aufgelistet und jede Zeile mit einem "D" in Spalte 1 gekennzeichnet.

Dieser Operand ist in COBOL-BC nicht verfügbar.

INSERT-ERROR-MSG = *NO / *YES

Bei Angabe von YES werden in die Übersetzungseinheitliste alle bei der Übersetzung aufgetretenen (Fehler-)Meldungen "eingemischt". Die Meldungszeile steht dabei jeweils unmittelbar nach der Quellzeile, in der das meldungsauslösende Konstrukt beginnt. Meldungen, die der Compiler keiner bestimmten Quellzeile zuordnen kann, werden nach der letzten Quellzeile ausgegeben.

Der Operand wirkt auch dann, wenn keine Fehlerliste angefordert wurde.

Um ein ordnungsgemäßes Einmischen zu gewährleisten, sollte die Übersetzungseinheitliste nicht mehr als 65535 Quellzeilen beinhalten (siehe Anhang Übersetzungseinheitliste).

CROSS-REFERENCE = *NO / *YES

Bei Angabe von YES folgen in der Übersetzungseinheitenliste rechts neben den Quellzeilen noch Angaben zu Adresse und Länge von in der Zeile enthaltenen Definitionen, sowie bei Definitionen Querverweise auf die Nutzer einschließlich Nutzungsart und bei den Nutzern Rückverweise auf die Definition.

Der Operand wirkt nicht, wenn die Übersetzungseinheit mehr als 65535 Zeilen umfasst.

Bei Verwendung dieses Operanden empfiehlt es sich, die Zeilenlänge (siehe Operand LAYOUT) zu erhöhen und für das Ausdrucken des Listings dann einen entsprechenden Zeichensatz oder breiteres Papier zu verwenden (siehe Beispiel 3-4).

Bei Zeilen, die in der Übersetzungseinheitenliste nicht aufgelistet werden, entfallen auch die durch den Operand erzeugten zusätzlichen Angaben (siehe COPY-EXPANSION, SUBSCHEMA-EXPANSION und LISTING-Direktive); Verweise aus aufgelisteten Zeilen auf unterdrückte Zeilen bleiben erhalten.

DIAGNOSTICS = *YES(...)

Der Compiler erzeugt eine Fehlerliste.

MINIMAL-WEIGHT = *NOTE / *WARNING / *ERROR / *SEVERE-ERROR / *FATAL-ERROR

In der Fehlerliste stehen keine Meldungen, deren Fehlergewicht kleiner ist als der angegebene Wert. Der voreingestellte Wert NOTE bewirkt, dass alle bei der Übersetzung aufgetretenen (Fehler-)Meldungen in der Liste aufgeführt werden.

IMPLICIT-SCOPE-END = *STD / *REPORTED

Bei Angabe von REPORTED wird in der Fehlerliste die Beendigung einer strukturierten Anweisung durch einen Punkt mit einer Hinweismeldung versehen.

MARK-NEW-KEYWORDS = *NO / *YES

Die Angabe von YES veranlasst, dass Schlüsselwörter aus dem zukünftigen Standard in der Fehlerliste durch eine Meldung mit Severity-Code I gekennzeichnet werden. Die Angabe YES setzt voraus, dass für ENABLE-KEYWORDS der Wert *COBOL85 angegeben wird.

REPORT-2-DIGIT-YEAR = *ACCEPT-STMT / *NO

Bei *ACCEPT-STMT bringt der Compiler für jede ACCEPT-Anweisung und für jede darin angesprochene Variable einen Hinweis, dass dort mit Jahreszahlen ohne Jahrhundert gearbeitet wird. MINIMAL-WEIGHT sollte auf NOTE stehen. Der Wert *NO unterdrückt die Ausgabe solcher Hinweise.

NAME-INFORMATION = *NO / *YES(...)

Bei Angabe von YES erzeugt der Compiler eine Adressliste oder eine Adress- und Querverweisliste. Die Liste enthält die Daten-, Kapitel- und Paragrafennamen.

SORTING-ORDER = *ALPHABETIC

Die symbolischen Namen der Adressliste sind alphabetisch aufsteigend sortiert aufgelistet.

SORTING-ORDER = *BY-DEFINITION

Die symbolischen Namen der Adressliste sind in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie in der Übersetzungseinheit definiert wurden.

CROSS-REFERENCE = *NONE

Es wird keine Querverweisliste erzeugt.

CROSS-REFERENCE = *REFERENCED

Es wird eine Querverweisliste erzeugt, in der nur die Daten- und Prozedurnamen aufgelistet sind, die im Programm tatsächlich angesprochen werden.

CROSS-REFERENCE = *ALL

Es wird eine Querverweisliste mit allen Daten- und Prozedurnamen erzeugt.

SUPPRESS-GENERATION = *NO / *AT-SEVERE-ERROR

Mit der Angabe AT-SEVERE-ERROR kann die Ausgabe der Adress- und Querverweisliste unterbunden werden, falls bei der Übersetzung eine Fehlermeldung mit einem Severity Code >=2 auftritt.

LAYOUT = *STD

Das Layout der erzeugten Listen entspricht den Standardeinstellungen der PARAMETERS-Struktur.

LAYOUT = *PARAMETERS(...)

Mit den folgenden Parametern lässt sich das Layout der erzeugten Listen verändern.

LINES-PER-PAGE = 64 / <integer 20..128>

Mit diesem Parameter kann die maximale Zeilenzahl pro Seite der Protokoll-Listen festgelegt werden. Ein Seitenwechsel wird ausgeführt, wenn diese Zeilenzahl erreicht ist.

LINE-SIZE = 132 / <integer 119..172>

Dieser Parameter legt die maximale Anzahl von Zeichen fest, die pro Zeile gedruckt wird.

OUTPUT = *SYSLST

Mit dieser Angabe werden die erzeugten Listen in die temporäre Systemdatei SYSLST geschrieben, von der sie automatisch nach Task-Ende (d.h. nach LOGOFF) auf den Drucker ausgegeben werden.

OUTPUT = *STD-FILES

Mit dieser Angabe werden die angeforderten Listen in eigene katalogisierte Dateien ausgegeben. Die so erzeugten katalogisierten Dateien haben Standardnamen, die in der rechten Spalte der folgenden Tabelle genannt sind. *programmname* wird aus dem PROGRAM-ID-Namen abgeleitet und ggf. auf 16 Zeichen gekürzt.

Liste	Dateiname
Steueranweisungsliste	OPTLST.COBOL.programmname
Übersetzungseinheitliste/Bibliotheksliste	SRCLST.COBOL.programmname
Adressliste/Querverweisliste	LOCLST.COBOL.programmname
Fehlerliste	ERRFIL.COBOL.programmname

Dateinamen und Dateieigenschaften für diese katalogisierten Dateien sind standardmäßig vorgegeben. Der Benutzer kann aber die Ausgabe in andere katalogisierte Dateien umlenken. Dazu muss er vor dem Aufruf des Compilers die gewünschten Eigenschaften in einem ADD-FILE-LINK-Kommando mit den jeweiligen Dateikettungsnamen (Linknamen) verknüpfen, die der Compiler verwendet:

Liste	Linkname
Steueranweisungsliste	OPTLINK
Übersetzungseinheitliste/Bibliotheksliste	SRCLINK
Adressliste/Querverweisliste	LOCLINK
Fehlerliste	ERRLINK

Um die erzeugten Listen im POSIX-Dateisystem abzulegen, müssen sie mittels S-Variablen dem POSIX-Dateisystem zugewiesen werden. Die Standardnamen dieser Variablen lauten:

Liste	Name der S-Variablen
Steueranweisungsliste	SYSIOL-OPTLINK
Übersetzungseinheitliste/Bibliotheksliste	SYSIOL-SRCLINK
Adressliste/Querverweisliste	SYSIOL-LOCLINK
Fehlerliste	SYSIOL-ERRLINK

OUTPUT = LIBRARY-ELEMENT(LIBRARY = <full-filename 1..54>)

Die angeforderten Listen werden in die mit <full-filename> bezeichnete PLAM-Bibliothek ausgegeben. Jede Liste belegt ein eigenes Bibliothekselement vom Typ P mit der größtmöglichen Versionsnummer. Die Elemente erhalten folgende Standardnamen:

Liste	Elementname
Steueranweisungsliste	OPTLST.COBOL.programmname
Übersetzungseinheitliste/Bibliotheksliste	SRCLST.COBOL.programmname
Adressliste/Querverweisliste	LOCLST.COBOL.programmname
Fehlerliste	ERRLST.COBOL.programmname

programmname wird aus dem PROGRAM-ID-Namen abgeleitet und ggf. auf 16 Zeichen gekürzt. Sollte durch das Abschneiden der Programmname mit einem '-' Zeichen enden, wird das '-' durch das Zeichen '#' ersetzt. Nach der Übersetzung existiert ein TFT-Eintrag für den Linknamen LIBLINK, der mit dem Namen <full-filename> der PLAM-Bibliothek verknüpft ist.

Beispiel 3-1: Ausgabe von Listen in katalogisierte Dateien

Der Compiler soll nur eine Fehlerliste erzeugen und diese in die katalogisierte Datei FEHLER ausgeben.

/ADD-FILE-LINK ERRLINK, FEHLER	(1)
/START-COBOL2000-COMPILER?	(2)
Angabe im Operandenfragebogen: LISTING=PAR(OPTIONS=NO, SOURCE=NO)	(3)

- (1) Mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando wird der katalogisierten Datei FEHLER der Standard-Linkname ERRLINK zugeordnet.
- (2) Compileraufruf im Menü-Modus
- (3) Die Voreinstellung (Erzeugung von Optionen-, Übersetzungseinheit- und Fehlerliste) wird verändert; der Compiler soll nur eine Fehlerliste erzeugen und diese standardmäßig in die katalogisierte Datei FEHLER ausgeben.

Beispiel 3-2: Ausgabe von Listen in eine PLAM-Bibliothek

Der Compiler soll alle Listen erzeugen und als Elemente in der PLAM-Bibliothek LISTLIB ablegen.

```
/START-COBOL2000-COMPILER? (1)

Angabe im Operandenfragebogen:
LISTING=PAR(NAME-INFORMATION=YES(CROSS-REFERENCE=ALL),-
OUTPUT=*LIBRARY-ELEMENT(LIBRARY=LISTLIB)) (2)
```

- (1) Compileraufruf im Menü-Modus
- (2) Die Voreinstellung (Ausgabe von Optionen-, Übersetzungseinheit- und Fehlerliste) wird ergänzt; der Compiler soll zusätzlich eine Adress- und Querverweisliste erzeugen und alle Listen in der PLAM-Bibliothek namens LISTLIB ablegen.

Beispiel 3-3: Ausgabe von Listen ins POSIX-Dateisystem

Der Compiler soll eine Übersetzungseinheit- und eine Fehlerliste erzeugen und im POSIX-Dateisystem ablegen.

```
/DECL-VAR SYSIOL-SRCLINK, INIT='*P(xpl.srclst)', SCOPE=*TASK (1)
/DECL-VAR SYSIOL-ERRLINK, INIT='*P(xpl.errlst)', SCOPE=*TASK (1)
/START-COBOL2000-COMPILER? (2)
```

- (1) Durch das Kommando DECL-VARIABLE wird die Variable mit dem gewünschten Dateinamen belegt, wobei der Dateiname ohne Pfadangaben die Ablage der Datei im Home-Dateiverzeichnis bewirkt.
- (2) Compileraufruf im SDF-Menü-Modus

Beispiel 3-4: Ausgabe eines verdichteten Listings zur Ausnutzung von Druckseiten

Es soll ein verdichtetes Listing erstellt werden, um die Druckseiten so weit wie möglich auszunutzen.

```
LISTING=*PAR(SOURCE=*YES(CROSS-REFERENCE=YES),- (1)
LAYOUT=*PAR(LINES-PER-PAGE=60,LINE-SIZE=172)) *) (1)
/PRINT-FILE srclst.cobol.programmname,LOOP=98,CHAR-SET=R01 (2)
```

- *) Diese Angaben sind optimiert für eine Seitenbreite von 32 cm und eine Seitenhöhe von 22 cm.
- (1) Verwendete Optionen
- (2) Kommando zum Ausdrucken der Listing-Datei

3.3.7 TEST-SUPPORT-Option

Diese Option steuert, ob mit der Testhilfe AID der Ablauf eines Programms getestet werden soll. Ferner können bestimmte Eigenschaften der Testhilfe AID festgelegt werden.

Diese Option ist in COBOL2000-BC nicht verfügbar.

Format

```
TEST-SUPPORT = *NONE / *AID(...)

*AID(...)

STMT-REFERENCE = *LINE-NUMBER / *COLUMN-1-TO-6

,PREPARE-FOR-JUMPS = *NO / *YES
```

TEST-SUPPORT = *NONE

Es wird keine Testhilfe angefordert. Der Compiler erzeugt lediglich ESD-Testhilfeinformationen vom Typ Übersetzungseinheit. Dabei wird dem Modul (bei segmentierten Programmen: allen Modulen) ein symbolischer Name zugeordnet, der aus den ersten 8 Zeichen des Namens im ID-Paragrafen der Übersetzungseinheit besteht. Beim Testen mit AID kann dieser Name zur Qualifikation der Übersetzungseinheit verwendet werden.

TEST-SUPPORT = *AID(...)

Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn das Programm mit AID symbolisch überwacht werden soll. Der Compiler erzeugt dann sowohl LSD- als auch ESD-Testhilfeinformationen, so dass beim Testen mit AID symbolische Namen aus der Übersetzungseinheit (wie in Handbuch [9] beschrieben) verwendet werden können.

Bei segmentierten Programmen ist die Erzeugung von LSD-Informationen - und damit symbolisches Testen mit AID - nur dann möglich, wenn das Objektmodul in eine PLAM-Bibliothek ausgegeben wird.

STMT-REFERENCE = *LINE-NUMBER

Die AID-Source-Referenzen werden mit Hilfe der vom Compiler erzeugten Zeilennummern gebildet.

STMT-REFERENCE = *COLUMN-1-TO-6

Die AID-Source-Referenzen werden mit Hilfe der vom Anwender vergebenen Folgenummern der Übersetzungseinheit (Spalte 1-6) gebildet.

Das Testen mit AID ist hier nur dann sinnvoll, wenn die vergebenen Folgenummern numerisch aufsteigend sortiert sind.

PREPARE-FOR-JUMPS = *NO / *YES

YES muss angegeben werden, wenn beim Testen mit AID

- das AID-Kommando %JUMP angewendet werden soll (siehe Handbuch [9] und Abschnitt "Dialogtesthilfe AID" auf Seite 120) oder
- Testpunkte gezielt auf Paragrafen oder Kapitel gesetzt werden sollen; z.B. beim Testen von geschachtelten GO TO-Schleifen (wie sie vom COLUMBUS-Präprozessor COLCOB erzeugt werden), in denen mehrere Paragrafenüberschriften unmittelbar aufeinander oder auf eine Kapitelüberschrift folgen.
- das AID-Kommando %TRACE jede COBOL-Anweisung einzeln protokollieren soll (siehe Handbuch [9]).

Die Verwendung dieser Funktion vergrößert das Objekt und verlängert die Programmlaufzeit.

64

3.3.8 OPTIMIZATION-Option

Mit dieser Option lassen sich die Optimierungsmaßnahmen des Compilers ein- und ausschalten.

Format

```
OPTIMIZATION = *STD / *PARAMETERS(...)

*PARAMETERS(...)

CALL-IDENTIFIER = *STD / *OPTIMIZE
```

OPTIMIZATION = *STD

Es gilt die Voreinstellung der PARAMETERS-Struktur.

OPTIMIZATION = *PARAMETERS(...)

CALL-IDENTIFIER = *STD / *OPTIMIZE

Bei Angabe von *OPTIMIZE wird die Optimierung eingeschaltet. Mehrmalige Aufrufe des gleichen Unterprogramms über CALL bezeichner werden ohne Aufruf von Systemschnittstellen abgewickelt (möglich für die ersten 100 aufgerufenen Unterprogramme).

3.3.9 RUNTIME-CHECKS-Option

Mit dieser Option werden die Prüfroutinen des Laufzeitsystems aktiviert.

Format

```
RUNTIME-CHECKS = *NONE / *ALL / *PARAMETERS(...)

*PARAMETERS(...)

TABLE-SUBSCRIPTS = *NO / *YES
,FUNCTION-ARGUMENTS = *NO / *YES
,PROC-ARGUMENT-NR = *NO / *YES
,RECURSIVE-CALLS = *NO / *YES
,REF-MODIFICATION = *NO / *YES
```

RUNTIME-CHECKS = *NONE

Es werden keine Prüfroutinen des Laufzeitsystems beansprucht.

RUNTIME-CHECKS = *ALL

Alle in der PARAMETERS-Struktur genannten Prüfroutinen des Laufzeitsystems werden aktiviert.

RUNTIME-CHECKS = *PARAMETERS(...)

TABLE-SUBSCRIPTS = *NO / *YES

Ist YES angegeben überprüft das Laufzeitsystem die Einhaltung von Tabellengrenzen (sowohl bei Subskribierung als auch bei Indizierung). Geprüft wird, ob

- Indexwerte größer als Null sind,
- Indexwerte nicht größer als die Anzahl von Elementen in den entsprechenden Dimensionen sind,
- Indexwerte nicht größer als zugehörige Werte in DEPENDING ON-Feldern sind,
- Werte in DEPENDING ON-Feldern innerhalb der Grenzen liegen, die in entsprechenden OCCURS-Klauseln definiert sind.

Das Laufzeitsystem reagiert im Fehlerfall mit der Meldung COB9144 bzw. COB9145. Das Programm bricht ab, wenn in der RUNTIME-OPTIONS-Option ERROR-REACTION = TERMINATION angegeben wurde.

FUNCTION-ARGUMENTS = *NO / *YES

Bei Angabe von YES werden zur Ablaufzeit die Funktionsargumente bezüglich Wertebereich, Anzahl und Länge überprüft. Treten ungültige Werte auf, wird, je nach Art des Fehlers, eine der Meldungen COB9123, COB9124, COB9125, COB9126 oder COB9127 ausgegeben; das Programm bricht ab, wenn in der RUNTIME-OPTIONS-Option ERROR-REACTION = TERMINATION angegeben wurde.

PROC-ARGUMENT-NR = *NO / *YES

Mit YES wird beim Aufruf eines getrennt übersetzten COBOL-Unterprogramms geprüft, ob die Anzahl der übergebenen Parameter mit der Anzahl der erwarteten Parameter übereinstimmt. Stimmt die Anzahl nicht überein, erfolgt die Meldung COB9132; das Programm bricht ab, wenn in der RUNTIME-OPTIONS-Option ERROR-REACTION = TERMINATION angegeben wurde.

Die Prüfung ist nur wirksam, wenn das aufgerufene Programm mit dieser Option und das aufrufende Programm mit einer Compilerversion ≥ 2.0 übersetzt wurde.

RECURSIVE-CALLS = *NO / *YES

Bei Angabe von YES wird die Aufrufhierarchie einer Programmablaufeinheit überprüft; d.h., das Laufzeitsystem prüft, ob ein getrennt übersetztes Unterprogramm rekursiv aufgerufen wird, also noch aktiv ist. Liegt ein rekursiver Aufruf vor und enthält die CALL-Anweisung keine ON EXCEPTION-Angabe, wird der Programmlauf mit der Fehlermeldung COB9157 abgebrochen.

Jedes Programm, das ein CALL und/oder CANCEL enthält, sollte mit RECURSIVE-CALLS=YES übersetzt werden.

Die Option wird für Übersetzungseinheiten, die keine Programme sind, ignoriert. Für Programme mit RECURSIVE-Angabe in der PROGRAM-ID wird sie abgewiesen (bei YES).

REF-MODIFICATION = *NO / *YES

Die Angabe von YES bewirkt, dass das Laufzeitsystem die Einhaltung von Datenfeldgrenzen für teilfeldselektierte Bezeichner überprüft. Sind Datenfeldgrenzen nicht eingehalten, erfolgt die Fehlermeldung COB9140 und das Programm bricht ab, wenn in der RUNTIME-OPTIONS-Option ERROR-REACTION=TERMINATION angegeben wurde.

3.3.10 COMPILER-TERMINATION-Option

Mit dieser Option kann ein fehlerzahlabhängiger Abbruch des Übersetzungslaufs initiiert werden.

Format

```
COMPILER-TERMINATION = *STD / *PARAMETERS(...)

*PARAMETERS(...)

MAX-ERROR-NUMBER = *NONE / <integer 1..100>
```

COMPILER-TERMINATION = *STD

Es gilt die Voreinstellung der PARAMETERS-Struktur.

COMPILER-TERMINATION = *PARAMETERS(...)

MAX-ERROR-NUMBER = *NONE / <integer 1..100>

Mit einer Ganzzahl wird angegeben, ab welcher Fehlerzahl der Übersetzungslauf abgebrochen werden soll. Gezählt wird ab der im MINIMAL-WEIGHT-Parameter der LISTING-Option angegebenen Fehlerklasse (Standardwert: NOTE, siehe Abschnitt "LISTING-Option" auf Seite 55).

Die vorgegebene Fehlerzahl kann ggf. überschritten werden, da der Abbruch der Übersetzung immer erst nach Ablauf eines Compilersegments erfolgt (siehe Kapitel "Anhang" auf Seite 355).

3.3.11 MONJV-Option

Mit dieser Option kann der Benutzer eine Jobvariable zur Überwachung des Compilerlaufs einrichten.

Format

MONJV = *NONE / <full-filename 1..54 >

MONJV = *NONE / <full-filename 1..54>

Mit <full-filename> definiert der Benutzer eine Monitorjobvariable. Während des Übersetzungslaufs hinterlegt der Compiler in der Rückkehrcode-Anzeige dieser Jobvariablen einen Code, der über aufgetretene Fehler während des Compilerlaufs Aufschluss gibt.

3.3.12 RUNTIME-OPTIONS-Option

Die Parameter dieser Option steuern bestimmte Eigenschaften des ablauffähigen COBOL-Programms.

Format

```
RUNTIME-OPTIONS = *STD / *PARAMETERS(...)
```

*PARAMETERS(...)

ACCEPT-STMT-INPUT = *UNMODIFIED / *UPPERCASE-CONVERTED

,FUNCTION-ERR-RETURN = *UNDEFINED / *STD-VALUE

,SORTING-ORDER = *STD / *BY-DIN

,ACCEPT-DISPLAY-ASSGN = *SYSIPT-AND-SYSLST / *TERMINAL

,ERR-MSG-WITH-LINE-NR = *NO / *YES

 $,ERROR-REACTION = \frac{*CONTINUATION}{*} / *TERMINATION$

.ENABLE-UFS-ACCESS = *NO / *YES

RUNTIME-OPTIONS = *STD

Die voreingestellten Werte der PARAMETERS-Struktur werden übernommen.

RUNTIME-OPTIONS = *PARAMETERS(...)

ACCEPT-STMT-INPUT = *UNMODIFIED / *UPPERCASE-CONVERTED

Bei Angabe von UPPERCASE-CONVERTED werden die mittels ACCEPT-Anweisung eingegebenen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt, sofern die Eingabe von der Datensichtstation erfolgt.

FUNCTION-ERR-RETURN = *UNDEFINED / *STD-VALUE

Bei Angabe von STD-VALUE werden die Funktionsargumente bezüglich Wertebereich, Anzahl und Länge überprüft . Falls ungültige Argumentwerte auftreten, wird der jeweiligen Funktion der entsprechende Fehler-Returnwert zugewiesen.

SORTING-ORDER = *STD / *BY-DIN

Die Angabe von BY-DIN veranlasst das Dienstprogramm SORT, nach der DIN-Norm für EBCDIC zu sortieren. Dabei werden

- die Kleinbuchstaben den entsprechenden Großbuchstaben gleichgesetzt,
- die Zeichen ä/Ä mit AE, ö/Ö mit OE, ü/Ü mit UE sowie ß mit SS identifiziert
- die Ziffern vor den Buchstaben einsortiert.

ERR-MSG-WITH-LINE-NR = *NO / *YES

Bei Angabe von YES wird statt der Meldung COB9101 die Meldung COB9102 ausgegeben, die zusätzlich die vom Compiler vergebene Übersetzungseinheit-Zeilennummer der Anweisung enthält, bei deren Ausführung die Meldung ausgegeben wurde.

ACCEPT-DISPLAY-ASSGN = *SYSIPT-AND-SYSLST / TERMINAL

Die Angabe von TERMINAL bewirkt, dass für ACCEPT- und DISPLAY-Anweisungen ohne FROM- bzw. UPON-Angaben statt der Systemdateien SYSIPT bzw. SYSLST (Voreinstellung) die Systemdateien SYSDTA bzw. SYSOUT zugewiesen werden.

ERROR-REACTION = *CONTINUATION / *TERMINATION

Standardmäßig (CONTINUATION) wird der Programmablauf nach der Ausgabe folgender Meldungen fortgesetzt:

COB9120 bis COB9127, COB9131, COB9132, COB9134, COB9140, COB9144, COB9145 und COB9197.

Bei Angabe von TERMINATION führen die o.g. Fehlerfälle zu einer abnormalen Programmbeendigung (siehe auch Abschnitt "Programmbeendigung" auf Seite 111).

ENABLE-UFS-ACCESS = *NO / *YES

Bei Angabe von YES erzeugt der Compiler ein Objekt.

- das als Programm auf das POSIX-Dateisystem zugreifen kann
- im POSIX-Subsystem weiterverarbeitet (gebunden) werden kann.

Wie auf eine Datei im POSIX-Dateisystem zugegriffen wird und welchen Bedingungen die Dateiverarbeitung unterliegt, ist in Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269 beschrieben.

Dieser Operand ist in COBOL-BC nicht verfügbar.

4 Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen

Der COBOL2000-Compiler kann auch wie bisher über COMOPT-Anweisungen gesteuert werden. Er wird zu diesem Zweck mit dem folgenden Kommando aufgerufen:

START-PROGRAM [FROM-FILE =] \$.COBOL2000 bzw.

Die Eingabe der Übersetzungseinheit, die Ausgabe der Protokolllisten und des Moduls sowie der interne Ablauf des Übersetzungsvorgangs lassen sich durch Optionen steuern, die der Benutzer in einer oder mehreren COMOPT-Anweisungen angibt. Die Optionen werden über SYSDTA nach Aufruf des COBOL2000 gelesen. Der Benutzer hat drei Möglichkeiten, die Optionen einzugeben:

- Er kann die COMOPT-Anweisung(en) direkt eingeben, indem er den Compiler aufruft, ohne vorher mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando die Systemdatei SYSDTA umzuweisen. Der Compiler fordert explizit die Optionen an, indem er einen Stern (*) in Spalte 1 vorgibt.
- Er kann die COMOPT-Anweisung(en) in eine Datei schreiben und über diese Datei eingeben. Diese Datei kann eine Übersetzungseinheit-Datei sein die Optionen stehen dann vor der Übersetzungseinheit oder eine eigene Datei.
 Mit einem ASSIGN-SYSDTA-Kommando wird diese Datei vor dem Aufruf des Compilers der Systemdatei SYSDTA zugeordnet.
- Er kann COMOPT-Anweisungen direkt eingeben und mit der END-Anweisung SYSDTA auf eine Datei umweisen, in der vor der Übersetzungseinheit weitere COMOPT-Anweisungen stehen.

Wenn keine Steueranweisungen mehr erkannt werden, beginnt der Compiler sofort mit dem Lesen des Programmtextes.

Über die END-Anweisung bestimmt der Compiler den Ort der Übersetzungseinheit und liest dort weiter.

Im Batch-Prozess wird bei fehlerhafter Eingabe von COMOPT- oder END-Anweisungen die Übersetzung abgebrochen (Fehlermeldung CBL9005).

Format der COMOPT-Anweisung

$$\begin{cases} \texttt{COMOPT} \\ \texttt{COBRUN} \end{cases} \quad \text{operand=} \quad \begin{cases} \texttt{YES} \\ \texttt{NO} \\ \\ \text{option} \\ \\ \text{(option[,option]...)} \end{cases}$$

- Eingabezeilen für COMOPT-Anweisungen können bis zu 128 Zeichen lang sein. Bei ISAM-Dateien ist die Länge des Satzschlüssels darin enthalten. Das standardisierte Referenzformat für das Schreiben von COBOL-Übersetzungseinheiten hat für die Eingabe von COMOPT-Anweisungen keine Bedeutung.
- Ein Operand besteht aus einem Schlüsselwort, gefolgt vom Gleichheitszeichen und einem oder mehreren Parametern. Können in einem Operanden mehrere Parameter angegeben werden, so müssen diese in Klammern gesetzt werden.

Werden bei der Abarbeitung einer COMOPT-Anweisung Fehler entdeckt, so bleiben die bereits ausgewerteten Optionen dieser Zeile in Kraft. Entsprechend der Fehlermeldung wird dann der Rest einer Operandenzeile oder der Rest des Operanden ignoriert. Fehlermeldungen für Operanden werden nur nach SYSOUT ausgegeben. Die COMOPT-Anweisungen gelten nur für den Übersetzungslauf, für den sie angegeben wurden. Wird dieselbe COMOPT-Anweisung mehrmals angegeben, so gilt der zuletzt angegebene Wert.

Werden einander widersprechende COMOPT-Anweisungen angegeben, gilt die zuletzt angegebene Anweisung.

Format der END-Anweisung

Mit END dateiname bzw. libname kann SYSDTA auf eine Datei oder ein Bibliothekselement umgewiesen werden.

Mit END (ohne weitere Angabe) kann dem Compiler angezeigt werden, dass die Eingabe von COMOPT-Anweisungen abgeschlossen ist und die Übersetzung der Übersetzungseinheit beginnen kann.

4.1 Quelldaten-Eingabe bei COMOPT-Steuerung

Eingaben in den Compiler können folgende Quelldaten sein:

- einzelne Übersetzungseinheiten
- Programmteile (COPY-Elemente)
- COMOPT-Anweisungen
- Repository- Daten
- aktuelle Werte für DEFINE-Direktiven

Der Compiler erwartet die Quelldaten von der System-Eingabedatei SYSDTA.

SYSDTA ist standardmäßig im Dialogbetrieb der Datensichtstation und im Stapelbetrieb der SPOOLIN- bzw. der ENTER-Datei zugewiesen.

Sollen Quelldaten direkt eingegeben werden, so ist keine Steuerung der Eingabe erforderlich. Der Compiler wird aufgerufen und die Steueranweisungen und Übersetzungseinheiten direkt eingegeben.

Kommen Quelldaten aus einer katalogisierten Datei bzw. Bibliothek, so muss die Eingabedatei SYSDTA explizit zugewiesen werden. Für die Steuerung der Eingabe von COPY-Elementen stehen eigene Steueranweisungen zur Verfügung. Die Zuweisung mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando und die Eingabe von COPY-Elementen ist in Abschnitt "Quelldaten-Eingabe" auf Seite 15 beschrieben. Die Versorgung mit Werten für Compiler-Direktiven ist beschrieben im Abschnitt "Steuerung des Compilers über Compiler-Direktiven" auf Seite 21.

4.1.1 Zuweisen der Übersetzungseinheit mit der END-Anweisung

Die Eingabe von Übersetzungseinheiten und Steueranweisungen kann auch ohne Verwendung des ASSIGN-SYSDTA-Kommandos erfolgen. Nach dem Aufruf erwartet der Compiler die Eingabe über SYSDTA von der Datensichtstation. Der Benutzer kann, wenn der Stern in Spalte 1 erscheint, Quellcode oder Compiler-Optionen eingeben. Alle eingegebenen Zeichen, die nicht eine gültige COMOPT-Steueranweisung darstellen, interpretiert der Compiler als Quellcode.

Mit der END-Anweisung kann eine katalogisierte Datei oder ein Bibliothekselement zugewiesen werden. Die END-Anweisung mit Angabe einer Datei oder eines Bibliothekselements kann auch die erste Anweisung nach Aufruf des Compilers sein. Am Anfang der zugewiesenen Datei können weitere COMOPT-Anweisungen stehen.



Falls mit der END-Anweisung ein Bibliothekselement zugewiesen wird, kann der Name der Übersetzungseinheit in den Übersetzungslisten und an der Schnittstelle zu AID-FE nicht korrekt abgebildet werden.

Falls mit der END-Anweisung eine Datei zugewiesen wird, muss diese Datei "SYSDTA-fähig" sein, d.h. ein ASSIGN-SYSDTA-Kommando muss für diese Datei fehlerfrei möglich sein.

Beispiel 4-1: Zuweisen einer katalogisierten Datei nach Eingabe von **COMOPT-Anweisungen**

/START-PROGRAM \$.COBOL2000	(1)
*COMOPT	(2)
*END QUELL.EINXEINS	(3)

- (1) Der Compiler wird aufgerufen. SYSDTA ist im Dialog der Datensichtstation zugeordnet.
- (2)Das Schlüsselwort COMOPT teilt dem Compiler mit, dass die folgenden Eingaben Steueranweisungen sind.
- Die END-Anweisung weist SYSDTA der katalogisierten Datei QUELL.EINXEINS (3)zu, in der sich die zu übersetzende Übersetzungseinheit oder eine Folge von Steueranweisungen befinden. Am Ende der Übersetzung werden SYSDTA und SYSCMD zusammengeschaltet.

Beispiel 4-2: Zuweisen einer Bibliothek ohne COMOPT-Anweisungen

/START-PROGRAM \$.COBOL2000	(1)
*END PLAM.LIB(BEISP3)	(2)

- (1) Aufruf des Compilers; SYSDTA ist im Dialog der Datensichtstation zugeordnet.
- (2) Die Systemdatei SYSDTA wird dem Element BEISP3 in der PLAM-Bibliothek PLAM.LIB zugewiesen. Am Ende der Übersetzung werden SYSDTA und SYSCMD zusammengeschaltet.

4.1.2 Zuweisen der Übersetzungseinheit mit ADD-FILE-LINK und COMOPT SOURCE-ELEMENT

Die Eingabe aus Bibliotheken kann auch direkt - unter Umgehung von SYSDTA - mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando initiiert werden. Dabei muss der Standard-Linkname SRCLIB verwendet werden. Das allgemeine Format des ADD-FILE-LINK-Kommandos für die Eingabe von Übersetzungseinheiten aus Bibliotheken lautet also:

ADD-FILE-LINK [LINK-NAME=]SRCLIB,[FILE-NAME=]libname

Beispiel 4-3: Eingabe aus einer PLAM-Bibliothek

/ADD-FILE-LINK SRCLIB,PLAM.LIB	(1)
/START-PROGRAM \$COBOL2000	(2)
*COMOPT SOURCE-ELEMENT=BEISP3	(3)
*COMOPT SOURCE-VERSION=V001	(4)
*END	(5)

- (1) Mit dem SDF-Kommando (in Stellungsoperanden-Form) wird die PLAM-Bibliothek PLAM.LIB wird zugewiesen und mit dem Standard-Linknamen SRCLIB verknüpft.
- (2) Aufruf des Compilers
- (3) Die zu übersetzende Übersetzungseinheit steht unter dem Elementnamen BEISP3 in der mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando zugewiesenen PLAM-Bibliothek.
- (4) Die Bibliothek PLAM.LIB kann mehrere Versionen des Elements BEISP3 enthalten, von denen dasjenige mit der Versionsbezeichnung V001 eingelesen wird.
- (5) Die Eingabe von Optionen ist abgeschlossen. Der Compiler beginnt mit der Übersetzung.

4.2 Tabelle der COMOPT-Operanden

Fast alle Optionen haben einen Standardwert. Gibt der Benutzer eine mögliche Option nicht explizit an, so ist der Standardwert gültig. Sollen alle vom System voreingestellten Optionen benutzt werden, so sind COMOPT-Angaben überflüssig.

Die folgende Tabelle fasst alle COMOPT-Operanden zusammen, mit denen der Compiler gesteuert werden kann.

Für die Darstellung der Anweisungsformate gilt Folgendes:

- Falls ein Operand abgekürzt werden kann, steht seine Kurzform unter der ausführlichen Operandenbezeichnung (z.B. ACC-L-T-U für ACCEPT-LOW-TO-UP). Das Gleichheitszeichen zwischen Operand und Wert ist dabei in jedem Fall anzugeben.
- Voreingestellte Operandenwerte (Defaultwerte) sind im Format unterstrichen bzw. in der Kurzfassung der Funktionsbeschreibung explizit erwähnt.

In der Spalte "Funktion" ist unter dem Stichwort "SDF-Option" der zum jeweiligen COMOPT-Operanden passende SDF-Operand in Kurzform genannt. Falls kein entsprechender SDF-Operand existiert, ist dies durch einen Querstrich kenntlich gemacht.

Operandenformat	Funktion
ACCEPT-LOW-TO-UP={YES/NO}	legt fest, ob bei der Ausführung einer ACCEPT-Anweisung eingegebene Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umge-
ACC-L-T-U	setzt werden sollen. Die Umsetzung erfolgt nur dann, wenn über die Datensichtstation eingegeben wird.
	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() ACCEPT-STMT-INPUT =

Operandenformat	Funktion
ACTIVATE-WARNING-MECHANISM={YES/ <u>NO</u> } ACT-W-MECH	gibt an, ob bei der Übersetzung im Programm enthaltene - veraltete Sprachelemente und - nicht standardgemäße Spracherweiterungen durch eine Meldung der Klasse F (Severity Code F) in der Fehlerliste gekennzeichnet werden sollen.
	Hinweis In Compilerläufen, für die ACTIVATE-WARNING-MECHANISM=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden:
	RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO
	Außerdem wird in diesem Fall der Operand MINIMAL- SEVERITY = I gesetzt, damit die Meldungen der Klasse F aufgelistet werden können.
	SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = ANS85
ACTIVATE-XPG4-RETURNCODE={YES/ <u>NO</u> }	bestimmt, dass nach Aufruf eines Unterprogramms dessen Funktionswert (Register 1) im COBOL- Sonderregister RETURN-CODE zur Verfügung steht
	SDF-Option: SOURCE-PROPERTIES = PARAMETERS() RETURN-CODE =
ALIGN-LLM-PAGE={YES/NO}	bestimmt, ob CSECTs im generierten Modul auf Seite (YES) oder Doppelwortgrenze (NO) ausgerichtet werden
A-L-P	sollen. Hinweis: Diese Option ist nur bei LLMs wirksam, nicht jedoch bei OMs.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION MODULE-FORMAT=LLM() ALIGNMENT=PAGE

Operandenformat	Funktion
CHECK-CALLING-HIERARCHY={YES/NO} CHECK-C-H	legt fest, ob die Aufrufhierarchie überprüft werden soll. Ein Programm, in dem die Anweisungen CALL bezeichner und/oder CANCEL verwendet werden, sollte mit CHECK-CALLING-HIERARCHY=YES übersetzt werden.
	SDF-Option: RUNTIME-CHECKS = PARAMETERS() RECURSIVE-CALLS =
CHECK-DATE={YES/NO} CHECK-D	entscheidet, ob der Compiler bei ACCEPT FROM DATE/DAY einen Hinweis auf zweistellige Jahreszahlen ausgeben soll.
	SDF-Option: LISTING=PARAMETERS() DIAGNOSTICS=YES REPORT-2-DIGIT-YEAR=
CHECK-FUNCTION-ARGUMENTS={YES/NO} CHECK-FUNC	bewirkt, dass die Gültigkeit von Funktionsargumenten überprüft wird, und das Laufzeitsystem im Fehlerfall eine Meldung ausgibt.
	SDF-Option: RUNTIME-CHECKS = PARAMETERS() FUNCTION-ARGUMENTS =
CHECK-PARAMETER-COUNT={YES/ <u>NO</u> } CHECK-PAR-C	bestimmt, ob beim Aufruf eines COBOL-Unterprogramms die zahlenmäßige Übereinstimmung zwischen den übergebenen und den erwarteten Parametern geprüft werden soll. Wirkt nicht für Unterprogramme, die über ENTRY gerufen werden.
	SDF-Option: RUNTIME-CHECKS = PARAMETERS() PROC-ARGUMENT-NR =
CHECK-REFERENCE-MODIFICATION = {YES/NO}	bestimmt, ob das Laufzeitsystem die Einhaltung von Datenfeldgrenzen für teilfeldselektierte Bezeichner über- prüfen soll.
CHECK-REF	SDF-Option: RUNTIME-CHECKS = PARAMETERS() REF-MODIFICATION =
CHECK-SCOPE-TERMINATORS={YES/NO} CHECK-S-T	prüft, ob die Anweisungen in der PROCEDURE DIVISION syntaktisch richtig bereichsbegrenzt sind.
5.125.001	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() DIAGNOSTICS = YES() IMPLICIT-SCOPE-END =

Operandenformat	Funktion
CHECK-SOURCE-SEQUENCE={YES/NO}	entscheidet, ob in der Übersetzungseinheit Satzpaare, die in nicht aufsteigender Reihenfolge gefunden werden, durch
CHECK-S-SEQ	eine Meldung der Fehlerklasse 0 (Severity Code 0) in der Fehlerliste gekennzeichnet werden sollen.
	SDF-Option:
CHECK-TABLE-ACCESS={YES/NO} CHECK-TAB	entscheidet, ob das Laufzeitsystem die Einhaltung von Tabellengrenzen überprüfen soll (sowohl für Subskribie- rung als auch für Indizierung).
CHECKTAD	
	SDF-Option: RUNTIME-CHECKS = PARAMETERS() TABLE-SUBSCRIPTS =
CONTINUE-AFTER-MESSAGE={YES/NO}	entscheidet, ob das Laufzeitsystem nach Ausgabe bestimmter COB91xx-Meldungen den Programmablauf
CON-A-MESS	fortsetzen bzw. beenden soll.
	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS()
	ERROR-REACTION =
ELABORATE-SEGMENTATION={YES/ <u>NO</u> }	Bei Angabe von NO werden segmentierungsbezogene Sprachmittel ignoriert (SEGMENT-LIMIT Klausel, Segment-Nummern in Section-Header). Es werden Warnungen ausgegeben. YES unterstützt die Segmentierung. Die Übersetzung wird aber mit Meldung abgebrochen, wenn das Programm 'Nested Source Programs' und nicht-feste Segmente enthält. Liegt diese Kombination nicht vor, werden nur segmentierungsbezogene Sprachmittel mit Warnungen abgewiesen. Auch die Angabe von ELABORATE-SEGMENTATION=YES mit GENERATE-SHARED-CODE=YES oder GENERATE-LLM=YES wird abgewiesen.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION() SEGMENTATION=
ENABLE-COBOL85-KEYWORDS-ONLY ={YES / NO}	Bei Angabe von YES werden nur die für COBOL85 festgelegten Keywords reserviert. Die zusätzlich von COBOL2000 reservierten Schlüsselwörtern können dann als Datennamen genutzt werden.
	SDF-Option: SOURCE-PROPERTIES = PARAMETERS() ENABLE-KEYWORDS=

Operandenformat	Funktion
ENABLE-UFS-ACCESS={YES/NO}	legt fest, ob der Compiler ein Objekt erzeugen soll, das geeignet ist, auch Dateien aus dem POSIX-Dateisystem zu verarbeiten.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() ENABLE-UFS-ACCESS =
EXPAND-COPY={YES/NO} EXP-COPY	steuert, ob in die Übersetzungseinheit eingefügte COPY- Elemente in der Übersetzungseinheitliste abgedruckt wer- den.
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() SOURCE = YES() COPY-EXPANSION =
EXPAND-SUBSCHEMA={YES/NO}	steuert, ob die SUBSCHEMA SECTION der Übersetzungs-
EXP-SUB	einheit in der Übersetzungseinheitliste protokolliert wird.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() SOURCE = YES() SUBSCHEMA-EXPANSION =
FLAG-ABOVE-INTERMEDIATE={YES/NO}	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zur ANS85-Sprachmenge "high" gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-ABOVE-INTERMEDIATE=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden:
	RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO
	SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() ABOVEINTERMED-SUBSET =

Operandenformat	Funktion
FLAG-ABOVE-MINIMUM={YES/ <u>NO</u> }	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zur ANS85-Sprachmenge "interme- diate" oder "high" gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-ABOVE-MINIMUM=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() ABOVEMIN-SUBSET =
FLAG-ALL-SEGMENTATION={YES/ <u>NO</u> }	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zur Segmentierung gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-ALL-SEGMENTATION=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() ALL-SEGMENTATION =
FLAG-INTRINSIC-FUNCTIONS={YES/ <u>NO</u> }	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zum Modul Intrinsic Functions gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-INTRINSIC- FUNCTIONS=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() INTRINSIC-FUNCTIONS =

Operandenformat	Funktion
FLAG-NONSTANDARD={YES/ <u>NO</u> }	In der Fehlerliste werden alle nicht standardgemäßen Spracherweiterungen mit F gekennzeichnet. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-NONSTANDARD=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO
	ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() NONSTANDARD-LANGUAGE =
FLAG-OBSOLETE={YES/NO}	In der Fehlerliste werden alle veralteten Sprachelemente mit F gekennzeichnet. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-OBSOLETE=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() OBSOLETE-FEATURES =
FLAG-REPORT-WRITER={YES/NO}	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zum Report Writer gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-REPORT-WRITER=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() REPORT-WRITER =

Operandenformat	Funktion
FLAG-SEGMENTATION-ABOVE1={YES/ <u>NO</u> }	In der Fehlerliste werden alle Sprachelemente mit F gekennzeichnet, die zur Segmentierung Stufe 2 gehören. Hinweis In Compilerläufen, für die FLAG-SEGMENTATION- ABOVE1=YES angegeben wird, sind die folgenden COMOPT-Operanden unwirksam, die bei der Übersetzung eine Abweichung vom ANS85 bewirken würden: RESET-PERFORM-EXITS = NO USE-APOSTROPHE = YES REPLACE-PSEUDOTEXT = NO SDF-Option: ACTIVATE-FLAGGING = FIPS() SEGMENTATION-ABOVE1 =
GENERATE-INITIAL-STATE={ <u>YES</u> /NO} GEN-INIT-STA	legt fest, ob der Compiler Vorkehrungen treffen soll, dass das Programm erneut in den Initialzustand versetzt werden kann. Alle Programme, die von einer CANCEL-Anweisung betroffen sind oder eine INITIAL-Klausel enthalten, sollten für einen standardkonformen Ablauf mit GENERATE-INITIAL-STATE=YES übersetzt werden. SDF-Option: COMPILER-ACTION = MODULE-GENERATION() ENABLE-INITIAL-STATE =
GENERATE-LINE-NUMBER={YES/ <u>NO</u> } GEN-L-NUM	entscheidet, ob statt der Meldung COB9101 die Meldung COB9102 ausgegeben wird. Die Meldung COB9102 enthält zusätzlich die von COBOL2000 vergebene Übersetzungseinheit-Zeilennummer der Anweisung, deren Ausführung die jeweilige Meldung veranlasst hat. SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() ERR-MSG-WITH-LINE-NR =
GENERATE-LLM={YES/ <u>NO</u> } GEN-LLM	legt fest, mit welchem Modulformat das Modul erzeugt werden soll. Bei Angabe von YES wird ein LLM (Bindelademodul), bei Angabe von NO ein OM (Objektmodul) erzeugt. Diese Angaben werden ignoriert, falls MODUL-OUTPUT= <c-string> angegeben wurde. SDF-Option: COMPILER-ACTION = MODULE-GENERATION() MODULE-FORMAT =</c-string>

Operandenformat	Funktion
GENERATE-RISC-CODE={YES/ <u>NO</u> } GEN-RISC	Bei NO wird /390-Code generiert. Bei YES wird RISC-Code für die RISC-Anlagen unter OSD-SVP generiert. Hierbei ist nur das Modul-Format LLM zulässig. SDF-Option: COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION() DESTINATION=CODE=
GENERATE-SHARED-CODE={YES/ <u>NO</u> } GEN-SHARE	legt fest, ob der Code der PROCEDURE DIVISION (ohne DECLARATIVES) in ein eigenes Codemodul geschrieben wird. Als Name des Moduls wird der ggf. auf 7 Zeichen gekürzte Programmname mit angehängtem "@" verwendet.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION = MODULE-GENERATION() SHAREABLE-CODE =
IGNORE-COPY-SUPPRESS={YES/NO} IGN-C-SUP	bestimmt, ob in der Übersetzungseinheit vorhandene COPY-Elemente mit SUPPRESS-Angabe trotzdem in der Übersetzungseinheitliste aufgeführt werden.
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() SOURCE = YES() COPY-EXPANSION =
INHIBIT-BAD-SIGN-PROPAGATION={YES/NO}	NO ermöglicht beim Übertragen eines Datenfeldes in ein anderes, die beide numerisch und mit USAGE DISPLAY beschrieben sind, das Generieren von schnellerem Code. Es wird dabei kein Code erzeugt der verhindert, dass Vorzeichenverschlüsselungen weitergegeben werden, die nicht mit der PICTURE-Klausel übereinstimmen.

Operandenformat	Funktion		
LIBFILES= (listenangabe[,listenangabe])	legt fest, welche Übersetzungsprotokolle erzeugt und in eine PLAM-Bibliothek ausgegeben werden sollen. listenangabe ist dabei eine der folgenden Angaben:		
	[NO]OPTIONS [NO]DIAG [NO]SOURCE [NO]OBJECT ALL [NO]MAP [NO]XREF <u>NO</u>		
	Die angeforderten Listen werden von links nach rechts abgearbeitet. Es gilt der zuletzt gesetzte Wert für die jeweilige Liste. Wird XREF angegeben, so wird automatisch auch MAP angenommen. Jede angeforderte Liste wird als Element vom Typ P mit		
	einem Standardnamen generiert. Die Standardnamen lauten: OPTLST.COBOL.programmname (Steueranweisungsliste) SRCLST.COBOL.programmname (Übersetzungseinheitliste) ERRLST.COBOL.programmname (Fehlerliste) LOCLST.COBOL.programmname (Adress-/Querverweis-		
	liste) OBJLST.COBOL.programmname (Objektliste)		
	Zum ggf. nötigen Abschneiden der Namen siehe Seite 60.		
	Die PLAM-Bibliothek muss mit dem ADD-FILE-LINK Kommando über den Linknamen LIBLINK zugewiesen werden. Wird kein Bibliotheksname zugewiesen, legt der Compiler die angeforderten Listen in der Standard-Bibliothek PLIB.COBOL.programmname ab.		
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() OUTPUT = LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY= <full-filename 154=""></full-filename>		
LINE-LENGTH= <u>132</u> / 119172	legt die maximale Anzahl von Zeichen fest, die in den Übersetzungsprotokollen pro Zeile gedruckt werden.		
LINE-L	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() LAYOUT = PARAMETERS() LINE-SIZE =		

Operandenformat	Funktion	
LINES-PER-PAGE= <u>64</u> / 20128 LINES	legt die maximale Anzahl von Zeilen fest, die in den Übersetzungsprotokollen pro Seite gedruckt werden. Ein Seitenwechsel wird ausgeführt, wenn diese Zeilenzahl erreicht ist. SDF-Option: LISTING = PARAMETERS()	
	LAYOUT = PARAMETERS() LINES-PER-PAGE =	
LISTFILES= (listenangabe[,listenangabe]))	legt fest, welche Übersetzungsprotokolle erzeugt und in katalogisierte Dateien ausgegeben werden sollen. listenangabe ist dabei eine der folgenden Angaben: [NO]OPTIONS [NO]DIAG [NO]SOURCE [NO]OBJECT ALL [NO]MAP [NO]XREF NO Weitere Beschreibung analog der COMOPT LIBFILES. SDF-Option: LISTING = PARAMETERS()	
	OUTPUT = STD-FILES	
MARK-NEW-KEYWORDS={YES/ <u>NO</u> } M-N-K	veranlasst, dass Schlüsselwörter aus dem zukünftigen Standard in der Fehlerliste durch eine Meldung mit Severity Code I gekennzeichnet werden. Die Angabe von YES setzt voraus, dass ENABLE-COBOL85-KEYWORDS-ONLY ebenfalls auf YES gesetzt ist. SDF-Option: LISTING=PARAMETERS() DIAGNOSTICS=YES MARK-NEW-KEYWORDS=	
MAXIMUM-ERROR-NUMBER=ganzzahl	legt fest, ab welcher Fehlerzahl (in Abhängigkeit von der MINIMAL-SEVERITY-Angabe) die Übersetzung abgebrochen werden soll.	
MAX-ERR	SDF-Option: COMPILER-TERMINATION = PARAMETERS() MAX-ERROR-NUMBER =	

Operandenformat	Funktion
MERGE-DIAGNOSTICS={YES/ <u>NO}</u> M-DIAG	bewirkt, dass alle während der Übersetzung aufgetretenen Fehlermeldungen in die Übersetzungseinheitliste "eingemischt" werden. Um ein ordnungsgemäßes Einmischen zu gewährleisten, sollte die Liste nicht mehr als 65535 Quellzeilen beinhalten (siehe Kapitel "Anhang" auf Seite 355, Übersetzungseinheitliste).
	SDF-Option: LISTING=PARAMETERS() SOURCE=YES() INSERT-ERROR-MSG=
MERGE-REFERENCES={YES/NO} M-REF	bewirkt, dass die Übersetzungseinheitenliste erweitert wird mit Angaben zu Adresse und Länge von Definitionen, sowie Querverweisen auf Referenzen bzw. Definitionen.
	SDF-Option: LISTING=PARAMETERS() SOURCE=YES() CROSS-REFERENCE=
MINIMAL-SEVERITY={_L/0/1/2/3} MIN-SEV	unterdrückt in der Fehlerliste Meldungen, deren Severity Code kleiner als der angegebene Wert ist.
WIIIV-GE V	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() DIAGNOSTICS = YES() MINIMAL-WEIGHT =
MODULE={*OMF / libname}	vereinbart, wohin das bei der Übersetzung erzeugte Objektmodul ausgegeben werden soll. *OMF bewirkt die Ausgabe in die temporäre EAM-Datei der aktuellen Task. libname ist der Name der PLAM-Bibliothek, in die das Objektmodul ausgegeben werden soll. libname muss ein zulässiger Dateiname des BS2000 sein.
	SDF-Option: MODULE-OUTPUT = *OMF / *LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY =

Operandenformat	Funktion
MODULE-ELEMENT=elementname MODULE-ELEM	Angabe des Elementnamens, unter dem ein Bindelademodul (LLM) in die PLAM-Bibliothek geschrieben werden soll. Maximale Länge von elementname: 32 Zeichen Bei Objektmodulen und Übersetzungsgruppen wird diese
	Compileroption ignoriert und mit einer Hinweismeldung quittiert. SDF-Option: MODULE-OUTPUT = *LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY = <full-filename> ,ELEMENT =</full-filename>
MODULE-VERSION=version MODULE-VERS	ermöglicht es, dem Element, das das bei der Übersetzung erzeugte Modul enthält, eine Versionsbezeichnung zu
MODULE-VERS	geben. version ist eine der folgenden Angaben: *UPPER-LIMIT / *UPPER *HIGHEST-EXISTING / *HIGH *INCREMENT / *INCR <alphanum-name 124=""></alphanum-name>
	Beschreibung der Angaben siehe SDF-Option: MODULE-OUTPUT = *LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY = <full-filename> ,ELEMENT = <composed-name> VERSION =</composed-name></full-filename>
OPTIMIZE-CALL-IDENTIFIER={YES/NO} O-C-I	bewirkt, dass mehrmalige Aufrufe des gleichen Unterpro- gramms über CALL bezeichner ohne Aufruf von System- schnittstellen abgewickelt werden (möglich für die ersten 100 aufgerufenen Unterprogramme)
	SDF-Option: OPTIMIZATION = PARAMETERS() CALL-IDENTIFIER =

Operandenformat	Funktion
PERMIT-STANDARD-DEVIATION={YES/ <u>NO</u> }	legt fest, ob
P-S-D	- den Datenbeschreibungen der Linkage Section (Stufennummer 01 oder 77) ohne BASED-Angabe ebenfalls mit einer SET-Anweisung die Adresse eines anderen Bereichs oder der Inhalt eines Zeigers zugewiesen werden kann. (Es entfällt dann die Überprüfung, ob jeder Parameter, falls er benutzt wird, auch in der USING-Klausel der Procedure Division angegeben wurde.)
	 Datenstrukturen, die Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen enthalten, bzw. Zeigerdatenfelder oder universelle Objektreferenzen mit Stufennummer 01 oder 77 als Empfangsfeld zugelassen sind und redefiniert sowie teilfeld-selektiert werden dürfen.
	-SDF-Option: SOURCE-PROPERTIES=PARAMETERS() STANDARD-DEVIATION=
PRINT-DIAGNOSTIC-MESSAGES={YES/NO} PRI-DIAG	ermöglicht es, sich eine Liste aller COBOL2000-Fehlermel- dungen ausgeben zu lassen. Eine Übersetzung wird in die- sem Fall nicht durchgeführt.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: COMPILER-ACTION = PRINT-MESSAGE-LIST
REDIRECT-ACCEPT-DISPLAY={YES/NO}	bewirkt, dass für ACCEPT- und DISPLAY-Anweisungen ohne FROM- bzw. UPON-Angaben statt der Systemdateien SYSIPT / SYSLST (Voreinstellung) die Systemdateien SYSDTA bzw. SYSOUT zugewiesen werden.
	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() ACCEPT-DISPLAY-ASSGN =

Operandenformat	Funktion
REPLACE-PSEUDOTEXT={ <u>YES</u> /NO} REP-PSEUDO	entscheidet, wie COPY-Elemente in einzeln ersetzbare Textwörter zerlegt werden. Bei Angabe von NO wirken die Trennsymbole Doppelpunkt, Klammer auf, Klammer zu und Pseudotext-Begrenzer nicht als Trennzeichen für Textwörter und sind keine eigenständigen Textwörter. Das bewirkt insbesondere, dass innerhalb von Klammern in Maskenzeichenfolgen keine Ersetzungen stattfinden. Bei Angabe von NO ist eine Verwendung der REPLACE-Anweisung nicht möglich. Die Möglichkeiten in der REPLACING-Klausel sind auf die Ersetzung eines einzelnen Textwortes durch ein Textwort oder einen Bezeichner beschränkt. COPY-Elemente dürfen selbst keine COPY-Anweisungen enthalten.
	SDF-Option:
RESET-PERFORM-EXITS={YES/NO} RES-PERF	legt fest, ob die Steuerungsmechanismen für alle PERFORM-Anweisungen - bei EXIT PROGRAM entsprechend ANS85 zurückgesetzt werden (Defaultwert oder Angabe YES) oder - beim Verlassen des Unterprogramm aktiv bleiben (Angabe NO).
	SDF-Option:
ROUND-FLOAT-RESULTS-DECIMAL={YES/ <u>NO</u> } ROUND-FLOAT	legt fest, ob Gleitpunktdatenfelder vor der Übertragung in Festpunktdatenfelder auf die 7. (COMP-1) bzw. 15. Dezimalstelle (COMP-2) gerundet werden sollen. Die Option ist nur wirksam, wenn das Empfangsfeld mit weniger als 19 Dezimalziffern definiert ist. SDF-Option:
SEPARATE-TESTPOINTS={YES/NO} SEP-TESTP	bestimmt, ob zum Testen mit AID für jeden Paragrafen- und Kapitelanfang in der PROCEDURE DIVISION eine eigene Adresse generiert werden soll.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: TEST-SUPPORT = AID() PREPARE-FOR-JUMPS =
SET-FUNCTION-ERROR-DEFAULT={YES/NO} S-F-E-D	bewirkt, dass die Gültigkeit von Funktionsargumenten überprüft wird und im Fehlerfall der jeweiligen Funktion der Fehler-Returnwert zugewiesen wird.
	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() FUNCTION-ERR-RETURN =

Operandenformat	Funktion
SHORTEN-OBJECT={YES/NO}	legt fest, ob in der angeforderten Objektliste nur die ESD- Informationen aufgeführt werden sollen.
SHORT-OBJ	
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option:
SHORTEN-XREF={YES/ <u>NO</u> }	entscheidet, ob in der gewünschten Querverweisliste nur Daten- bzw. Prozedurnamen aufgelistet werden sollen, die
SHORT-XREF	im Programm angesprochen werden.
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS()
	NAME-INFORMATION = YES() CROSS-REFERENCE =
SORT-EBCDIC-DIN={YES/NO}	erlaubt es, für SORT das Format EBCDIC-DIN (ED) zu wählen (siehe [6]): Dadurch werden (u.a.) beim Sortieren
SORT-E-D	die Umlaute ä, ö bzw. ü wie AE, OE bzw. UE behandelt.
	SDF-Option: RUNTIME-OPTIONS = PARAMETERS() SORTING-ORDER =
SORT-MAP={YES/ <u>NO</u> }	gestattet es, sich die Adressliste (LOCATOR MAP) aufstei gend sortiert nach symbolischen Namen aus der Überset- zungseinheit ausgeben zu lassen. Das Protokoll besteht aus Listen für Daten-, Kapitel- und Paragrafennamen.
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() NAME-INFORMATION = YES() SORTING-ORDER =
SOURCE-ELEMENT=element	weist dem Compiler als Übersetzungseinheit ein Element einer PLAM-Bibliothek zu. Vor der Übersetzung muss
SOURCE-ELEM	diese Bibliothek mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando über den Linknamen SRCLIB zugewiesen werden. element ist dabei der Name des Bibliothekselementes. Es muss in einer PLAM-Bibliothek unter dem Elementtyp S enthalten sein.
	element darf höchstens 40 Zeichen lang sein.
	SDF-Option: SOURCE = *LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY = ELEMENT =

Operandenformat	Funktion
SOURCE-VERSION=version SOURCE-VERS	gibt dem Compiler an, welche Version des mit SOURCE-ELEMENT zugewiesenen Elementes zu übersetzen ist. version ist eine der folgenden Angaben: *HIGHEST-EXISTING / *HIGH *UPPER-LIMIT / *UPPER <alphanum-name 124=""> Beschreibung der Angaben siehe SDF-Option: SOURCE = *LIBRARY-ELEMENT() LIBRARY = ,ELEMENT =</alphanum-name>
	VERSION =
SUPPRESS-LISTINGS={YES/ <u>NO</u> } SUP-LIST	ermöglicht es, beim Auftreten einer Fehlermeldung mit einem Severity-Code >= 2 die Ausgabe der - Objekt-, - Adress- und - Querverweis-Liste zu verhindern. Ausgegeben werden dann nur (falls angefordert) die Fehlerliste und die Übersetzungseinheitliste. SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() NAME-INFORMATION = SUPPRESS-GENERATION =
SUPPRESS-MODULE={YES/NO}	ermöglicht es, beim Auftreten einer Fehlermeldung mit
SUP-MOD	einem Severity-Code >=2 die Erzeugung eines Moduls zu verhindern. SUPPRESS-MODULE=YES hat darüberhinaus den Operanden SUPPRESS-LISTINGS=YES zur Folge. SDF-Option: COMPILER-ACTION = MODULE-GENERATION() SUPPRESS-GENERATION =
SYMTEST={ALL/ <u>NO</u> }	legt die Information fest, die der Compiler für die Dialogtesthilfe AID (siehe [9]) bereitstellt. ALL: Der Compiler erzeugt LSD-Informationen und ESD-Testhilfe-Informationen NO: Der Compiler erzeugt nur ESD-Testhilfe-Informationen.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: TEST-SUPPORT = AID()

Operandenformat	Funktion
SYSLIST= (listenangabe[,listenangabe])	legt fest, welche Übersetzungsprotokolle erzeugt und in die Systemdatei SYSLST ausgegeben werden sollen. listenangabe ist dabei eine der folgenden Angaben: [NO]OPTIONS [NO]DIAG [NO]SOURCE [NO]OBJECT ALL [NO]MAP [NO]XREF NO [NO]DIAG [NO]DIAG [NO]OBJECT [NO]XREF
	SDF-Option: LISTING = PARAMETERS() OUTPUT = SYSLST
TERMINATE-AFTER-SEMANTIC={YES/ <u>NO</u> } TERM-A-SEM	ermöglicht es, die Übersetzungsgruppe nur auf syntaktische und semantische Fehler überprüfen zu lassen, ohne dass ein Modul erzeugt wird. Dabei können nur die Übersetzungseinheit- und die Fehlerliste ausgegeben werden.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION = SEMANTIC-CHECK
TERMINATE-AFTER-SYNTAX={YES/ <u>NO</u> } TERM-A-SYN	ermöglicht es, die Übersetzungsgruppe nur auf syntaktische Fehler überprüfen zulassen, ohne dass ein Modul erzeugt wird. Dabei können nur die Übersetzungseinheitund die Fehlerliste ausgegeben werden.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION = SYNTAX-CHECK
TEST-WITH-COLUMN1={YES/ <u>NO</u> } TEST-W-C	legt fest, ob bei SYMTEST=ALL die AlD-Source-Referenzen mit Hilfe der Folgenummern der Übersetzungsgruppe (Spalte 1 bis 6) gebildet werden sollen.
In COBOL2000-BC nicht verfügbar!	SDF-Option: TEST-SUPPORT = AID() STMT-REFERENCE =
UPDATE-REPOSITORY={YES/ <u>NO</u> } UPD-R	steuert, ob die Schnittstelle des aktuell übersetzten Quelltextes in das mit dem Linknamen REPOUT zugewiesene externe Repository abgelegt werden soll. Repository-Daten sind vom Elementtyp X. Zur Unterscheidung erhalten Klassen den Suffix \$CLS, Interfaces den Suffix \$IFC und Programm-Prototypen den Suffix \$PRO.
	SDF-Option: COMPILER-ACTION=MODULE-GENERATION UPDATE-REPOSITORY=
USE-APOSTROPHE={YES/ <u>NO</u> } USE-AP	steuert die Darstellung der figurativen Konstanten "QUOTE". Bei 'YES' hat die figurative Konstante QUOTE das Hochkomma als Wert, bei NO ist es das Anführungszeichen.

5 Binden, Laden, Starten

Im Verlauf der Übersetzung erzeugt COBOL2000 Objektmodule (OM's) oder Bindelademodule (LLMs), die anschließend in einer PLAM-Bibliothek oder in der temporären EAM-Datei der aktuellen Task zur Verfügung stehen.

Das Programm kann jedoch in dieser Form nicht ablaufen, da sein Maschinencode noch nicht vollständig ist: Jedes Modul enthält Verweise auf externe Adressen, d.h. auf weitere Module, die ihn zur Ausführung ergänzen müssen. Der Compiler erzeugt diese **Externverweise** bei der Übersetzung aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:

- Das COBOL-Programm enthält Anweisungen, die
 - komplexe Routinen auf Maschinencode-Ebene erfordern (z.B. SEARCH ALL, INSPECT) oder
 - Schnittstellen zu anderen Softwareprodukten oder zum Betriebssystem bilden (z.B. SORT oder Ein-/Ausgabeanweisungen wie READ, WRITE).

Dies trifft auf alle COBOL-Programme zu, da in diese Kategorie auch die Routinen zur Programminitialisierung und -beendigung fallen. Die Maschinenbefehlsfolgen für diese Anweisungen werden nicht bei der Übersetzung erzeugt; sie liegen bereits als fertige Module in einer Bibliothek vor, dem **Laufzeitsystem**. Der Compiler trägt für jede solche COBOL-Anweisung in das Modul einen Externverweis auf das zugehörige Modul im Laufzeitsystem ein.

- Das COBOL-Programm ruft ein externes Unterprogramm auf.
 - CALL-Anweisungen im Format "CALL literal" veranlassen den Compiler, an den entsprechenden Stellen im Modul Externverweise für den Bindelauf zu erzeugen. CALL-Anweisungen im Format "CALL bezeichner" bewirken, dass der dynamische Bindelader die entsprechenden Module zum Ablaufzeitpunkt dynamisch nachlädt (siehe Kapitel "COBOL2000 und POSIX" ab Seite 270).
- Das COBOL-Programm ist mit COMOPT GENERATE-SHARED-CODE=YES
 (in SDF: SHAREABLE-CODE=YES) übersetzt.
 Der Compiler erzeugt ein nicht gemeinsam benutzbares Datenmodul und ein gemeinsam benutzbares Codemodul (siehe Abschnitt "Gemeinsam benutzbare COBOL-Programme" auf Seite 116). Im Datenmodul existiert ein Externverweis auf das zugehörige Codemodul.

5.1 Aufgaben des Binders

Der Vorgang, in dessen Verlauf diese Externverweise befriedigt, d.h. die zusätzlich benötigten Module mit dem aus der Übersetzung resultierenden Modul zu einer ablauffähigen Einheit verknüpft werden, heißt Binden; das Dienstprogramm, das diese Aufgabe ausführt, wird als **Binder** bezeichnet.

Ein Binder verarbeitet entweder das Ergebnis einer Übersetzung (Objektmodul oder Bindelademodul) oder ein bereits durch einen Bindelauf vorgebundenes Modul, das ein aus mehreren Objektmodulen bestehendes Großmodul oder ein Bindelademodul sein kann. Objektmodule und Großmodule werden unter dem Begriff "Bindemodul" zusammengefasst. Dieser Begriff wird im Folgenden immer dann verwendet, wenn das zu beschreibende Objekt sowohl ein Objektmodul als auch ein Großmodul sein kann.

Damit die beim Binden erzeugte Einheit ablaufen kann, muss ein **Lader** sie in den Speicher bringen, so dass der Rechner zum Code zugreifen und ihn ausführen kann.

Für die Aufgaben des Bindens und Ladens stehen im **Binder-Lader-Starter-System** des BS2000 folgende Funktionseinheiten zur Verfügung:

Der Statische Binder TSOSLNK (TSOS LINKAGE EDITOR)

bindet ein oder mehrere Objektmodule zu einem Objektprogramm (auch "Lademodul" genannt) und speichert dieses in einer katalogisierten Datei oder als Element vom Typ C in einer PLAM-Bibliothek,

oder

bindet mehrere Objektmodule zu einem einzigen vorgebundenen Modul (Großmodul) und speichert diesen als Element vom Typ R in einer PLAM-Bibliothek oder in der temporären EAM-Datei.

Der Binder BINDER

bindet Module (Objektmodule, Bindelademodule) zu einer logisch und physisch strukturierten ladbaren Einheit zusammen. Diese Einheit bezeichnet man als "Bindelademodul" (Link and Load Module, LLM). Der BINDER speichert den von ihm erzeugten LLM als Element vom Typ L in einer PLAM-Bibliothek.

Der Dynamische Bindelader DBL

fügt in einem Arbeitsgang Module (Objektmodule und Bindelademodule, die ggf. durch einen vorhergehenden Bindevorgang mit dem BINDER erzeugt wurden) einer temporär ladbaren Einheit zusammen, lädt diese sofort in den Speicher und startet sie. COBOL-Programme, die mindestens ein externes Unterprogramm mit "CALL bezeichner" aufrufen, können nur über dieses Verfahren zum Ablauf gebracht werden (siehe Abschnitt "Binden und Laden von Unterprogrammen" auf Seite 258).

Der Statische Lader ELDE

lädt ein Programm, das mit dem TSOSLNK gebunden und in einer Datei oder als Element vom Typ C in einer PLAM-Bibliothek gespeichert wurde.

Der COBOL2000-Compiler erzeugt bei der Übersetzung Objektmodule oder LLMs. Die Objektmodule stehen in der temporären EAM-Datei der aktuellen Task oder als Elemente vom Typ R in einer PLAM-Bibliothek.

Die LLMs stehen als Elemente vom Typ L in einer PLAM-Bibliothek.

Folgende Tabelle zeigt, welche Module von den einzelnen Funktionseinheiten des Binder-Lader-Starter-Systems verarbeitet bzw. erzeugt werden.

	Systembaustein			
Modulart	BINDER	DBL	TSOSLNK	ELDE
Objektmodul	ja	ja	ja	nein
Bindelademodul (LLM)	ja	ja ^{*)}	nein	nein
Vorgebundener Modul (Großmodul)	ja	ja	ja	nein
Objektprogramm (Lademodul)	nein	nein	ja	ja

*) Nur im Betriebsmodus ADVANCED

Der Bindevorgang im POSIX-Subsystem ist in Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269 erläutert.

Die folgende Graphik gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, temporäre und permanente ablauffähige COBOL-Programme im BS2000 zu erzeugen und aufzurufen:




Bild 2: Erzeugung und Aufruf permanent und temporär ablauffähiger COBOL-Programme im BS2000

5.2 Statisches Binden mit TSOSLNK

Der Statische Binder TSOSLNK erzeugt aus einem oder mehreren Bindemodulen (Objektmodule oder Großmodule) eine der folgenden Einheiten:

- ein ablauffähiges Programm, das er in eine eigene katalogisierte Datei bzw. als Element vom Typ "C" in eine PLAM-Bibliothek ausgibt,
- oder ein vorgebundenes Modul, ein sog. Großmodul, das er in der temporären EAM-Datei der aktuellen Task bzw. als Element vom Typ "R" in einer PLAM-Bibliothek hinterlegt.

Das Dienstprogramm TSOSLNK wird mit dem START-PROGRAM-Kommando aufgerufen. Es erwartet anschließend von SYSDTA Steueranweisungen

- für die Ausgabe, die festlegen,
 - ob das Ergebnis des Binderlaufs ein ablauffähiges Programm oder ein Großmodul sein soll und
 - wohin das Ergebnis ausgegeben werden soll,
- für die Eingabe, die ihm mitteilen,
 - welche Bindemodule er einbinden soll und
 - aus welchen Bibliotheken er offene Externverweise befriedigen soll.

Steueranweisungen für den TSOSLNK

Die Steueranweisungen für TSOSLNK und deren Operanden sind ausführlich im Handbuch "TSOSLNK" [10] beschrieben; die Zusammenstellung auf der folgenden Seite gibt nur einen Überblick über die wichtigsten Angaben.

Anweisung	Kurzbeschreibung
PROGRAM PROG	weist den Binder an, aus den eingelesenen Objektmodulen ein Programm zu erzeugen, und legt dessen Eigenschaften und Ausgabeziel (PLAM-Bibliothek oder katalogisierte Datei) fest. Unter anderem können folgende Operanden angegeben werden: — SYMTEST=MAP oder SYMTEST=ALL erlauben es dem Benutzer, beim Testen mit der Dialogtesthilfe AID die symbolischen Namen aus der Übersetzungseinheit zu verwenden. Voraussetzung dafür ist, dass COBOL2000 beim Übersetzen durch eine entsprechende Steueranweisung veranlasst wurde, LSD-Informationen zu erzeugen. — SYMTEST=ALL weist den Binder an, diese Informationen sofort an das Programm weiterzugeben, während SYMTEST=MAP bewirkt, dass im Testfall LSD-Informationen aus dem Objektmodul nachgeladen werden können (siehe dazu [9]). — LOADPT=*XS legt die Ladeadresse des Programms im Adressraum oberhalb 16 Mbyte fest. Diese Angabe ist nur möglich, wenn ausschließlich Objektmodule gebunden werden, die in den oberen Adressraum geladen werden können. — ENTRY/START=einsprungstelle vereinbart den Startpunkt des Programmlaufs. Diese Angabe wird benötigt, falls beim Binden zu einem ablauffähigen Programm das COBOL-Hauptprogramm nicht als erstes eingebunden wird. einsprungstelle ist dann der (ggf. auf 7 Stellen verkürzte) PROGRAM-ID Name mit dem Suffix "\$". Die Anweisungen PROGRAM und MODULE (siehe unten) schließen sich gegenseitig aus.
MODULE MOD	veranlasst den Binder, die eingelesenen Objektmodule zu einem Großmodul zu verknüpfen, und legt dessen Ausgabeziel fest. Die Anweisungen MODULE und PROGRAM (siehe oben) schließen sich gegenseitig aus.
INCLUDE	gibt einzelne Objektmodule an, aus denen der Binder das Programm bzw. das Großmodul aufbauen soll.
RESOLVE	weist TSOSLNK PLAM-Bibliotheken für das (unten beschiebene) Autolink-Verfahren zu.
EXCLUDE	schließt die angegebene PLAM-Bibliothek vom (unten beschriebenen) Autolink-Verfahren aus.
ENTRY	siehe ENTRY- bzw. START-Operand der PROGRAM-Anweisung.
END	markiert das Ende der Eingabe von Binderanweisungen.

Tabelle 9: Steueranweisungen für den TSOSLNK

Autolink-Verfahren des TSOSLNK

Findet TSOSLNK in einem Modul externe Adressverweise, die nicht durch die Module befriedigt werden können, die in INCLUDE-Anweisungen angegeben wurden, so geht er nach folgendem **Autolink-Verfahren** vor:

- 1. Als erstes prüft TSOSLNK, ob dem Externverweis mit einer RESOLVE-Anweisung explizit eine Bibliothek zugeordnet wurde, in der ein passendes Modul zu suchen ist.
- Kann TSOSLNK im ersten Schritt den Externverweis nicht befriedigen, so durchsucht er sämtliche Bibliotheken, die in RESOLVE-Anweisungen angegeben wurden. Dabei können Bibliotheken durch EXCLUDE-Anweisungen von der Suche ausgeschlossen werden.
- 3. Ist es TSOSLNK auch im zweiten Schritt nicht gelungen, den Externverweis zu befriedigen, durchsucht er die Bibliothek TASKLIB, sofern dies nicht durch die Anweisung NCAL oder eine entsprechende EXCLUDE-Anweisung verhindert wurde. Falls es unter der Benutzerkennung der aktuellen Task keine Datei namens TASKLIB gibt, verwendet TSOSLNK die Bibliothek des Systems, \$.TASKLIB.

Sind auch nach dem Autolink-Verfahren noch unbefriedigte Externverweise vorhanden, gibt TSOSLNK ihre Namen in einer Liste nach SYSOUT und SYSLST aus.

Beispiel 5-1: Statisches Binden zu einem ablauffähigen Programm

/START-PROGRAM FROM-FILE = \$TSOSLNK(1)	
% BLS0500 PROGRAM 'TSOSLNK', VERSION 'V21.0E01' OF '1994-01-28' LOADED	
% BLS0552 COPYRIGHT (C) FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 2002. ALL	
RIGHTS RESERVED	
*PROG COBOLPROG,LIB=PLAM.LIB,ELEM=COBOLLAD(2)	
*INCLUDE COBOLMOD, PLAM.LIB(3)	
*RESOLVE ,\$.SYSLNK.CRTE ————————————————————————————————————	
*END(5)	
% LNK0500 PROG BOUND	
% LNK0506 PROGRAM LIBRARY : PLAM.LIB	
% LNK0507 PHASE WRITTEN TO ELEMENT 'COBOLLAD'	

- (1) Das Dienstprogramm TSOSLNK wird aufgerufen.
- (2) Die PROG-Anweisung legt fest, dass TSOSLNK ein ablauffähiges Programm mit dem Namen COBOLPROG erzeugen und als Element unter dem Namen COBOLLAD in der PLAM-Bibliothek PLAM.LIB ablegen soll
- (3) Die INCLUDE-Anweisung teilt dem Binder mit, dass er das Objektmodul COBOLMOD aus der PLAM-Bibliothek PLAM.LIB binden soll.
- (4) TSOSLNK soll Externverweise zunächst mit Modulen aus dem Laufzeitsystem befriedigen, das an dieser Anlage unter dem Namen \$.SYSLNK.CRTE katalogisiert ist.
- (5) END schließt die Eingabe der Steueranweisungen ab und leitet den Bindevorgang ein; nach dessen Abschluss informiert TSOSLNK über das erstellte Programm.

Binden von segmentierten Programmen mit Überlagerungsstruktur

Durch geeignete COBOL-Sprachmittel (siehe [1]) kann der Compiler veranlasst werden, den Maschinencode für eine Übersetzungseinheit nicht als ein einziges Objektmodul, sondern, in Teile zerlegt, in Form mehrerer Objektmodule auszugeben. Dieser Vorgang heißt **Segmentierung**; die dabei entstehenden Programmteile nennt man **Segmente**.

Beim Binden eines segmentierten Programmes lässt sich eine Überlagerungsstruktur definieren (siehe auch [10]):

Abgesehen vom Root-Segment, das während des gesamten Programmlaufs im Speicher bleibt, kann der Benutzer die einzelnen Segmente programmgesteuert nachladen lassen, wenn sie für den Ablauf erforderlich sind. Dabei können sich Segmente gegenseitig überlagern, d.h. nacheinander einen gemeinsamen Speicherbereich belegen. Welche Segmente einander überlagern können, wird durch Steueranweisungen beim Binden des Programms festgelegt.

Da jedoch der Ablaufteil des BS2000 von sich aus ein Programm in Seiten, d.h. Teile von 4096 Byte, gliedert und bei der Programmausführung jeweils nur die Seiten in den Hauptspeicher lädt, die gerade für den Ablauf benötigt werden, ist im BS2000 Segmentierung zur Entlastung des Hauptspeichers nicht notwendig. Erforderlich wird sie lediglich dann, wenn der virtuelle Adressraum nicht ausreicht, das gesamte Programm einschließlich der Daten aufzunehmen. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine echte Überlagerungsstruktur für Programme zu definieren, die auf XS-Anlagen im oberen Adressraum ablaufen sollen.

Mit folgenden TSOSLNK-Anweisungen lassen sich Überlagerungsstrukturen für segmentierte Programme definieren:

Anweisung	Kurzbeschreibung
OVERLAY	bestimmt die Überlagerungsstruktur für das Programm: Die OVERLAY-Anweisungen eines Binderlaufs legen fest, – welche Segmente einander überlagern können und – an welchen Stellen im Programm sie sich gegenseitig überlagern sollen.
	OVERLAY-Anweisungen sind nur beim Binden eines Programms erlaubt (PROGRAM-Anweisung); beim Binden eines Großmoduls (MODULE-Anweisung) werden sie mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen. Im Adressraum oberhalb 16 Mbyte (Angabe LOADPT=*XS in der PROGRAModer OVERLAY-Anweisung) sind keine echten Überlagerungsstrukturen möglich; der Binder akzeptiert zwar die OVERLAY-Anweisung, ordnet aber die Segmente hintereinander an.
TRAITS	vereinbart für einen Programmteil, dass er – beim Laden auf Seitengrenze ausgerichtet werden soll – während des Programmlaufs nur gelesen werden darf (Angabe READONLY=Y).

5.3 Binden mit dem BINDER

Mit dem BINDER können Objektmodule und Bindelademodule (LLMs) zu einem LLM gebunden und als Element vom Typ L in einer PLAM-Bibliothek abgespeichert werden. Der BINDER ist ausführlich im Handbuch "BINDER" [26] beschrieben.

Beispiel 5-2 Erzeugen eines LLM aus Objektmodulen

```
/START-PROG $BINDER
                                                                        - (1)
% BLS0500 PROGRAM 'BINDER', VERSION 'V02.1B40' OF '2002-03-18' LOADED
% BLS0552 COPYRIGHT (C) FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 1998.
  ALL RIGHTS RESERVED
//START-LLM-CREATION INT-NAME=PROG, COPYRIGHT = *NONE -----
//INCLUDE-MODULES LIB=*OMF.ELEM=MAIN ---
//INCLUDE-MODULES LIB=PLAM.BSP,ELEM=SUB
//RESOLVE-BY-AUTOLINK LIB=$.SYSLNK.CRTE -
                                                                       -(5)
//SAVE-LLM LIB=PLAM.BSP,ELEM=TESTPROG -----
% BND3101 SOME EXTERNAL REFERENCES UNRESOLVED
% BND3102 SOME WEAK EXTERNS UNRESOLVED
% BND1501 LLM FORMAT : '1
% BND1101 BINDER NORMALLY TERMINATED. SEVERITY CLASS: 'UNRESOLVED.
  EXTERNAL'
/START-PROG *MOD(LIB=PLAM.BSP,ELEM=TESTPROG,RUN-MOD=ADVANCED) -
% BLS0523 ELEMENT 'TESTPROG', VERSION '@' FROM LIBRARY 'PLAM.BSP' IN
  PROCESS
% BLS0524 LLM 'TESTPROG', VERSION ' ' OF '1999-10-26:14:51:46' LOADED
```

- (1) Der BINDER wird aufgerufen.
- (2) Die Anweisung START-LLM-CREATION erzeugt einen neuen LLM im Arbeitsbereich mit dem internen Namen PROG. Der erzeugte LLM wird später mit der Anweisung SAVE-LLM (siehe 6) als Element vom Typ L in einer PLAM-Bibliothek gespeichert.
- (3) Mit dieser INCLUDE-MODULES-Anweisung wird der Name des Moduls angegeben, der das Hauptprogramm enthält (MAIN). Das Modul steht in der temporären EAM-Datei (*OMF).
- (4) Mit dieser INCLUDE-MODULES-Anweisung wird der Name des Moduls angegeben, der das Unterprogramm enthält (SUB). Das Modul steht in der PLAM-Bibliothek PLAM.BSP.
- (5) Mit der Anweisung RESOLVE-BY-AUTOLINK wird der Name der Laufzeitbibliothek angegeben, aus der Externverweise befriedigt werden sollen.

- Mit der Anweisung SAVE-LLM wird der erzeugte LLM unter dem Namen TESTPROG als Element vom Typ L in der PLAM-Bibliothek PLAM.BSP abgespeichert. Die BINDER-Meldung "SOME WEAK EXTERNS UNRESOLVED" bezieht sich auf das ILCS-Modul ITOINITS. Dieses Modul enthält WEAK-EXTERN-Verweise auf alle potenziell für ILCS vorgesehenen Sprachen. Im Beispiel ist nur die Sprache COBOL2000 beteiligt, die anderen Verweise bleiben offen.
- (7) Mit der END-Anweisung wird der Bindelauf beendet.
- (8) Der LLM wird geladen und gestartet.

Bei den Anweisungen INCLUDE-MODULES und RESOLVE-BY-AUTOLINK kann an Stelle des Bibliotheksnamens (LIB=bibliothek) auch LIB=*BLS-LINK angegeben werden. In diesem Fall müssen die zu durchsuchenden Bibliotheken mit dem Linknamen BLSLIBnn ($00 \le nn \le 99$) zugewiesen werden. Dies geschieht vor Aufruf des BINDERS mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando, z.B.:

/ADD-FILE-LINK LINK-NAME=BLSLIB01.FILE-NAME=\$.SYSLNK.CRTE

Ein mit dem BINDER erzeugter LLM kann - sofern alle Externverweise befriedigt sind - mit dem DBL ohne Zuweisung alternativer Bibliotheken geladen und gestartet werden:

START-PROGRAM *MODULE(LIB=bibliothek, ELEM=modul, RUN-MODE=ADVANCED)



LLMs mit eingebundenem Laufzeitsystem sollten nicht in Bibliotheken abgelegt werden, aus denen auch nicht vorgebundene LLMs direkt geladen werden sollen.

Bei Generierung des LLM-Formats wird eine CSECT mit Namen programm-name&# mit folgenden Entries erzeugt:

programm-name für den Unterprogramm-Einsprung für den Hauptprogramm-Beginn

programm-name&A **für den Service-Entry**

Bei Generierung von shared-code kommt noch die Code CSECT programm-name&@ dazu.

5.4 Dynamisches Binden und Laden mit dem DBL

Mit dem Dynamischen Bindelader DBL werden in einem Arbeitsgang Module temporär zu einer ladbaren Einheit gebunden, dann in den Speicher geladen und gestartet. Die erzeugte Ladeeinheit wird am Ende des Programmablaufs automatisch gelöscht. Die Arbeitsweise des DBL ist im Handbuch "Bindelader-Starter" [11] ausführlich beschrieben.

Der DBL wird implizit durch die Kommandos START-PROGRAM und LOAD-PROGRAM aufgerufen. Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Angaben der Kommandos START-PROGRAM und LOAD-PROGRAM zum Aufruf des DBL zusammen; die ausführliche Beschreibung aller möglichen Operanden findet sich im Handbuch [11].

Das START-PROGRAM-Kommando weist den Bindelader an, ein ablauffähiges Programm zu erzeugen, es in den Speicher zu laden und zu starten. Da das Programm unmittelbar im Anschluss an das Kommando abläuft, müssen ihm bereits vor dem START-PROGRAM-Kommando die erforderlichen Betriebsmittel (Dateien) zugewiesen werden (siehe Abschnitt "Zuweisen von katalogisierten Dateien" auf Seite 155).

Das LOAD-PROGRAM-Kommando veranlasst den Bindelader, ein ablauffähiges Programm zu erzeugen und in den Speicher zu laden, ohne es zu starten. Dadurch lassen sich vor dem Programmablauf weitere Kommandos eingeben - etwa zur Programmüberwachung mit einer Dialogtesthilfe. Das Programm kann daraufhin folgendermaßen gestartet werden:

- durch ein %RESUME-Kommando, falls mit der Dialogtesthilfe AID getestet werden soll oder
- durch ein RESUME-PROGRAM-Kommando in allen anderen Fällen.

LIBRARY=*OMF

bezeichnet die temporäre EAM-Datei der aktuellen Task, in die der Compiler das übersetzte Objektmodul ausgegeben hat.

ELEMENT=modul

gibt den Namen des Moduls an, der zuerst geladen werden soll. modul besteht aus den ersten acht Zeichen des entsprechenden ID-Namens in der Übersetzungseinheit. modul kann auch der Einsprungname (ENTRY-Name) des Programmabschnitts sein, der als erster geladen werden soll.

ELEMENT=*ALL

bewirkt, dass der Bindelader alle Module aus der EAM-Bindemoduldatei holt. Ist dies gewünscht, erübrigt sich die Angabe, da dieser Wert voreingestellt ist.

LIBRARY=bibliothek

gibt den Namen der PLAM-Bibliothek an, in der sich das Modul als Element befindet. Mit *LINK(LINK-NAME=linkname) kann auch ein vereinbarter Linkname für die Bibliothek angegeben werden.

ELEMENT=element

gibt den Namen des Moduls an, der als Element vom Typ R oder L in der angegebenen PLAM-Bibliothek steht. Sind mehrere Elemente gleichen Namens in der Bibliothek gespeichert, wird das Element mit der alphabetisch höchsten Versionsbezeichnung genommen.

RUN-MODE=STD

In diesem Modus muss das Laufzeitsystem CRTE vor Aufruf des Binders mittels SET-TASKLIB-Kommando als TASKLIB zugewiesen werden.

Außer der TASKLIB und ggf. der Bibliothek, die die Module enthält, können keine weiteren Bibliotheken beim Binden berücksichtigt werden.

RUN-MODE=ADVANCED(ALTERNATE-LIBRARIES=YES)

In diesem Modus durchsucht der Binder zur Befriedigung von Externverweisen bis zu 100 verschiedene Bibliotheken, die vor Aufruf des Binders mit dem Linknamen BLSLIBnn ($00 \le nn \le 99$) zugewiesen wurden.

Dynamisches Nachladen

Rufen COBOL Module andere externe Unterprogramme über "CALL-bezeichner", dann sind weitere Bedingungen beim Laden und Starten zu berücksichtigen. Näheres dazu siehe in Kapitel "Programmverknüpfungen" auf Seite 257.

5.5 Laden und Starten von ablauffähigen Programmen

Damit ein statisch gebundenes Programm ablaufen kann, muss es in den Hauptspeicher geladen werden. Für diese Aufgabe steht im BS2000 ein Statischer Lader zur Verfügung. Er wird - wie der Dynamische Bindelader mit den Kommandos START-PROGRAM bzw. LOAD-PROGRAM (siehe [11]) aufgerufen:

- Das START-PROGRAM-Kommando weist den Lader an, das Programm in den Speicher zu laden und zu starten. Da das Programm unmittelbar im Anschluss an das Kommando abläuft, müssen ihm bereits vorher die erforderlichen Betriebsmittel (Dateien) zugewiesen werden (siehe Abschnitt "Zuweisen von katalogisierten Dateien" auf Seite 155).
- Das LOAD-PROGRAM-Kommando weist den Lader an, das Programm in den Speicher zu laden, ohne es zu starten. Dadurch lassen sich vor dem Programmablauf weitere Kommandos eingeben - etwa zur Programmüberwachung mit einer Dialogtesthilfe. Das Programm kann dann mit einem RESUME-PROGRAM- oder %RESUME-Kommando gestartet werden.

Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Angaben der Kommandos START-PROGRAM und LOAD-PROGRAM für den Aufruf des Statischen Laders zusammen; eine ausführliche Beschreibung findet sich im Handbuch "Binder-Lader-Starter" [11].

```
 \begin{cases} \text{START-PROG} \\ \text{LOAD-PROG} \end{cases} \text{ FROM-FILE } = \begin{cases} \text{*PHASE(LIB=bibliothek,ELEM=element,VERS=version)} \\ \text{dateiname} \end{cases}
```

bibliothek gibt den Namen einer PLAM-Bibliothek an, die das vom TSOSLNK erzeugte Programm als Element enthält.

element ist der Name des Bibliothekselements, in dem das Programm gespeichert ist. Das Element muss vom Typ C sein.

version gibt eine Elementversion mit maximal 24 Zeichen Länge an.

dateiname ist der Name der katalogisierten Datei, die das vom TSOSLNK erzeugte

Programm enthält.

5.6 Programmbeendigung

Das Beendigungsverhalten eines Programms ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn es in einer Prozedur aufgerufen oder von einer Jobvariablen überwacht wird.

Treten während des Programmablaufs Fehlermeldungen auf, denen ein interner Return-Code zugeordnet ist (siehe dazu auch Fehlermeldung COB9119 in Kapitel "Meldungen des COBOL2000-Systems" auf Seite 315), wird dieser Return-Code in die letzten beiden Bytes der Rückkehrcode-Anzeige einer überwachenden Jobvariablen (siehe [8]) übernommen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über

- die möglichen Inhalte der Rückkehrcode-Anzeige in Jobvariablen,
- die zugeordneten Fehlermeldungen und
- deren Auswirkung auf den weiteren Verlauf einer Prozedur.

Rückkehr- Code- Anzeige ¹⁾	Fehler- nummer ²⁾	Kurzbeschreibung des Fehlers	Fortsetzung steuerbar mit Option ³⁾	Dump	Verhalten in Prozeduren
01 00	keine	Vom Laufzeitsystem wurde kein Fehler erkannt		nein	keine Verzweigung
1120	COB9120	Jobvariablen nicht verfügbar	ja		Verzweigung zum nächsten
11 21 11 22	COB9121 COB9122	End of File bei ACCEPT	ja ja		STEP-, ABEND-, ABORT-
1123 1124 1125 1126 1127	COB9123 COB9124 COB9125 COB9126 COB9127	fehlerhaftes Argument in einer Standardfunktion	ja ja ja ja ja		oder LOGOFF- Kommando
1128	COB9128	Anwender-Returncode (Users Return Code) ist gesetzt	nein		
11 31	COB9131	Jobvariablen: ACCEPT auf leere Jobvariable	,		
1132	COB9132	falsche Parameteranzahl (CALL) ja			
1133	COB9133	Programmablauf in nein BS2000-Version < 10.0			
1134	COB9134	Sort-Fehler	ja		
21 40	COB9140	fehlerhafte Teilfeldselektion	ja	nein/ ⁴⁾ ja	
21 42	COB9142	GO TO ohne ALTER	nein		
21 43	COB9143	Freigabedatum für Datenträger noch nicht erreicht	nein		
21 44	COB9144	Tabelle: Subskript-/Indexbereich überschritten	ja		
21 45	COB9145	Tabelle (mit DEPENDING ON-Element): Subskript-/Indexbereich überschritten	ja		
21 46	COB9146	COBOL Laufzeitsystem in CRTE ist inkompatibel zum Objektprogramm	nein		
21 48	COB9148	CALL oder ADDRESS OF PRO- GRAMM nicht ausführbar	nein		
21 49	COB9149	Inkompatible Daten in numerisch editiertem Feld	nein		

Tabelle 10: Rückkehrcode-Anzeige in Jobvariablen

Rückkehr- Code- Anzeige ¹⁾	Fehler- nummer ²⁾	Kurzbeschreibung des Fehlers	Fortsetzung steuerbar mit Option ³⁾	Dump	Verhalten in Prozeduren
21 51	COB9151	Dateien: nein Nicht abgefangener Ein-/ Ausgabefehler (keine USE-Prozedur, kein INVALID KEY, kein AT END)		nein/ ⁴⁾ ja	Verzweigung zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-
21 52	COB9152	Verbindung zu Datenbank konnte nicht hergestellt werden	nein		oder LOGOFF- Kommando
21 54	COB9154	REPORT WRITER: Anwenderfehler	nein		Rommando
21 55	COB9155	Fehler beim Verlassen einer USE- Prozedur	nein		
21 56	COB9156	DML: Zu kleines SUB-SCHEMA- Modul zur Verarbeitung einer umfangreichen DML-Anweisung	nein		
21 57	COB9157	CALL nicht ausführbar	nein		
21 58	COB9158	Mehr als 9 rekursive Aufrufe von nein DEPENDING-Paragrafen			
21 60	COB9160	Ablaufeinheit verwendet CANCEL, nein enthält aber Programme, die mit einem Compiler COBOL85 < V2.0 übersetzt wurden			
21 62	COB9162	Die Eigenschaften einer externen Datei sind in den Programmen einer Ablaufeinheit nicht konsistent			
21 63	COB9163	Der Speicherplatz für DYNAMIC- Daten konnte nicht angelegt werden	nein		
21 64	COB9164	Mit CALL aufgerufenes Programm ist nicht verfügbar	nein		
21 65 21 66 21 67	COB9165 COB9166 COB9167	unzulässiger Aufruf bzw. unzulässiges Verlassen von USE Prozeduren	nein		
21 68 21 69 21 71	COB9168 COB9169 COB9171	REPORT WRITER: Anwenderfehler	nein nein nein		
21 73	COB9173	SORTlauf nicht erfolgreich	nein		
21 74 21 75	COB9174 COB9175	Fehlerbehandlung im Programm: Anwenderfehler	nein nein		
21 76	COB9176	REPORT WRITER: Anwenderfehler			

Tabelle 10: Rückkehrcode-Anzeige in Jobvariablen

Rückkehr- Code- Anzeige ¹⁾	Fehler- nummer ²⁾	Kurzbeschreibung des Fehlers	Fortsetzung steuerbar mit Option ³⁾	Dump	Verhalten in Prozeduren
21 78	COB9178	Zu sortierender Satz passt nicht zu SD-Beschreibung	nein	nein/ ⁴⁾ ja	Verzweigung zum nächsten
21 79	COB9179	sortierter Satz passt nicht zur GIVING-Dateibeschreibung	nein		STEP-, ABEND-, ABORT-
21 80	COB9180	RELEASE / RETURN außerhalb der SORT-/ MERGE-Steuerung	nein		oder LOGOFF-
21 81	COB9181	DATABASE-HANDLER hat letzte DML-Anweisung noch nicht abgear- beitet	nein		Kommando
21 82	COB9182	unzulässige Vererbung bei Klassen bzw. Interfaces	nein		
21 84	COB9184	SORT innerhalb der SORT-Steuerung nein			
21 85	COB9185	Fehler im Zusammenhang mit OO- Sprachmittel nein			
21 89	COB9189	PARTIAL-BIND-Laufzeitsystem nicht gefunden	nein		
31 91	COB9191	SUPER-Klasse nicht gefunden	nein		
31 92	COB9192	Programmende wurde erreicht, ohne dass STOP RUN oder EXIT PROGRAM ausgeführt wurde	nein	ja	
31 93	COB9193	Fehler bei DISPLAY	nein		
31 94	COB9194	Fehler bei Eingabe von SYSDTA	nein		
31 95	COB9195	Fehler bei Ausgabe auf SYSLST	nein		
31 96	COB9196	ACCEPT- oder DISPLAY-Anweisung: Fehler an der Schnittstelle Laufzeitystem-Betriebssystem			
31 97	COB9197	Jobvariablen: fehlerhafter Zugriff	ja		
31 98	COB9198	Hardware-Unterbrechung	nein		
31 99	keine	WROUT-Fehler: Es kann keine Meldung mehr ausge- geben werden	nein		

Tabelle 10: Rückkehrcode-Anzeige in Jobvariablen

Hinweis: Fußnoten zur Tabelle siehe Seite 115.

- Die 1. Ziffer bezeichnet das Gewicht der Meldung (0: Hinweis, 1: Warnung, 2: Fehler, 3: Abbruchfehler).
 Die 2. Ziffer (immer 1) kennzeichnet das Programm als COBOL-Objekt.
 Die beiden letzten Ziffern (fett gedruckt) stellen den internen Return-Code dar.
- 2) Inhalt und Bedeutung der Meldungen siehe Kapitel "Meldungen des COBOL2000-Systems" auf Seite 315
- Mit RUNTIME-OPTIONS=PAR(ERROR-REACTION = TERMINATION) bzw. COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE=NO kann der Programmabbruch herbeigeführt werden. Nach Programmabbruch wird der dazugehörige Rückkehrcode in die programmüberwachende Jobvariable gesetzt.
- 4) Stapelbetrieb: nein Dialogbetrieb: Abfrage ja/nein

5.7 Gemeinsam benutzbare COBOL-Programme

Bei großen Programmen kann es von Vorteil sein, einzelne Programmteile, auf die mehrere Benutzer (Tasks) zugreifen, gemeinsam benutzbar (shareable) zu machen.

Hierfür ist bei der Übersetzung eine der folgenden Steueranweisungen anzugeben:

COMOPT GENERATE-SHARED-CODE=YES

oder

SHAREABLE-CODE=YES

im MODULE-GENERATION-Parameter der COMPILER-ACTION-Option.

Der Compiler erzeugt dann zwei Objektmodule, wovon das eine den nicht mehrfachbenutzbaren Teil und das andere den gemeinsam benutzbaren Teil des Objekts enthält. Sie werden im Folgenden als "nicht gemeinsam benutzbares" bzw. "mehrfachbenutzbares Modul" bezeichnet. Die gemeinsam benutzbaren bzw. nicht mehrfachbenutzbaren Module können jeweils zu Großmodulen vorgebunden werden.

Die gemeinsam benutzbaren Module müssen entweder unmittelbar vom Compiler (über COMOPT-Anweisung MODULE bzw. SDF-Option MODULE-LIBRARY) oder mit dem Dienstprogramm LMS (siehe [12]) in einer PLAM-Bibliothek abgelegt werden.

Alle nicht gemeinsam benutzbaren Teile eines Programms werden pro Task und Anwender in den Klasse-6-Speicher geladen.

Programmsysteme mit gemeinsam benutzbaren Modulen können nur mit dem Dynamischen Bindelader aufgerufen werden. Aufgerufen wird stets der Name des nicht gemeinsam benutzbaren (Daten)-Moduls. Dieses enthält Externverweise auf sein gemeinsam benutzbares Codemodul sowie ggf. auf andere nicht gemeinsam benutzbare Module.

Aufrufbeispiel:

```
/SET-TASKLIB $.SYSLNK.CRTE — (1)
/START-PROGRAM *MOD(bibliothek,element) — (2)
```

- (1) Mit dem SET-TASKLIB-Kommando wird die Bibliothek zugewiesen, die die COBOL2000-Laufzeitmodule enthält.
- (2) element ist der Name des Datenmoduls oder Großmoduls, das mindestens den nicht gemeinsam benutzbaren Teil des Hauptprogramms enthalten muss. bibliothek ist die Bibliothek, in der die vom Benutzer geschriebenen Module stehen.

Das folgende Bild veranschaulicht Programmläufe ohne und mit "Shared Code":




Bild 3: Shared Code

6 Testhilfen für den Programmablauf

Auch ein syntaktisch korrektes COBOL-Programm enthält möglicherweise noch logische Fehler und läuft daher nicht in der gewünschten Weise ab. Für das Auffinden und Beseitigen solcher Fehler stehen dem COBOL-Programmierer verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung:

- Er kann während des Programmlaufes die Dialogtesthilfe AID (Advanced Interactive Debugger) einsetzen. Sie erfordert keine Vorkehrungen bei der Programmierung und erlaubt es, im geladenen Programm während dessen Ausführung Fehler zu suchen und korrigierend in den Ablauf einzugreifen.
- Er kann bereits in der Übersetzungseinheit Testhilfezeilen einbauen und sie bei Bedarf aktivieren. Dies setzt voraus, dass schon bei der Erstellung der Übersetzungseinheit mögliche Fehlersituationen eingeplant werden. Die Diagnose unvorhergesehener Fehler kann es daher erforderlich machen, Testhilfezeilen abzuändern oder hinzuzufügen und anschließend die Übersetzungseinheit neu zu übersetzen. Testhilfezeilen werden in [1] und in Abschnitt "Auftrags- und Benutzerschalter" auf Seite 137 beschrieben.

Die Testhilfen lassen sich im POSIX-Subsystem analog verwenden (siehe Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269).

6.1 Dialogtesthilfe AID

In COBOL2000-BC nicht unterstützt!

In diesem Benutzerhandbuch soll AID lediglich kurz vorgestellt werden. Die ausführliche Beschreibung dieser Testhilfe findet sich in den Handbüchern [9], [23] und [24].

AID zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale aus:

 Es bietet die Möglichkeit, "symbolisch" zu testen, d.h. in den Kommandos an Stelle absoluter Adressen auch symbolische Namen aus der Übersetzungseinheit anzugeben, wenn die dafür nötigen LSD-Informationen beim Übersetzen erzeugt und später an das geladene Programm weitergegeben werden (siehe Abschnitt "Symbolisches Testen mit AID" auf Seite 123).

Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, diese Informationen stets für das Gesamtprogramm zusammen mit diesem Programm zu laden. AID erlaubt nämlich ein Nachladen der LSD-Informationen für jede Übersetzungseinheit, falls die zugehörigen Module (mit den LSD-Informationen) in einer PLAM-Bibliothek stehen. Dadurch lassen sich Betriebsmittel wirtschaftlicher einsetzen:

- Der Programmspeicher wird entlastet, da LSD-Informationen nur dann geladen werden müssen, wenn sie zum Testen benötigt werden (der Speicherbedarf für ein Programm steigt durch das Mitladen dieser Informationen ungefähr auf das Fünffache).
- Ein Programm, das im Test fehlerfrei bleibt, muss für den Produktiveinsatz nicht unbedingt neu (ohne LSD-Informationen) übersetzt oder gebunden werden.
- Falls sich für ein Programm während seines Produktiveinsatzes ein Test als nötig erweist, stehen dafür LSD-Informationen zur Verfügung, ohne dass das Programm erneut übersetzt und gebunden werden muss.
- 2. Es stellt Funktionen zur Verfügung, die es insbesondere gestatten,
 - den Programmablauf auf symbolischer Ebene zu verfolgen und zu protokollieren (TRACE-Funktion),
 - den Programmablauf an festgelegten Stellen oder beim Eintreten definierter Ereignisse zu unterbrechen, um AID- oder BS2000-Kommandos (so genannte Subkommandos) ausführen zu lassen,
 - nach einer Programmunterbrechung ein Kapitel oder einen Paragrafen der PROCEDURE DIVISION zu vereinbaren, mit dem - abweichend von der codierten Programmlogik - der Testablauf fortgesetzt werden soll (%JUMP-Anweisung (siehe [9])); nur möglich, wenn das Programm mit PREPARE-FOR-JUMPS=YES im AID-Parameter der TEST-SUPPORT-Option bzw. mit

COMOPT SEPARATE-TESTPOINTS=YES übersetzt wurde (siehe Abschnitte "TEST-SUPPORT-Option" auf Seite 63 bzw. "Tabelle der COMOPT-Operanden" auf Seite 78),

- sich die Inhalte von Feldern in einer Form ausgeben zu lassen, welche die Datendefinitionen der Übersetzungseinheit berücksichtigt,
- die Inhalte von Feldern zu verändern, wobei AID die dazu nötigen Datenübertragungen gemäß den Regeln der COBOL-MOVE-Anweisung durchführt.
- 3. Es unterstützt neben der Diagnose geladener Programme auch die Analyse von Speicherabzügen in Plattendateien.
- 4. Es kann im Dialog- und im Stapelbetrieb eingesetzt werden. Für einen Programmtest empfiehlt sich allerdings der Dialog, da die Folge der Kommandos nicht im voraus festgelegt werden muss und der jeweiligen Testsituation angepasst werden kann.

6.1.1 Voraussetzungen für das symbolische Testen

Beim Testen auf symbolischer Ebene erlaubt es AID, Datenfelder, Kapitel und Paragrafen mit den in der Übersetzungseinheit definierten Namen anzusprechen und sich auf Anweisungszeilen und einzelne COBOL-Verben in der PROCEDURE DIVISION zu beziehen. Dafür müssen AID Informationen über diese symbolischen Namen zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen gliedern sich in zwei Teile (siehe dazu [25]),

- die LSD (List for Symbolic Debugging), in der die im Modul definierten symbolischen Namen und Anweisungen verzeichnet sind und
- das ESD (External Symbol Dictionary), das die Externbezüge eines Moduls registriert.

Die Erzeugung bzw. Weitergabe dieser Informationen wird durch entsprechende Operanden im Aufrufkommando bzw. in der Steueranweisung bei jedem der folgenden Schritte veranlasst oder unterdrückt:

- Übersetzen mit COBOL2000
- Binden und Laden mit dem Dynamischen Bindelader oder
- Binden mit dem Statischen Binder und
- Laden mit dem Statischen Lader

Dabei werden ESD-Informationen standardmäßig generiert und weitergegeben, während die LSD-Informationen AID auf zwei Wegen zugänglich gemacht werden können: Nachdem sie bei der Übersetzung erzeugt worden sind, ist es möglich,

- sie zusammen mit dem Gesamtprogramm zu laden oder
- sie erst bei Bedarf für jede Übersetzungseinheit nachzuladen, falls die zugehörigen Module in einer PLAM-Bibliothek stehen.

Die folgende Tabelle gibt für beide Fälle einen Überblick über die Operanden, die zur Erzeugung und Weitergabe der LSD-Informationen angegeben werden müssen.

	Operanden - Angabe			
Schritte in der Programmentwick- lung	wenn die LSD-Information zusam- men mit dem Gesamtprogramm geladen werden soll	wenn später die LSD-Information durch AID nachgeladen werden soll ¹		
Übersetzen mit COBOL2000 ²⁾	TEST-SUPPORT=AID() oder COMOPT SYMTEST=ALL	TEST-SUPPORT=AID() oder COMOPT SYMTEST=ALL		
Binden und Laden mit dem Dynamischen Bindelader	LOAD-PROGRAM, TEST-OPTIONS=AID oder START-PROGRAM, TEST-OPTIONS=AID	LOAD-PROGRAM, [TEST-OPTIONS=NONE] oder START-PROGRAM, [TEST-OPTIONS=NONE]		
Binden mit TSOSLNK	PROGRAM,SYMTEST=ALL	PROGRAM[,SYMTEST=MAP]		
Laden bzw. Laden und Starten mit dem Statischen Lader	LOAD-PROGRAM, TEST-OPTIONS=AID oder START-PROGRAM, TEST-OPTIONS=AID	LOAD-PROGRAM, [TEST-OPTIONS=NONE] oder START-PROGRAM, [TEST-OPTIONS=NONE]		

Tabelle 11: Operanden zur Erzeugung von LSD-Informationen

- Dies ist nur dann möglich, wenn die zugehörigen Module in einer PLAM-Bibliothek stehen.
- Bei Verwendung der COMOPT GEN-SHARE=YES bzw. der SDF-Option SHARE-CODE=YES werden beim Debuggen für den Trace nur Statements aus dem Code- oder Datenmodul aufgelistet.

Informationen über das Testobjekt

Mit dem AID-Kommando

können allgemeine Informationen über das zu testende Objekt angefordert werden:

_COMPILER Compiler, von dem das Objekt übersetzt wurde

_COMPILATION_DATE Datum der Übersetzung
_COMPILATION_TIME Uhrzeit der Übersetzung
_PROGRAM_NAME ID-Name des Objekts

6.1.2 Symbolisches Testen mit AID

Beim symbolischen Testen mit AID können Datenfelder, Übersetzungseinheiten, Kapitel und Paragrafen mit den Namen angesprochen werden, die im Quelltext definiert wurden.

Um dagegen auf eine beliebige Zeile in der PROCEDURE DIVISION Bezug zu nehmen, muss der Benutzer einen Namen der Form

- S'n' (für eine Zeile mit einem Kapitel- oder Paragrafennamen) bzw.
- S'nverbm' (für eine Zeile mit COBOL-Verben)

angeben. Einen solchen **LSD-Namen** bildet COBOL2000 für jede Zeile in der PROCEDURE DIVISION und für jedes COBOL-Verb in einer Anweisungszeile (siehe Beispiel 6-1). Seine Bestandteile haben dabei folgende Bedeutung:

- n ist die maximal fünfstellige Nummer dieser Zeile in der PROCEDURE DIVISION, die COBOL2000 bei der Übersetzung vergeben hat. Sie muss ohne führende Nullen angegeben werden. Soll als Zeilennummer die (maximal sechsstellige) Folgenummer der Übersetzungseinheit verwendet werden, muss der Benutzer dies mit dem SDF-Operanden STMT-REFERENCE=COLUMN-1-TO-6 in der TEST-SUPPORT-Option bzw. mit COMOPT TEST-WITH-COLUMN1 anfordern.
- verb ist die festgelegte Abkürzung eines COBOL-Verbs in der betreffenden Zeile. Diese Abkürzungen können der nachstehenden Liste entnommen werden.
- m ist eine einstellige Nummer, die angibt, das wievielte von mehreren gleichen COBOL-Verben innerhalb der Zeile n bezeichnet werden soll. Falls m gleich 1 ist, wird es weggelassen.

Beispiel 6-1: Bildung von LSD-Namen

000026 IF A = B MOVE A TO D MOVE B TO E.

In dieser Anweisungszeile hat

- das erste Verb den LSD-Namen S'26IF',
- das zweite Verb den LSD-Namen S'26MOV',
- das dritte Verb den LSD-Namen S'26MOV2'.

Ein ausführliches Beispiel für das Testen eines COBOL-Programms mit AID findet sich im AID-Handbuch "Testen von COBOL-Programmen" [9].

Liste der COBOL-Verben und ihrer Abkürzungen:

ACC	ACCEPT	INIT	INITIALIZE
ADD	ADD	INI	INITIATE
ADDC	ADD CORRESPONDING	INSP	INSPECT
ALT	ALTER	INV	INVOKE
CALL	CALL	KEE	KEEP
CANC	CANCEL	MOD	MODIFY
CLO	CLOSE	MOV	MOVE
COM	COMPUTE	MOVC	MOVE CORRESPONDING
CON	CONNECT	MRG	MERGE
CONT	CONTINUE	MUL	MULTIPLY
DEL	DELETE	OPE	OPEN
DIS	DISPLAY	PER	PERFORM oder EXIT PERFORM
DIV	DIVIDE		oder Ende des Schleifenrumpfes ²⁾
DSC	DISCONNECT	PERT	TEST OF PERFORM
END	END-xxx ^{1) 2)}	REA	READ
ENTR	ENTRY	REDY	READY
ERA	ERASE	REL	RELEASE
EVAL	EVALUATE	RET	RETURN
EXI	EXIT	REW	REWRITE
EXI	EXIT PARAGRAPH	SEA	SEARCH
EXI	EXIT SECTION	SET	SET
EXIT	EXIT METHOD	SOR	SORT
EXIT	EXIT PROGRAM	STA	START
FET	FETCH	STO	STOP
FIN	FINISH	STOR	STORE
FND	FIND	STRG	STRING
FRE	FREE	SUB	SUBTRACT
GEN	GENERATE	SUBC	SUBTRACT CORRESPONDING
GET	GET	TER	TERMINATE
GO	GOBACK	UNST	UNSTRING
GOT	GO TO	WRI	WRITE
IF	IF		

¹⁾ expliziter Bereichsbegrenzer (z.B. END-ADD)

Der Haltepunkt für END liegt hinter dem Bereichsbegrenzer, insbesondere für END-PERFORM hinter dem vollständigen PERFORM. Zusätzlich gibt es einen Haltepunkt vor END-PERFORM, und zwar am Ende eines Schleifendurchlaufs. Dieser zweite Haltepunkt wird mit PER angesprochen.

Hinweise zum symbolischen Testen von geschachtelten Programmen

- Setzen von Testpunkten
 - Paragrafen und Kapitel des inneren Programms, in dem die Unterbrechungsstelle liegt, können ohne Qualifikation angesprochen werden.
 - Auf Kapitel und Paragrafen in einem anderen Programm, das auch in einer anderen Übersetzungseinheit liegen kann, wird mit der S- und PROC-Qualifikation zugegriffen:
 - %INSERT [S=program-id.]PROC=program-id-innen.paragraph [IN kapitel]
 - Die S-Qualifikation muss immer dann angegeben werden, wenn der Testpunkt in einem anderen getrennt übersetzten Programm gesetzt werden soll.
 - Ein Testpunkt am Beginn der Procedure Division des äußersten Programms kann mit einer PROG-Qualifikation gesetzt werden:
 - %INSERT PROG=program-id.program-id
 - oder ausgeschrieben:
 - %INSERT S=program-id.PROC=program-id.program-id
 - Dieses Vorgehen ist nur dann sinnvoll, wenn program-id nicht länger als 8 Zeichen ist oder ein LLM generiert wurde, da sonst der Source-Name, nicht aber der Procedure-Name auf 8 Zeichen abgeschnitten wird.
 - Ein Testpunkt auf den Anfang eines inneren Programms kann, da S und PROC verschieden sind, nicht mit einer PROG-Qualifikation gesetzt werden, sondern muss wie folgt angegeben werden:
 - %INSERT [S=program-id.]PROC=program-id-innen.program-id-innen
 - Namen in der aktuellen Übersetzungseinheit, die dort eindeutig sind, können auch ohne Qualifizierung angesprochen werden.
- Zugriff auf Daten
 - Mit %D werden die Daten des aktuellen geschachtelten Programms gefunden sowie Daten mit dem GLOBAL-Attribut, die nicht lokal verdeckt sind; d.h. es kann auf die gleichen Daten zugegriffen werden, auf die auch das Programm selbst an dieser Stelle zugreifen kann.
 - Mit %SD kann man die Daten aller dynamisch umgebenden Programme erhalten, entsprechend der aktuellen Aufrufhierarchie.

 Mit der S- und PROC-Qualifikation kann man gezielt auf ein Datum eines anderen Programms zugreifen:

%D PROC=program-id-innen.datenfeld

Dies ist auch mit %SD ohne Qualifikation möglich, sofern das Datum in einem rufenden Programm liegt.

- Sowohl beim Zugriff auf Testpunkte als auch auf Daten gilt, dass die PROC-Qualifikation entsprechend der Programmverschachtelung mehrfach wiederholt werden kann.
- Das %TRACE-Kommando protokolliert alle durchlaufenen Anweisungen der aktuellen CSECT; d.h. auch Anweisungen der gerufenen inneren Programme werden protokolliert, nicht aber die Anweisungen in getrennt übersetzten Programmen.
- Sofern beim Trace die Anweisungstypen angezeigt werden, meldet AID, wegen intern generierter Paragrafen, gelegentlich zusätzliche LABEL-Angaben.

Hinweise zum Testen von objektorientierten COBOL-Programmen

- Adressierung
- Klassen werden durch eine Source-Qualifizierung angesprochen: S=<class>.
 <class> ist der Name, der im CLASS-ID Paragrafen angegeben ist.
- Methoden werden durch eine Procedure-Qualifizierung angesprochen:
 PROC={FACTORY | OBJECT}.PROC=<method>, wobei <method> der Name ist, der im METHOD-ID Paragrafen angegeben ist.

Eine Source-Qualifizierung ist dann notwendig, wenn der aktuelle Programmpunkt nicht in (einer Methode) der Klasse liegt.

Procedure-Qualifizierungen sind nur soweit nötig, wie dies für die eindeutige Identifizierung erforderlich ist. So kann PROC={FACTORY | OBJECT} für Methoden grundsätzlich entfallen, da der Methodenname in der Klasse eindeutig sein muss.

- Kommandos
- Setzen von Testpunkten

Das Setzen von Testpunkten in Methoden ist mit der Source- und Procedure-Qualifikation möglich:

%INSERT [S=<class>.] [PROC=<method>.] srcref

Auf eine Objektreferenz kann eine Schreibüberwachung gesetzt werden:

%ON %WRITE(objref). Die Anzeige einer durch NEW veränderten Objektreferenz ist aber erst nach Rückkehr an die Aufrufstelle möglich.

Ablaufverfolgung

Bei %TRACE können Klassen und Methoden als Trace-Bereich angegeben werden: %TRACE <n> IN S=<class>.[PROC={FACTORY | OBJECT}.PROC=<method>]

Anzeigen von Daten

%DISPLAY

Daten eines Objektes sind nur sichtbar, wenn sich die Unterbrechungsstelle in einer Methode dieses Objektes befindet. In diesem Fall wird keine Qualifikation angegeben.

Daten in einer Methode sind nur innerhalb dieser Methode sichtbar.

Eine Objektreferenz wird wie folgt angezeigt:

Die erste Komponente gibt an, ob die Referenz auf das Factory-Objekt oder ein normales Objekt verweist oder eine Nullreferenz ist. Die zweite Komponente zeigt den Namen der Klasse des aktuell referenzierten Objektes an; für eine Nullreferenz entfällt sie.

%SD

%SD zeigt die Daten in der aktuellen dynamischen Aufruf-Verschachtelung von Programmen und Methoden an. Für Methoden werden nur die lokalen Daten der Methode, nicht aber die Daten des umgebenden Objektes ausgegeben.

Zusätzlich werden pro Klasse source-modul-globale Daten, wie z.B

_COMPILATION_DATE ausgegeben.

Ändern von Daten

%SET, %MOVE

Eine high-level Zuweisung an eine Objektreferenz wird von AID mit einer Fehlermeldung (Types are not convertible...) abgewiesen. Ein low-level Zugriff auf Objektreferenzen ist möglich, liegt aber vollständig in der Verantwortung des Benutzers.

6.2 Testhilfezeilen

Auf Übersetzungseinheit-Ebene bietet COBOL2000 für die Diagnose von logischen Fehlern Testhilfezeilen an. Dabei handelt es sich um besonders gekennzeichnete Zeilen in der Übersetzungseinheit, die

- lediglich COBOL-Anweisungen für Testzwecke enthalten und
- bei der Übersetzung nach Bedarf als Anweisungs- oder als Kommentarzeilen behandelt werden können.

COBOL2000 unterstützt die Anwendung von Testhilfezeilen durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

 Die WITH DEBUGGING MODE-Klausel im SOURCE-COMPUTER-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION:

Sie legt fest, wie die Testhilfezeilen vom Compiler zu behandeln sind: Wird sie angegeben, übersetzt er die Testhilfezeilen als normale Anweisungszeilen; fehlt sie, betrachtet er die Testhilfezeilen als Kommentar.

Dieses Verfahren erlaubt es, die Testhilfezeilen nach der Testphase ungeändert in der Übersetzungseinheit zu belassen und vor der Übersetzung für den Produktiveinsatz lediglich die WITH DEBUGGING MODE-Klausel zu entfernen.

Die Kennzeichnung von Testhilfezeilen durch ein D im Anzeigebereich (Spalte 7):

Ein D in Spalte 7 einer Zeile legt fest, dass sie - abhängig vom Vorhandensein der WITH EBUGGING MODE-Klausel - vom Compiler als Anweisungs- oder Kommentarzeile zu behandeln ist.

Bei der Vereinbarung von Testhilfezeilen ist Folgendes zu beachten:

- In der Übersetzungseinheit sind Testhilfezeilen erst nach dem OBJECT-COMPUTER-Paragrafen erlaubt.
- Die COBOL-Übersetzungseinheit muss sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der Testhilfezeilen syntaktisch korrekt sein.

7 Schnittstelle zwischen COBOL-Programmen und BS2000/OSD

Die Schnittstelle zwischen COBOL-Programmen und dem POSIX-Subsystem ist in Kap.12 dargestellt.

7.1 Ein-/Ausgabe über Systemdateien

Systemdateien sind normierte Ein-/Ausgabebereiche des Systems, denen bestimmte Endgeräte oder Dateien zugeordnet werden können. Sie stehen jeder Task ohne vorherige Vereinbarung zur Verfügung. Zu ihnen gehören

- die logischen Eingabedateien des Betriebssystems SYSDTA und SYSIPT
- die logischen Ausgabedateien des Betriebssystems SYSOUT, SYSLST, SYSLSTnn (nn = 01...99) und SYSOPT

7.1.1 COBOL-Sprachmittel

COBOL-Programme können Systemdateien dazu verwenden, kleine Datenmengen (z.B. Steueranweisungen) einzulesen oder auszugeben. Den Zugriff auf Systemdateien und den Bedienplatz unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

- Die Vereinbarung programminterner Merknamen für Systemdateien im SPECIAL-NAMES-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION: Über diese Merknamen können sich Anweisungen der PROCEDURE DIVISION auf die zugeordneten Systemdateien beziehen (siehe unten). Es können unter anderem Merknamen vereinbart werden
 - für die Eingabedateien

SYSDTA mit TERMINAL IS merkname

SYSIPT mit SYSIPT IS merkname

für die Ausgabedateien

SYSOUT mit TERMINAL IS merkname

SYSLST mit PRINTER IS merkname

SYSLSTnn mit PRINTERnn IS merkname (nn = 01...99)

SYSOPT mit SYSOPT IS merkname

• Die Anweisungen ACCEPT, DISPLAY und STOP literal der PROCEDURE DIVISION:

Sie greifen auf Systemdateien bzw. auf den Bedienplatz zu, wobei im einzelnen gilt:

ACCEPT...FROM merkname

liest aus der (im SPECIAL-NAMES-Paragrafen) mit merkname verknüpften Eingabedatei.

Die Daten werden dabei linksbündig in der Länge des Empfangsfeldes der ACCEPT-Anweisung übertragen:

Ist das Feld länger als der zu übertragende Wert, wird es am rechten Ende mit Leerzeichen aufgefüllt; ist es kürzer, wird der Wert bei der Übertragung rechts auf die Feldlänge abgeschnitten.

Hat die Eingabedatei das Satzformat F (Sätze fester Länge, siehe Abschnitt "Systemdateien: Primärzuweisungen, Umweisungen, Satzformate" auf Seite 134), so gilt außerdem:

Ist die Länge des Empfangsfeldes der ACCEPT-Anweisung größer als die logische Satzlänge der Systemdatei, werden automatisch Daten nachgefordert, d.h. weitere Leseoperationen (Makroaufrufe) veranlasst.

Erkennt das Programm beim Lesen der Systemdatei das Dateiende, gibt es die Meldung COB9121 bzw. COB9122 aus.

Abhängig vom COMOPT-Operanden CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION in der RUNTIME-OPTIONS-Option (SDF) wird der Programmablauf anschließend fortgesetzt (Voreinstellung) oder beendet.

Bei Fortsetzung des Programmablaufs wird im Empfangsfeld auf den ersten zwei Positionen die Zeichenfolge "/*" abgelegt (bzw. "/", wenn das Empfangsfeld nur 1 Zeichen lang ist) und mit der auf ACCEPT folgenden Anweisung fortgefahren.

ACCEPT (ohne FROM-Angabe)

liest standardmäßig aus der Systemeingabedatei SYSIPT.

Mit COMOPT REDIRECT-ACCEPT-DISPLAY=YES bzw.

ACCEPT-DISPLAY-ASSGN=*TERMINAL in der SDF-Option RUNTIME-OPTIONS kann auf die Systemdatei SYSDTA umgewiesen werden.

DISPLAY...UPON merkname

schreibt in die (im SPECIAL-NAMES-Paragrafen) mit merkname verknüpfte **Ausgabedatei**.

Die Daten werden dabei in der Länge der Sendefelder bzw. Literale der DISPLAY-Anweisung übertragen.

Ist die Gesamtzahl der zu übertragenden Zeichen größer als die maximale Satzlänge der Ausgabedatei (siehe Tabelle 7-3), werden solange zusätzliche Datensätze ausgegeben, bis alle Zeichen übertragen sind; ist sie bei Dateien mit Sätzen fester Länge kleiner als die Satzlänge, werden die Datensätze am rechten Ende mit Leerzeichen aufgefüllt.

DISPLAY (ohne UPON-Angabe)

Mit COMORT REDIRECT ACCEPT DISPLAY VES have

schreibt standardmäßig in die Systemausgabedatei SYSLST.

Mit COMOPT REDIRECT-ACCEPT-DISPLAY=YES bzw.

ACCEPT-DISPLAY-ASSGN=*TERMINAL in der SDF-Option RUNTIME-OPTIONS kann auf die Systemdatei SYSOUT umgewiesen werden.

STOP literal
 gibt ein (maximal 122 Zeichen langes) Literal auf dem Bedienplatz aus.

Beispiel 7-1: Zugriff auf eine Systemdatei über einen vereinbarten Merknamen

```
IDENTIFICATION DIVISION.
...
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
...
SPECIAL-NAMES.
SYSIPT IS SYS-EINGABE (1)
...
PROCEDURE DIVISION.
...
ACCEPT STEUER-FELD FROM SYS-EINGABE. (2)
```

- (1) Für die Systemdatei SYSIPT wird der programminterne Merkname SYS-EINGABE vereinbart.
- (2) ACCEPT liest (über den Merknamen SYS-EINGABE) aus SYSIPT einen Wert in das Feld STEUER-FELD.

7.1.2 Systemdateien: Primärzuweisungen, Umweisungen, Satzformate

Primärzuweisungen

Bei Taskbeginn sind die Systemdateien im BS2000 jeweils bestimmten Ein-/Ausgabegeräten zugeordnet. Diese Zuordnung, man bezeichnet sie als **Primärzuweisung**, hängt von der Art des Auftrags (Dialog- oder Stapelbetrieb) ab; die folgende Tabelle stellt die Möglichkeiten zusammen:

	Primärzuweisung		
Systemdatei	im Dialogbetrieb	im Stapelbetrieb	
SYSDTA	Datenstation	SPOOLIN-Datei oder ENTER-Datei	
SYSIPT	keine Primärzuweisung	SPOOLIN-Datei oder ENTER-Datei	
SYSOUT	Datenstation	temporäre SPOOLOUT-Datei (EAM-Datei), die bei Task-Ende auf den Drucker ausgegeben und anschließend gelöscht wird	
SYSLST SYSLSTnn	temporäre SPOOLOUT-Dateien (EAM-Dateien), die bei Task-Ende auf den Drucker ausgegeben und anschließend gelöscht werden.		
SYSOPT	temporäre SPOOLOUT-Datei (EAM-Datei), die bei Task-Ende auf Diskette oder auf Kartenstanzer ausgegeben und anschließend gelöscht wird.		

Tabelle 12: Primärzuweisungen der Systemdateien

Umweisungen

Mit dem ASSIGN-systemdatei-Kommando kann im Verlauf einer Task die Zuordnung der Systemdateien geändert werden, d.h. sie können anderen Geräten, Systemdateien oder auch katalogisierten Dateien zugeordnet werden. Eine ausführliche Beschreibung des Kommandos findet sich in [3].

Systemdatei	Umweisung auf	mit dem Kommando
SYSDTA	katalog. Plattendatei (SAM oder ISAM) oder PLAM-Bibliothek	ASSIGN-SYSDTA dateiname ASSIGN-SYSDTA *LIBRARY(bibliothek,element)
	Kartenleser	ASSIGN-SYSDTA *CARD()
	Diskette	ASSIGN-SYSDTA *DISKETTE()
SYSIPT	katalog. Plattendatei (SAM oder ISAM)	ASSIGN-SYSIPT dateiname
	Kartenleser	ASSIGN-SYSIPT *CARD()
SYSOUT	katalog. Plattendatei (Band oder Platte)	ASSIGN-SYSOUT dateiname (nur im Stapelbetrieb)
SYSLST SYSLSTnn	katalog. Plattendatei (SAM)	ASSIGN-SYSLST dateiname ASSIGN-SYSLST *SYSLST-NUMBER()
	Pseudodatei (*DUMMY)	ASSIGN-SYSLST *DUMMY
SYSOPT	katalog. Plattendatei (SAM)	ASSIGN-SYSOPT dateiname oder ASSIGN-SYSOPT dateiname, OPEN-MODE = EXTEND
	Pseudodatei (*DUMMY)	ASSIGN-SYSOPT *DUMMY

Tabelle 13: Umweisungen von Systemdateien

Satzformate

Die Systemdateien verarbeiten Sätze fester Länge (Satzformat F) oder Sätze variabler Länge (Satzformat V). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die jeweils zulässigen Satzformate und Satzlängen.

Systemdatei	Satzformat	Satzlänge
SYSDTA	V	Bei Eingabe über Datenstation oder Plattendatei: maximal 32 Kbyte
	F	Bei Eingabe über Kartenleser: maximal 80 Byte
SYSIPT	V	maximal 8 Kbyte
SYSOUT	V	im Stapelbetrieb: maximal 132 Byte (+ 1 Vorschubzeichen)
		im Dialogbetrieb: maximal 32 Kbyte
SYSLST SYSLSTnn	V	maximal 133 Byte: 1 Byte Steuerinformation, 132 Byte Daten
SYSOPT	F	maximal 80 Byte: 72 Byte Daten, die Bytes 73-80 enthalten die ersten 8 Zei- chen des Namens aus der PROGRAM-ID

Tabelle 14: Satzformate und Satzlängen der Systemdateien

7.2 Auftrags- und Benutzerschalter

Das BS2000 stellt jedem Auftrag (Task) 32 Auftragsschalter (nummeriert von 0 bis 31) und jeder Benutzerkennung 32 Benutzerschalter (nummeriert von 0 bis 31) zur Verfügung (siehe [3]); sie können jeweils die Zustände ON und OFF annehmen. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Abläufe innerhalb eines Auftrags steuern bzw. mehrere Aufträge miteinander koordinieren. So verwendet man z.B.

- Auftragsschalter, wenn sich innerhalb eines Auftrags mehrere (COBOL-) Programme verständigen müssen, etwa weil der Ablauf eines Programms von den Verarbeitungsschritten eines zuvor aufgerufenen Programms abhängt
- Benutzerschalter, wenn sich mehrere Aufträge miteinander verständigen sollen. Falls Aufträge unter verschiedenen Kennungen ablaufen, können die Benutzerschalter einer Kennung zwar von Aufträgen einer anderen Kennung ausgewertet, von ihnen jedoch nicht verändert werden.

Auftrags- und Benutzerschalter können sowohl auf Betriebssystem-Ebene durch Kommandos als auch auf Programm-Ebene über COBOL-Anweisungen abgefragt und verändert werden. Den Zugriff auf Auftrags- und Benutzerschalter unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

 Die Vereinbarung programminterner Merknamen für Auftrags- und Benutzerschalter und ihre Zustände im SPECIAL-NAMES-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION.

Über diese Merknamen können sich Anweisungen der PROCEDURE DIVISION auf die zugeordneten Schalter und deren Zustände beziehen (siehe unten). Diese Merknamen können folgendermaßen vereinbart werden:

Für die Auftragsschalter über die Herstellernamen TSW-0, TSW-1,..., TSW-31, wobei die zusätzlichen Angaben ON IS... und OFF IS... die Festlegung von Bedingungsnamen für den jeweiligen Schalterzustand ermöglichen.
 So lassen sich z.B. Merknamen für Auftragsschalter 17 und seine Zustände vereinbaren durch die Angaben

```
TSW-17 IS merkname-17
ON IS schalterzustand-ein-17
OFF IS schalterzustand-aus-17
```

Für die Benutzerschalter über die Herstellernamen USW-0, USW-1,..., USW-31, wobei die zusätzlichen Angaben ON IS... und OFF IS... die Festlegung von Bedingungsnamen für den jeweiligen Schalterzustand ermöglichen.
 So lassen sich z.B. Merknamen für Benutzerschalter 18 und seine Zustände vereinbaren durch die Angaben

```
USW-18 IS merkname-18
ON IS schalterzustand-ein-18
OFF IS schalterzustand-aus-18
```

- Die Abfrage und Veränderung von Schaltern in der PROCEDURE DIVISION:
 - Bedingungen (z.B. in der IF-, PERFORM-, EVALUATE-Anweisung) können die im SPECIAL-NAMES-Paragrafen vereinbarten Bedingungsnamen von Schalterzuständen enthalten und sie auf diese Weise für die Steuerung des Programmablaufs auswerten.
 - SET (Format 3; siehe [1]) kann über die im SPECIAL-NAMES-Paragrafen vereinbarten Merknamen auf Schalter zugreifen und ihre Zustände verändern.

Beispiel 7-2: Verwendung von Auftragsschaltern

Im folgenden Ausschnitt aus einem Dialogauftrag sieht eine DO-Prozedur verschiedene Verarbeitungsvarianten vor, die abhängig vom Zustand der Auftragsschalter 12 und 13 ausgeführt werden. Die Schalter werden sowohl auf Betriebssystem-Ebene als auch auf Programm-Ebene verändert und ausgewertet:

Zunächst kann Auftragsschalter 12 auf Betriebssystem-Ebene gesetzt werden, um die Verarbeitung innerhalb der folgenden DO-Prozedur zu steuern. Dort wird auf Programmebene sein Zustand ausgewertet und, abhängig vom Programmablauf, Auftragsschalter 13 gesetzt. Dieser wird anschließend auf Betriebssystem-Ebene ausgewertet.


```
/MODIFY-JOB-SWITCHES ON=12.0FF=13 -
/DO PROG.SYSTEM
    Die Datei PROG.SYSTEM enthält -
    folgende Kommandos:
    /BEGIN-PROC ...
    /START-PROGRAM PROG-1 ----
        Ausschnitt aus PROG-1:
        SPECIAL-NAMES.
            TSW-12 IS SCHALTER-12
ON IS EIN-12
            TSW-13 IS SCHALTER-13
               ON IS FIN-13
        PROCEDURE DIVISION.
            IF FIN-12 PERFORM A-PAR.
            PERFORM B-PAR.
            IF FELD = 99 SET SCHALTER-13 TO ON. — (6)
            STOP RUN.
        A-PAR.
        B-PAR.
    /SKIP-COMMANDS TO-LABEL .ENDE, IF=JOB-SWITCHES (OFF=13) —
    /START-PROGRAM PROG-2
    /.ENDE MODIFY-JOB-SWITCHES OFF=(12,13) ——
/ . . .
```

- (1) Auftragsschalter 12 erhält den Status ON, 13 den Status OFF auf Betriebssystem-Ebene.
- (2) Ausschnitt aus einer DO-Prozedur.

- (3) Das COBOL-Programm PROG-1 wird aufgerufen.
- (4) Für die Auftragsschalter 12 (TSW-12) bzw. 13 (TSW-13) werden die programminternen Namen SCHALTER-12 bzw. SCHALTER-13 vereinbart; für ihren jeweiligen ON-Status die Bedingungsnamen EIN-12 bzw. EIN-13.
- (5) Falls Auftragsschalter 12 den Status ON hat (siehe (1)), wird die Anweisung PERFORM A vor PERFORM B ausgeführt.
- (6) Falls am Ende des Programmablaufs der Indikator FELD den Wert 99 enthält, setzt PROG-1 den Auftragsschalter 13 auf ON.
- (7) Die Prozedur wertet den Status des Auftragsschalters 13 aus: Falls er von PROG-1 nicht auf ON gesetzt wurde, verzweigt sie zum Ende, andernfalls führt sie zusätzlich zu PROG-1 das Programm PROG-2 aus.
- (8) Auf Betriebssystem-Ebene werden die Auftragsschalter 12 und 13 zurückgesetzt.

Beispiel 7-3: Verwendung von Benutzerschaltern

Im folgenden Ausschnitt erzeugt ein Dialogauftrag A zwei Stapelaufträge B und C. Im Auftrag B wird eine ISAM-Datei aktualisiert. Erst danach kann Auftrag C ablaufen. Benutzerschalter 21 wird in drei verschiedenen Aufträgen verwendet. Auf Programm-Ebene wird er gesetzt, auf Betriebssystem-Ebene wird er ausgewertet und rückgesetzt.



- (1) Der Benutzerschalter 21 wird mit OFF initialisiert.
- (2) Die ENTER-Prozedur B.STAPEL wird aufgerufen; sie erzeugt den Stapelauftrag B.
- (3) Stapelauftrag B ruft das COBOL-Programm COB-ISAM auf.
- (4) COB-ISAM aktualisiert die Datei ISAM-DATEI.
- (5) Am Ende der Aktualisierung setzt COB-ISAM den Benutzerschalter 21 auf ON.
- (6) Die ENTER-Prozedur C.STAPEL wird aufgerufen; sie erzeugt den Stapelauftrag C.
- (7) Auftrag C wartet solange, bis im Auftrag B der Benutzerschalter den Status ON erhält.
- (8) Sobald der Benutzerschalter 21 auf ON gesetzt ist, ruft Auftrag C das COBOL-Programm FOLGE-PR auf; es kann dann auf die im Auftrag B aktualisierte ISAM-DATEI zugreifen.
- (9) Benutzerschalter 21 erhält den Zustand OFF, um das (normale) Ende von Auftrag C zu markieren.

7.3 Jobvariablen

Jobvariablen sind als eigenes Softwareprodukt erhältlich. Ähnlich wie Auftrags- und Benutzerschalter dienen auch sie dem Informationsaustausch

- zwischen Anwenderprogrammen und dem Betriebssystem oder
- zwischen verschiedenen Anwenderprogrammen.

Jobvariablen bieten jedoch gegenüber den Schaltern zusätzliche Möglichkeiten:

- Sie k\u00f6nnen beim Aufruf eines Programms als \u00fcberwachende Jobvariablen vereinbart werden. Als solche werden sie vom Programm automatisch mit Zustands- und R\u00fcckkehrcodes versorgt, die \u00fcber Programmzustand und Beendigungsverhalten sowie \u00fcber m\u00f6gliche Ablauffehler informieren.
- Sie k\u00f6nnen auf Betriebssystem- oder Programm-Ebene mit Datens\u00e4tzen bis zu 256
 Byte (bei \u00fcberwachenden Jobvariablen: 128 Byte) L\u00e4nge versorgt werden. Dadurch
 lassen sie beim Informationsaustausch eine st\u00e4rkere Differenzierung zu als Auftragsoder Benutzerschalter, die nur zwischen den Zust\u00e4nden ON und OFF wechseln k\u00f6nnen.
- Sie k\u00f6nnen anders als Auftrags- oder Benutzerschalter auch von Auftr\u00e4gen ver\u00e4ndert werden, die unter verschiedenen Benutzerkennungen ablaufen.

Bevor ein COBOL-Programm auf eine Jobvariable zugreifen kann, muss sie ihm - ähnlich wie eine Datei - über einen Linknamen zugewiesen werden. Bei Jobvariablen dient dazu das Kommando SET-JV-LINK. Sein Format ist in den Handbüchern [3] und [8] beschrieben, ein Beispiel dazu enthält der folgende Abschnitt. Der Linkname, der dabei im Kommando anzugeben ist, ergibt sich aus den Vereinbarungen im COBOL-Programm (siehe unten).

Den Zugriff auf Jobvariablen unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

 Die Vereinbarung von Linknamen und programminternen Merknamen für Jobvariablen im SPECIAL-NAMES-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION: Über die Linknamen können Jobvariablen zugewiesen werden, über die Merknamen können sich die Anweisungen der PROCEDURE DIVISON auf sie beziehen (siehe unten). Link- und Merknamen für Jobvariablen lassen sich mit Angaben nach folgendem Format vereinbaren:

JV-jvlink IS merkname

jvlink legt dabei den Linknamen für die Jobvariable fest. Bei der Bildung des Linknamens wird vor jvlink als erstes Zeichen "*" gesetzt; er ergibt sich damit als *jvlink. Daher darf die Zeichenfolge jvlink höchstens 7 Byte lang sein.

merkname vereinbart den programminternen Merknamen für die Jobvariable.

- Die Anweisungen ACCEPT und DISPLAY der PROCEDURE DIVISION:
 - ACCEPT...FROM merkname

liest den Inhalt der (im SPECIAL-NAMES-Paragrafen) mit merkname verknüpften Jobvariable. Die Daten werden dabei linksbündig in der Länge des Empfangsfeldes der ACCEPT-Anweisung übertragen: Ist das Feld länger als 256 Byte, wird es am rechten Ende mit Leerzeichen aufgefüllt; ist es kürzer, wird der Inhalt der Jobvariable bei der Übertragung rechts auf die Feldlänge abgeschnitten.

DISPLAY...UPON merkname

schreibt in die (im SPECIAL-NAMES-Paragrafen) mit merkname verknüpfte Jobvariable.

Die Daten werden dabei in der Länge der Sendefelder bzw. Literale der DISPLAY-Anweisung übertragen, falls die maximale Datensatzlänge von 256 Byte (bei überwachenden Jobvariablen: 128 Byte) nicht überschritten wird. Ist die Gesamtzahl der zu übertragenden Zeichen größer als die maximale Datensatzlänge, wird der Satz bei der Übertragung auf die maximale Länge abgeschnitten.

Bei der Übertragung in eine überwachende Jobvariable ist zu beachten, dass deren erste 128 Bytes vom System gegen Schreibzugriffe geschützt werden. Es wird daher nur der Teil des Datensatzes, der mit der Position 129 beginnt, ab Position 129 in die Jobvariable geschrieben.

Läuft ein COBOL-Programm mit Anweisungen für Jobvariablen in einer BS2000-Installation ab, die Jobvariablen nicht unterstützt, werden diese Anweisungen nicht ausgeführt. Nach einer ACCEPT-Anweisung enthält das Empfangsfeld die Zeichen "/*" ab Spalte 1. Der erste Zugriffsversuch auf eine Jobvariable veranlasst die Ausgabe der Meldung COB9120 nach SYSOUT.

Ein fehlerhafter Zugriff auf eine Jobvariable in einer BS2000-Installation, die Jobvariablen unterstützt, führt zur Ausgabe der Meldung COB9197 nach SYSOUT (siehe Tabelle in Abschnitt "Programmbeendigung" auf Seite 111).

144

Beispiel 7-4: Kommunikation über Jobvariable

Im folgenden Auftrag wird die Jobvariable KONTROLLE.ABLAUF sowohl von einem COBOL-Programm als auch auf Kommandoebene verwendet. Abhängig vom Inhalt der Jobvariable kann das Programm unterschiedliche Verarbeitungszweige durchlaufen und ggf. den Inhalt der Jobvariable aktualisieren. Auch ein anderer Auftrag - selbst unter einer anderen Benutzerkennung - kann auf diese Jobvariable zugreifen, falls sie mit dem Kommando CREATE-JV ..., USER-ACCESS=ALL-USERS katalogisiert wurde.

```
/SET-JV-LINK LINK-NAME=AKTUELL.JV-NAME=KONTROLLE.ABLAUF
/START-PROGRAM PROG.ARBEIT-1
     Programmausschnitt:
     ENVIRONMENT DIVISION.
     CONFIGURATION SECTION.
     SPECIAL-NAMES.
         TERMINAL IS T
         JV-AKTUELL IS FELDJV. — (2)
     DATA DIVISION.
     WORKING-STORAGE SECTION.
     01 TAGDAT
                   PIC X(6). —
     01 INHALT-JV. —
       05 AKT-DAT
                    PIC X(6).
       05 FILLER
                        PIC X(20).
       05 AKT-NUM
                      PIC 9(4).
     PROCEDURE DIVISION.
         ACCEPT INHALT-JV FROM FELDJV. —————— (5)
         ACCEPT TAGDAT FROM DATE.
         IF AKT-DAT NOT EQUAL TAGDAT -
           PERFORM ARBEIT
             ELSE PERFORM SCHON-AKTUELL.
     ARBEIT.
         MOVE TAGDAT TO AKT-DAT.
         ADD 1 TO AKT-NUM.
         DISPLAY INHALT-JV UPON FELDJV.
     SCHON-AKTUELL.
         DISPLAY "ENDE AKTUALISIERUNG"
          UPON T.
          . . .
/SHOW-JV JV-NAME(KONTROLLE.ABLAUF) -
%930629 AKTUALISIFRUNG NR. 1679
```

(1) Die Jobvariable KONTROLLE.ABLAUF wird dem nachfolgend aufgerufenen COBOL-Programm PROG.ARBEIT-1 über den Linknamen *AKTUELL zugewiesen.

- (2) Im SPECIAL-NAMES-Paragrafen von PROG.ARBEIT-1 werden für die Jobvariable der Linkname *AKTUELL und der (programminterne) Merkname FELDJV vereinbart.
- (3) TAGDAT wird als Empfangsfeld für das Tagesdatum reserviert.
- (4) Das Empfangsfeld für den Inhalt der Jobvariable wird vereinbart. Es enthält Teilfelder für die Aufnahme des letzten Aktualisierungsdatums (AKT-DAT) und eines Aktualisierungszählers (AKT-NUM).
- (5) ACCEPT überträgt den Inhalt der Jobvariable FELDJV nach INHALT-JV.
- (6) Abhängig davon, ob das Aktualisierungsdatum (AKT-DAT) der Jobvariable mit dem Tagesdatum (TAGDAT) übereinstimmt, werden im Programm verschiedene Verarbeitungsprozeduren durchlaufen.
- (7) Am Ende der Verarbeitung werden die Felder AKT-DAT und AKT-NUM aktualisiert und mit DISPLAY INHALT-JV... in die Jobvariable zurückgeschrieben.
- (8) Auf Betriebssystem-Ebene wird die Jobvariable gelesen: Sie enthält Datum und Nummer der letzten Aktualisierung.

7.4 Zugriff auf eine Umgebungsvariable

Auf eine Umgebungsvariable kann mit ACCEPT- bzw. DISPLAY-Anweisungen zugegriffen werden.

Der Name der Umgebungsvariablen wird mit Format 4 der DISPLAY-Anweisung festgelegt. Um auf den Inhalt der Umgebungsvariablen zuzugreifen, benötigt man Format 5 der ACCEPT-Anweisung.

Auf Systemebene muss die Umgebungsvariable mit einer S-Variablen eingerichtet werden.

Beispiel 7-5: Zugriff auf eine Umgebungsvariable

```
/SET-VAR TSTENV='AAAA BBB CC D'
/START-PROGRAM ...
Programmausschnitt:
IDENTIFICATION DIVISION.
SPECIAL-NAMES.
    ENVIRONMENT-NAME IS ENV-NAME
    ENVIRONMENT-VALUE IS ENV-VAR
    TERMINAL IS T
WORKING-STORAGE SECTION.
01 A PIC X(15).
PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "TSTENV" UPON ENV-NAME
    ACCEPT A FROM FNV-VAR
      ON EXCEPTION DISPLAY "ACCESS TO VARIABLE 'TSTENV' FAILED!" UPON T
                   END-DISPLAY
      NOT ON EXCEPTION DISPLAY "VALUE IS: " A UPON T
                       END-DISPLAY
    END-ACCEPT
```

Die Ausnahmebedingung tritt bei jedem fehlerhaften Zugriff ein. Ursachen für einen fehlerhaften Zugriff können z.B. sein:

- fehlendes SET-VAR-Kommando
- Inhalt der Variablen ist länger als das Empfangsfeld

7.5 Compiler- und Betriebssysteminformationen

COBOL-Programme können auf Informationen des Compilers und des Betriebssystems zugreifen. Dazu gehören Informationen über

- die Übersetzung der Übersetzungseinheit
- die seit dem LOGON-Kommando verbrauchte CPU-Zeit
- die Task, in der das Programm abläuft, und
- die Datenstation, von der aus das Programm aufgerufen wurde.

Den Zugriff auf diese Informationen unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel:

- Die Vereinbarung programminterner Merknamen für die einzelnen Informationsarten im SPECIAL-NAMES-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION:
 Über diese Merknamen kann die ACCEPT-Anweisung der PROCEDURE DIVISION auf die jeweilige Information zugreifen (siehe unten). Es können Merknamen vereinbart
 - die Übersetzung mit COMPILER-INFO IS merkname
 - die verbrauchte CPU-Zeit mit CPU-TIME IS merkname
 - den Prozess mit PROCESS-INFO IS merkname
 - die Datenstation mit TERMINAL-INFO IS merkname
 - das Datum mit DATE-ISO4 IS merkname (mit Jahrhundert)
- Die ACCEPT-Anweisung in der PROCEDURE DIVISION:

ACCEPT...FROM merkname

werden für Informationen über

bringt die (im SPECIAL-NAMES-Paragrafen) mit merkname verknüpften Informationen in das angegebene Empfangsfeld.

Die Daten werden dabei linksbündig in der Länge des Empfangsfeldes der ACCEPT-Anweisung übertragen:

Ist das Feld länger als der zu übertragende Wert, wird es am rechten Ende mit Leerzeichen aufgefüllt; ist es kürzer, wird der Wert bei der Übertragung rechts auf die Feldlänge abgeschnitten. Dies gilt nicht für CPU-TIME: Dort wird immer eine adäquate numerische Übertragung durchgeführt.

In welcher Länge (und ggf. mit welcher Struktur) das Empfangsfeld zu vereinbaren ist, hängt von der Art der Information ab, die es aufnehmen soll. Die Formate der einzelnen Informationstypen können der Zusammenstellung im folgenden Abschnitt entnommen werden.

Inhalt und Struktur der Informationen

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Aufbau der Informationen, die einem COBOL-Programm über die Herstellernamen COMPILER-INFO, CPU-TIME, PROCESS-INFO, TERMINAL-INFO und DATE-ISO4 zur Verfügung gestellt werden.

Zeichenpositionen	Informationen für COMPILER-INFO	
1-10	Name des Compilers (COBOL2000 L, COBOL2000B, COBOL2000R)	
11-20	Version des Compilers Format: Vzz.zbzzzz z = Ziffer oder Leerzeichen b = Buchstabe oder Leerzeichen, (z.B. "V01.0A")	
21-30	Datum der Übersetzung Format: JJJJ-MM-TT (z.B. "1999-12-31")	
31-38	Uhrzeit der Übersetzung Format: HH-MM-SS (z.B. "23-59-59")	
39-68	Name der Übersetzungseinheit (PROGRAM-ID-Name)	

	Information für CPU-TIME	
PIC 9(6)V9(4)	CPU-Zeit auf zehntausendstel Sekunden genau	

Zeichenpositionen	Informationen für PROCESS-INFO	
1	Auftragstyp Inhalt: B für Batch, D für Dialog	
2-5	TSN-Nummer	
6-13	Benutzerkennung	
14-21	Abrechnungsnummer	
22	Privilegierungszeichen der Task Inhalt: U für Benutzer S für Systemverwalter	
23-32	Betriebssystemversion Format: Vzz.zbzzzz (z.B. "V11.2")	
33-40	Name des nächsten Rechners, an den die Datensichtstation angeschlossen ist	

Tabelle 15: Struktur der Compiler- und Betriebssysteminformationen

Zeichenpositionen	Informationen für PROCESS-INFO	
41-120	Systemverwalter-Privilegien; die Felder enthalten 8 Leerzeichen, wenn das Privileg nicht vorhanden ist.	
41-48	SECADM	
49-56	USERADM	
57-64	HSMSADM	
65-72	SECOLTP	
73-80	TAPEADM	
81-88	SATFGMMF	
89-96	NETADM	
97-104	FTADM	
105-112	FTACADM	
113-120	TSOS	

Zeichenpositionen	Informationen für TERMINAL-INFO	
1-8	Stationsname	
9-13	Anzahl der Zeichen pro Zeile	
14-18	Anzahl der physikalischen Zeilen, die ausgegeben werden können, ohne dass die Informationsüberlaufkontrolle anspricht.	
19-23	Anzahl der Zeichen, die ausgegeben werden können, ohne dass die Informationsüberlaufkontrolle anspricht.	
24-27	Gerätetyp	
	Ist ein Gerätetyp dem Laufzeitsystem nicht bekannt, enthalten diese Positionen Leerzeichen.	

Zeichenpositionen	Informationen für DATE-ISO4
1-14	aktuelles Tagesdatum (einschließlich Jahrhundert JJJJ und Tageszahl NNN des laufenden Jahres)
	Format: JJJJ-MM-DDNNN.

Tabelle 15: Struktur der Compiler- und Betriebssysteminformationen

Beispiel 7-6: Datenstrukturen für die Übernahme von Compiler- und Betriebssystem-Informationen durch die ACCEPT-Anweisung

01	COMPILER-INFORMATION.	
	02 COMPILER-NAME	PIC X(10).
	02 COMPILER-VERSION	PIC X(10).
	02 UEBERSETZUNGS-DATUM	PIC X(10).
	02 UEBERSETZUNGS-ZEIT	PIC X(8).
	02 PROGRAMM-NAME	PIC X(30).
*	oz i Rodivilli IVIII	110 /(30).
01	CPU-ZEIT-IN-SEKUNDEN	PIC 9(6)V9(4).
*	OF O ZETT IN SERONDEN	110 3(0) (3(1):
01	PROZESS-INFORMATION.	
01	02 PROZESS-ART	PIC X.
	88 BATCH-PROZESS	VALUE "B".
	88 DIALOG-PROZESS	VALUE "D".
	02 PROZESS-FOLGENUMMER	PIC 9(4).
	02 BENUTZERKENNUNG	PIC X(8).
	02 ABRECHNUNGSNUMMER	PIC X(8).
	02 PRIVILEGIERUNGSKENNZEICH	
	88 SYSTEMVERWALTER	VALUE "S".
	88 BENUTZER	VALUE "U". PIC X(10).
	02 BETRIEBSSYSTEMVERSION	
	02 PROZESSORNAME	PIC X(8).
*	02 SYSTEMVERWALTER-PRIVILEG	EN PIC X(80).
01	TERMINAL-INFORMATION.	
UI	02 STATIONS-NAME	PIC X(8).
	02 ZEICHEN-PRO-ZEILE	PIC X(6).
	02 ZEILEN-PRO-SCHIRM	PIC 9(5). PIC 9(5).
	02 ZEILEN-PRO-SCHIRM 02 ZEICHEN-PRO-SCHIRM	PIC 9(5). PIC 9(5).
*	02 GERAETE-TYP	PIC X(4).
	AVTUELLES DATUM	
01	AKTUELLES-DATUM.	DIC V(A)
	05 JAHR	PIC X(4).
	05 FILLER	PIC X.
	05 MONAT	PIC X(2).
	05 FILLER	PIC X.
	05 TAG	PIC X(2).
	05 TAG-DES-JAHRES	PIC X(3).
	05 FILLER	PIC X.

8 Verarbeitung katalogisierter Dateien

Die Verarbeitung von POSIX-Dateien ist in Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269 beschrieben.

8.1 Grundsätzliches zum Aufbau und zur Verarbeitung katalogisierter Dateien

8.1.1 Grundbegriffe zum Aufbau von Dateien

Aus der Sicht eines COBOL-Anwenderprogramms ist eine Datei eine benannte und mit einer logischen Struktur (**Dateiorganisation**) versehene Menge von Datensätzen bestimmter **Satzformate** auf einem oder mehreren Datenträgern.

Für den Zugriff auf Dateien verwenden COBOL-Programme Funktionen des Datenverwaltungssystems (DVS), wobei die jeweilige **Zugriffsmethode des DVS** durch die Dateiorganisation festgelegt ist.

Aus der Sicht des DVS ist der Zugriff auf eine Datei stets die Übertragung von **Daten-blöcken** zwischen einem peripheren Speicher und einem Teil des Hauptspeichers, dem sog. **Puffer**, den das Anwenderprogramm zur Aufnahme der Datenblöcke angelegt hat.

Dateiorganisation und Zugriffsmethode des DVS

Die Organisationsform einer Datei beschreibt deren logische Struktur und vereinbart damit die Art und Weise des Zugriffs. Sie wird bei der Dateierstellung festgelegt und kann nachträglich nicht mehr verändert werden. COBOL kennt sequenzielle, relative und indizierte Dateiorganisation. Die Möglichkeiten und Besonderheiten der einzelnen Organisationsformen werden in den Abschnitten "Sequenzielle Dateiorganisation" auf Seite 167, "Relative Dateiorganisation" auf Seite 191 und "Indizierte Dateiorganisation" auf Seite 213 näher erläutert. Jeder dieser Organisationsformen entspricht eine Zugriffsmethode des DVS. Die Zuordnung kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Organisationsform der Datei	Zugriffsmethode des DVS
sequenziell	SAM
relativ	ISAM/UPAM
indiziert	ISAM

Tabelle 16: Dateiorganisation und DVS-Zugriffsmethode

Datensätze und Satzformate

Ein (logischer) Datensatz ist die Einheit einer Datei, auf die das COBOL-Programm mit einer Ein-/Ausgabeanweisung zugreifen kann: Jede Leseoperation stellt dem Programm einen Datensatz zur Verfügung, jede Schreibanweisung erzeugt einen Datensatz in der Datei.

Die Sätze einer Datei lassen sich hinsichtlich ihres Satzformates klassifizieren. Für COBOL sind - abhängig von der Organisationsform der Datei - folgende Formate erlaubt:

- Sätze fester Länge (RECFORM=F)
 - Alle Sätze einer Datei haben die gleiche Länge; sie enthalten keine Satzlängeninformation.
- Sätze variabler Länge (RECFORM=V)
 - Die Sätze einer Datei können verschieden lang sein. Jeder Satz enthält die Angabe seiner Länge in seinem ersten Wort, dem sog. Satzlängenfeld. Im COBOL-Programm ist dieses Satzlängenfeld nicht Bestandteil der Datensatzbe-
 - schreibung, und auf seinen Inhalt kann nur dann explizit zugegriffen werden, wenn für die Datei eine RECORD-Klausel mit DEPENDING ON-Angabe vereinbart wird (siehe [1]).
- Sätze undefinierter Länge (RECFORM=U)
 - Die Sätze einer Datei können verschieden lang sein, enthalten jedoch keine Angaben über ihre Satzlänge.

Datenblöcke und Puffer

Ein (logischer) Datenblock ist die Einheit einer Datei, die das DVS bei einem Dateizugriff zwischen dem peripheren Speicher und dem Hauptspeicher überträgt. Zur Aufnahme dieser Datenblöcke reserviert das Programm einen Speicherbereich in seinem Adressraum, den sog. Puffer.

Ein logischer Block kann aus einem oder mehreren Datensätzen bestehen, ein Datensatz dagegen kann sich nicht über mehr als einen logischen Block erstrecken.

Dateiverarbeitung Grundlagen

Enthält ein logischer Block mehrere Datensätze, so heißen diese Sätze geblockt. Es können nur Datensätze fester oder variabler Länge geblockt werden; für Sätze undefinierter Länge ist dies nicht möglich.

Hinsichtlich seiner Größe kann ein logischer Block und damit ein Puffer

- bei Plattendateien als Standardblock, d.h. ein physischer Block (PAM-Block) von 2048 Byte oder ein ganzzahliges Vielfaches davon (bis zu 16 PAM-Blöcken) und
- bei Magnetbanddateien darüber hinaus als Nichtstandardblock einer beliebigen Länge bis zu 32767 Byte vereinbart werden.

Um das Umsteigen auf zukünftige Plattenformate zu erleichtern, sollten nur geradzahlige Vielfache von 2048 Byte als Blockgröße im ADD-FILE-LINK-Kommando bzw. mittels der Programmangaben verwendet werden.

Ein Wert für die Puffergröße wird vom Compiler bei der Übersetzung aus den Angaben in der Übersetzungseinheit über Satz- und Blocklänge für jede Datei berechnet. Diese Voreinstellung kann bei der Zuweisung der Datei durch die Angabe des BUFFER-LENGTH-Operanden im ADD-FILE-LINK-Kommando verändert werden, wobei darauf zu achten ist, dass

- der Puffer mindestens so groß sein muss wie der längste Datensatz und
- bei Verarbeitung im keylosen Format (BLKCTRL = DATA) die Verwaltungsinformationen ("Pamkey") im Puffer Platz finden (siehe Abschnitt "Platten- und Dateiformate" auf Seite 164).

Außer bei neu angelegten Dateien (OPEN OUTPUT) hat die im Katalog eingetragene Blockgröße stets Vorrang gegenüber den Blockgrößenangaben im Programm bzw. im ADD-FILE-LINK-Kommando.

8.1.2 Zuweisen von katalogisierten Dateien

Für jede Datei, die ein COBOL-Programm bearbeiten soll, wird in der SELECT-Klausel (siehe [1]) ein (programminterner) Name festgelegt, auf den sich die COBOL-Anweisungen für diese Datei beziehen. Bei Programmablauf muss jedem dieser Dateinamen eine aktuelle Datei zugewiesen sein.

Diese Zuweisung lässt sich vor dem Aufruf des Programms durch ein ADD-FILE-LINKbzw. ein ASSIGN-systemdatei-Kommando herstellen. Welches der beiden Kommandos zu verwenden ist, hängt vom Eintrag in der ASSIGN-Klausel (siehe [1]) der Datei ab. Ist explizit keine Datei zugewiesen, werden Voreinstellungen des Programms wirksam, die bei der Übersetzung erzeugt wurden.

Die einzelnen Möglichkeiten der Dateizuweisung sind im Folgenden zusammengestellt:

Zuweisung über das ADD-FILE-LINK-Kommando

Die Zuweisung über das ADD-FILE-LINK-Kommando kann also nur erfolgen, wenn in der ASSIGN-Klausel der Dateikettungsname (Linkname) der Datei in der Form "literal" oder "datenname" angegeben ist. Mit "literal" wird der Linkname programmstatisch angegeben. Im Datenfeld "datenname" kann der Linkname dynamisch, also während des Programmablaufs veränderbar, angegeben werden.

Um eine katalogisierte Datei zuzuweisen, muss der Anwender für diese Datei vor dem Programmaufruf ein ADD-FILE-LINK-Kommando absetzen, in dessen LINK-NAME-Operanden er den vereinbarten Linknamen angibt. Mit Hilfe weiterer Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos können damit zugleich auch Dateimerkmale festgelegt werden.

Jeder Linkname muss den Anforderungen des BS2000 an einen Linknamen genügen (siehe dazu [4]), d.h. insbesondere,

- er muss alphanumerisch sein,
- er darf aus höchstens acht Zeichen bestehen und
- darf keine Kleinbuchstaben enthalten.

Beispiel 8-1: Zuweisung einer katalogisierten Datei über das ADD-FILE-LINK-Kommando

Eintrag im FILE-CO des COBOL-Progra	ONTROL-Paragrafen amms LINKLIT:	SELECT STAMM-DATEI ASSIGN TO "STAMMLNK".
Bei der Übersetzur	ng erzeugter Linkname:	STAMMLNK
Zuweisung der Dat und Programmaufr	ei LAGER.BESTAND uf:	/ADD-FILE-LINK LINK-NAME=STAMMLNK, - / FILE-NAME=LAGER.BESTAND /START-PROGRAM LINKLIT

Dateiverarbeitung Grundlagen

Bei COBOL-Programmen mit SORT (siehe Kapitel "Sortieren und Mischen" auf Seite 245) sind folgende Linknamen für das Dienstprogramm SORT reserviert und stehen für andere Dateien nicht zur Verfügung:

```
MERGEnn (nn=01,...99)
SORTIN
SORTINnn (nn=01,...99)
SORTOUT
SORTWK
SORTWKn (n=1,...9)
SORTWKnn (nn=01,...99)
SORTCKPT
```

Ist einem internen Dateinamen mit dem Linknamen "linkname" zum Programmablauf explizit keine katalogisierte Datei zugeordnet, werden die folgenden Voreinstellungen wirksam:

- Bei einer Ausgabedatei und ENABLE-UFS-ACCESS = NO versucht das Programm auf eine katalogisierte Datei mit dem Namen aus der SELECT-Klausel zuzugreifen. Findet sich unter diesem Namen kein Katalogeintrag, schreibt das Programm in eine Datei mit dem Namen FILE.COBOL.linkname, die es vorher angelegt hat.
 Bei ENABLE-UFS-ACCESS = YES schreibt das Programm unmittelbar in die Datei FILE.COBOL.linkname.
- Bei einer Eingabedatei, deren SELECT-Klausel die Angabe OPTIONAL enthält (siehe auch Abschnitt "COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung sequenzieller Dateien" auf Seite 168), verursacht der erste Lesezugriff eine AT END-Bedingung und verzweigt zu den Prozeduren, die im Programm für diesen Fall vereinbart sind.
- Bei einer Eingabedatei (ohne OPTIONAL-Angabe in der SELECT-Klausel) und ENABLE-UFS-ACCESS = NO oder einer Ein-/Ausgabedatei versucht das Programm, auf eine katalogisierte Datei mit dem Namen aus der SELECT-Klausel zuzugreifen. Findet sich unter diesem Namen kein Katalogeintrag, wird der Ablauf mit der Fehlermeldung COB9117 unterbrochen und kann nach einer korrekten Dateizuweisung mit dem RESUME-PROGRAM-Kommando fortgesetzt werden.

Eine Dateizuweisung bleibt so lange bestehen, bis sie

- entweder explizit durch ein REMOVE-FILE-LINK-Kommando oder implizit durch das Task-Ende gelöscht oder
- durch ein nachfolgendes ADD-FILE-LINK-Kommando geändert wird.

Darauf ist vor allem dann zu achten, wenn in einer Task einem programminternen Dateinamen nacheinander mehrere Dateien zugeordnet werden sollen.

Über die jeweils aktuell zugewiesenen katalogisierten Dateien informiert das SHOW-FILE-LINK-Kommando (siehe dazu [3]).

Beispiel 8-2: Änderung von Dateizuweisungen

/ADD-FILE-LINK INOUTFIL,FILE.UPDATE.1 /START-PROGRAM AKTUELL	(1)
 /ADD-FILE-LINK INOUTFIL,FILE.UPDATE.2 /START-PROGRAM AKTUELL	(2)
/REMOVE-FILE-LINK INOUTFIL	(3)

Das COBOL-Programm AKTUELL vereinbart für eine Ein-/Ausgabedatei den Linknamen INOUTFIL. Es soll nacheinander die katalogisierten Dateien FILE.UPDATE.1 und FILE.UPDATE.2 aktualisieren.

- (1) Für die nachfolgende Verarbeitung wird dem Programm AKTUELL über den Linknamen INOUTFIL die Datei FILE.UPDATE.1 zugewiesen.
- (2) Nach der Verarbeitung löst ein weiteres ADD-FILE-LINK-Kommando für den Linknamen INOUTFIL die bisher gültige Dateizuordnung auf und weist als neue Datei FILE.UPDATE.2 zu.
- (3) REMOVE-FILE-LINK hebt die Dateizuweisung für den Linknamen INOUTFIL auf.

158

Dateiverarbeitung Grundlagen

Zuweisung über das ASSIGN-systemdatei-Kommando

Voraussetzung dafür ist, dass in der ASSIGN-Klausel nicht der Name einer Systemdatei angegeben wurde. Die Systemdateien werden durch herstellername-1 (PRINTER) oder herstellername-2 (PRINTER01...PRINTER99, SYSIPT, SYSOPT) bezeichnet.

Durch ein ASSIGN-systemdatei-Kommando für die angegebene Systemdatei kann vor dem Programmaufruf

- eine katalogisierte Datei oder
- eine andere Systemdatei

zugewiesen werden. Welche Zuordnung dabei für die jeweilige Systemdatei zulässig sind, ist der Beschreibung des ASSIGN-*systemdatei*-Kommandos in [3] zu entnehmen.

Beispiel 8-3: Zuweisung einer katalogisierten Datei über das ASSIGN-systemdatei-Kommando

Eintrag im FILE-CONTROL-Paragrafen des

COBOL-Programms LISTPROG: SELECT DRUCK-DATEI ASSIGN TO PRINTER.

Zuweisung der Datei LIST.DATEIund Programmaufruf:
/ASSIGN-SYSLST LIST.DATEI
/START-PROGRAM LISTPROG

Wird zum Programmablauf explizit keine Datei zugewiesen, führt das Programm seine Ein-/Ausgabeoperationen auf der angegebenen Systemdatei aus.

Eine Dateizuweisung bleibt so lange bestehen, bis sie

- durch das Task-Ende gelöscht oder
- durch ein nachfolgendes ASSIGN-systemdatei-Kommando geändert wird.

Darauf ist vor allem dann zu achten, wenn in einer Task einem programminternen Dateinamen nacheinander mehrere Dateien zugeordnet werden sollen.

Über die jeweils aktuell zugewiesenen Dateien informiert das SHOW-SYSTEM-FILE-ASSIGNMENTS-Kommando.

8.1.3 Festlegen von Dateimerkmalen

Das ADD-FILE-LINK-Kommando

Für das Einrichten von Dateien steht im BS2000 das CREATE-FILE-LINK-Kommando zur Verfügung. Ein Task File Table-Eintrag mit weiteren Dateimerkmalen wird später mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando erzeugt. Die vollständigen Formate und eine ausführliche Beschreibung können in den Handbüchern [3] oder [4] nachgelesen werden.

Task File Table

Zu jeder Datei, für die ein ADD-FILE-LINK-Kommando mit dem Operanden

LINK-NAME=linkname

abgesetzt wird, erzeugt das DVS unter dem Dateikettungsnamen linkname in der Task File Table (TFT) der Task einen Eintrag, der alle Dateimerkmale festhält, die im ADD-FILE-LINK-Kommando explizit vereinbart wurden.

Jeder dieser Einträge bleibt so lange in der TFT gespeichert, bis er

- durch ein REMOVE-FILE-LINK-Kommando für den zugeordneten Dateikettungsnamen oder bei Task-Ende zusammen mit dem der TFT gelöscht bzw.
- durch ein neues ADD-FILE-LINK-Kommando für den gleichen Dateikettungsnamen überschrieben wird.

Über den aktuellen Inhalt der TFT kann man sich mit dem Kommando SHOW-FILE-LINK-Kommando informieren.

Versucht ein COBOL-Programm, eine Datei zu eröffnen, so prüft das DVS, ob in der TFT der Linkname eingetragen ist, der für die Datei bei der Übersetzung festgelegt wurde (siehe Abschnitt "Zuweisen von katalogisierten Dateien"). Wird ein solcher Eintrag gefunden, übernimmt das Programm die Dateimerkmale aus

- dem TFT-Eintrag unter diesem Linknamen,
- den Dateieigenschaften, die explizit oder implizit im Programm vereinbart wurden und
- dem Katalogeintrag der zugehörigen Datei.

Dabei überschreiben Angaben aus dem TFT-Eintrag (d.h. die explizit im ADD-FILE-LINK-Kommando festgelegten Dateimerkmale) die Dateivereinbarungen aus dem COBOL-Programm, während aus dem Katalogeintrag lediglich Dateimerkmale übernommen werden, die weder durch das Programm noch im TFT-Eintrag festgelegt sind oder im ADD-FILE-LINK-Kommando als Nulloperanden vereinbart wurden.

Beim Dateizugriff kann dieses Verfahren insbesondere dann zu Konflikten führen, wenn im ADD-FILE-LINK-Kommando Dateimerkmale angegeben werden, die mit den (explizit oder implizit) im COBOL-Programm festgelegten Eigenschaften oder mit dem Katalogeintrag der zugewiesenen Datei unvereinbar sind. Dies trifft vor allem auf folgende Situationen zu:

Widersprüchliche Angaben zur Eröffnungsart

COBOL-Programm	ADD-FILE-LINK-Kommando
OPEN INPUT[REVERSED]	OPEN-MODE=OUTPUT oder OPEN-MODE=EXTEND
OPEN OUTPUT	OPEN-MODE=INPUT oder OPEN-MODE=REVERSE
OPEN EXTEND	OPEN-MODE=INPUT oder OPEN-MODE=REVERSE

Widersprüchliche Angaben zur Organisationsform der Datei

COBOL-Programm	ADD-FILE-LINK-Kommando
ASSIGN-Klausel ORGANIZATION-Klausel	ACCESS-METHOD-Operand

Widersprüchliche Angaben zum Satzformat

COBOL-Programm	ADD-FILE-LINK-Kommando
RECORD-Klausel RECORDING MODE-Klausel	RECORD-FORMAT-Operand

Widersprüchliche Angaben zur Satzlänge

COBOL-Programm	ADD-FILE-LINK-Kommando
	RECORD-SIZE-Operand
Datensatzerklärung	

- Widersprüchliche Angaben zum Satzschlüssel

COBOL-Programm	ADD-FILE-LINK-Kommando
RECORD KEY-Klausel Datensatzerklärung	KEY-POSITION-Operand KEY-LENGTH-Operand

Widersprüchliche Angaben zum Plattenformat oder Dateiformat

Katalogeintrag	ADD-FILE-LINK-Kommando
	BLOCK-CONTROL-INFO-Operand BUFFER-LENGTH-Operand

Beispiel 8-4: Erzeugen und Abbilden eines TFT-Eintrags (Abbildung in BS2000 V11.0)

```
/ADD-FILE-LINK INOUTFIL, ISAM. UPDATE,
BUFFER-LENGTH=*BY-CATALOG,
SUPPORT=*DISK(SHARED-UPDATE=*YES)
/SHOW-FILE-LINK INOUTFIL, INFORMATION=*ALL (2)
```

```
IINK-NAME ---- FILE-NAME -
                    :N:$F2190202.ISAM.UPDATE
INOUTFIL
                    STATUS
STATE
           = INACTIVE
                         ORIGIN
                                    = FILE

    PROTECTION -

                                    = *BY-PROG
RET-PFR
           = *BY-PROG
                         PROT-LEV
                                    = *BY-CAT
BYPASS
           = *BY-PROG
                         DESTROY

    FILE-CONTROL-BLOCK - GENERAL ATTRIBUTES -

ACC-METH
           = *BY-PROG
                         OPEN-MODE = *BY-PROG
                                                   REC-FORM
                                                              = *BY-PROG
           = *BY-PROG
                                                   BLK-CONTR = *BY-PROG
REC-SIZE
                         BUF-LEN
                                    = *BY-CAT
                         CLOSE-MODE = *BY-PROG
F-CL-MSG
           = STD
                    - FILE-CONTROL-BLOCK - DISK FILE ATTRIBUTES -
SHARED-UPD = YES
                         WR-CHECK
                                    = *BY-PROG
                                                   IO(PERF)
                                                              = *BY-PROG
                                    = *BY-PROG
IO(USAGE) = *BY-PROG
                         LOCK-ENV
                  — FILE-CONTROL-BLOCK - TAPE FILE ATTRIBUTES -
LABEL
           = *BY-PROG
                        (DIN-R-NUM = *BY-PROG.
                                                   TAPE-MARK = *BY-PROG)
           = *BY-PROG
                         FBCDIC-TR = *BY-PROG
                                                   F-SEQ
                                                              = *BY-PROG
CODE
                                                   BLOCK-LIM = *BY-PROG
CP-AT-BLIM = *BY-PROG
                         CP-AT-FEOV = *BY-PROG,
REST-USAGE = *BY-PROG
                         BLOCK-OFF = *BY-PROG
                                                   TAPE-WRITE = *BY-PROG
STREAM
           = *BY-PROG
                    – FILE-CONTROL-BLOCK – ISAM FILE ATTRIBUTES –
KEY-POS
         = *BY-PROG
                         KEY-LEN = *BY-PROG
                                                   POOL-LINK = *BY-PROG
                         VAL-FLAG = *BY-PROG
LOGIC-FLAG = *BY-PROG
                                                   PROPA-VAL = *BY-PROG
DUP-KEY
           = *BY-PROG
                         PAD-FACT
                                  = *BY-PROG
                                                   READ-I-ADV = *BY-PROG
WR-IMMED
           = *BY-PROG
                    - VOLUME —
DEV-TYPE
           = *NONE
                         T-SET-NAME = *NONE
VSN/DEV
           = PUBN03/D3480
```

- (1) Das ADD-FILE-LINK-Kommando weist der Datei ISAM.UPDATE den Linknamen INOUTFIL zu und vereinbart
 - für BUFFER-LENGTH, dass dem Operanden bei der Dateieröffnung der Wert aus dem Katalogeintrag für ISAM.UPDATE zugewiesen wird, und
 - SHARED-UPDATE=YES; d.h. ISAM.UPDATE soll von mehreren Benutzern simultan aktualisiert werden können.

Das DVS legt einen TFT-Eintrag unter dem Namen INOUTFIL an, in den es diese Angaben übernimmt.

- (2) Das SHOW-FILE-LINK-Kommando gibt den TFT-Eintrag für INOUTFIL mit den Operandenwerten aus. Dabei sind die Werte
 - BUF-LEN = *CAT und
 - SHARUPD = YES

auf die Angaben im ADD-FILE-LINK-Kommando zurückzuführen. Alle übrigen Operanden wurden nicht explizit vereinbart und haben die voreingestellten Werte *BY-PROG oder *NONE.

8.1.4 Platten- und Dateiformate

Plattenformate

Das BS2000 unterstützt Datenträger, die unterschiedlich formatiert sind:

- Key-Datenträger für das Abspeichern von Dateien, in denen die Blockkontrollinformation in einem separaten Feld ("Pamkey") pro 2Kbyte-Datenblock steht. Diese Dateien besitzen das Blockformat PAMKEY.
- Non-Key-Datenträger für Dateien, in denen keine separaten Pamkey-Felder existieren, sondern die Blockkontrollinformation entweder fehlt (Blockformat NO) oder im jeweiligen Datenblock untergebracht ist (Blockformat DATA).

Ab BS2000/OSD V1.0 werden NK-Datenträger nach der Mindestgröße der Übertragungseinheit (Transfer Unit) unterschieden. NK2-Datenträger haben die bisherige Transfer Unit von 2KByte. NK4-Datenträger haben eine Transfer Unit von 4KByte.

Bei Verwendung von NK4-Datenträgern muss gewährleistet sein, dass die Satzlängen einer geradzahligen Blockung entsprechen.

Das Blockformat für eine COBOL-Datei lässt sich mit dem BLOCK-CONTROL-INFO-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos bestimmen:

```
ADD-FILE-LINK ...
,BLOCK-CONTROL-INFO = BY-PROGRAM / BY-CATALOG / WITHIN-DATA-BLOCK / PAMKEY / NO
```

Für NK-ISAM-Dateien gibt es ab BS2000/OSD V1.0 zwei weitere Operandenwerte, nämlich:

WITHIN-DATA-2K-BLOCK / WITHIN-DATA-4K-BLOCK

Die ausführliche Beschreibung des BLOCK-CONTROL-INFO-Operanden, der verschiedenen Datei- und Datenträgerstrukturen sowie der Umstellung von K-Dateiformat auf NK-Dateiformat findet sich im Handbuch "DVS Einführung und Kommandoschnittstelle" [4].

Werden im BLOCK-CONTROL-INFO- oder im BUFFER-LENGTH-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos Werte angegeben, die im Widerspruch stehen

- zum Blockformat der Datei oder
- zum Datenträger, auf dem die Datei gespeichert ist, oder
- zum erforderlichen Blockungsfaktor,

wird die Dateiverarbeitung erfolglos abgebrochen. Das Laufzeitsystem meldet dies mit dem Ein-/Ausgabe-Status (File Status) 95.

Wird für eine COBOL-Datei kein ADD-FILE-LINK-Kommando verwendet, gilt die vom Systemverwalter zu treffende Voreinstellung im BLKCTRL-Operanden der CLASS2-OPTION.

Dateiverarbeitung Grundlagen

K-ISAM- und NK-ISAM-Dateien

ISAM-Dateien im K-Format, die die maximale Satzlänge ausnützen, werden im NK-Format länger als der nutzbare Bereich des Datenblocks. Sie können im NK-Format behandelt werden, da das DVS Verlängerungen von Datenblöcken, sog. Überlaufblöcke, bildet.

Die Bildung von Überlaufblöcken bringt folgende Probleme mit sich:

- Die Überlaufblöcke erhöhen den Platzbedarf auf der Platte und damit die Zahl der Ein-/Ausgaben während der Dateibearbeitung.
- Der ISAM-Schlüssel darf in keinem Fall in einem Überlaufblock liegen.

Überlaufblöcke können vermieden werden, wenn man dafür sorgt, dass der längste Satz der Datei nicht länger ist, als der bei NK-ISAM-Dateien nutzbare Bereich eines logischen Blockes.

In folgender Tabelle wird dargestellt, wie man bei ISAM-Dateien errechnen kann, wieviel Platz pro logischem Block für Datensätze zur Verfügung steht.

Dateiformat	RECORD-FORMAT	maximaler nutzbarer Bereich	
K-ISAM	VARIABLE	BUF-LEN	
	FIXED	BUF-LEN - (s*4)	
		wobei s = Anzahl der Sätze pro logischem Block	
NK-ISAM	VARIABLE	BUF-LEN - (n*16) - 12 - (s*2) (auf nächste durch 4 teilbare Zahl abgerundet)	
		wobei n = Blockungsfaktor s = Anzahl der Sätze pro logischem Block	
	FIXED	BUF-LEN - (n*16) - 12 - (s*2) - (s*4) (auf nächste durch 4 teilbare Zahl abgerundet)	
		wobei n = Blockungsfaktor s = Anzahl der Sätze pro logischem Block	

Tabelle 17: Maximal nutzbarer Blockbereich bei ISAM-Dateien

Zur Erläuterung der Formeln:

Bei RECORD-FORMAT=FIXED ist sowohl bei K- als auch bei NK-ISAM-Dateien pro Satz ein 4 Byte langes Satzlängenfeld zwar vorhanden, wird aber nicht zur RECSIZE gerechnet. Deshalb müssen in diesen Fällen pro Satz jeweils 4 Byte abgezogen werden. Bei NK-ISAM-Dateien enthält jede PAM-Seite eines logischen Blocks jeweils 16 Byte Verwaltungsinformation. Der logische Block enthält zusätzlich weitere 12 Byte Verwaltungsinformation und pro Satz einen 2 Byte langen Satzpointer.

Beispiel 8-5: maximale Satzlänge einer NK-ISAM-Datei (feste Satzlänge)

```
Dateivereinbarung:

•/ADD-FILE-LINK ..., RECORD-FORMAT=FIXED, BUFFER-LENGTH=STD(SIZE=2),

• BLOCK-CONTROL-INFO=WITHIN-DATA-BLOCK
• maximale Satzlänge (nach Formel in Tab. 8-2):
4096 - (2*16) - 12 - 1*2 - 1*4 = 4046,
abgerundet auf die nächste durch vier teilbare Zahl: 4044 (Byte).
```

K-SAM- und NK-SAM-Dateien

Bei SAM-Dateien gibt es keine Überlaufblöcke. Deshalb können SAM-Dateien im K-Format, die die maximale Satzlänge ausnützen, nicht in NK-SAM-Dateien umgewandelt werden. COBOL-Programme, die mit solchen für K-SAM-Dateien maximalen Satzlängen arbeiten, sind mit NK-SAM-Dateien nicht mehr ablauffähig.

In folgender Tabelle wird dargestellt, wieviel Platz bei SAM-Dateien pro logischem Block für Datensätze zur Verfügung steht.

Dateiformat	RECORD-FORMAT	maximal nutzbarer Bereich
K-SAM	VARIABLE	BUF-LEN - 4
	FIXED / UNDEFINED	BUF-LEN
NK-SAM	VARIABLE / FIXED / UNDEFINED	BUF-LEN - 16

Tabelle 18: Maximal nutzbarer Blockbereich bei SAM-Datei

Der Abzug von 4 Byte bei K-SAM-Dateien mit variabler Satzlänge resultiert daraus, dass die logischen Blöcke solcher Dateien ein Blocklängenfeld dieser Länge enthalten, das nicht zur BUF-LEN gerechnet wird.

8.2 Sequenzielle Dateiorganisation

Es gibt zwei Arten sequenziell organisierter Dateien: satzsequenzielle und zeilensequenzielle Dateien. Die folgende allgemeine Beschreibung bezieht sich auf satzsequenziell organisierte Dateien.

Die Abweichungen und Einschränkungen der zeilensequenziellen Organisation gegenüber der satzsequenziellen Organisation sind in Abschnitt "Zeilensequenzielle Dateien" auf Seite 176 beschrieben.

8.2.1 Merkmale sequenzieller Dateiorganisation

Die Sätze einer sequenziell organisierten Datei sind logisch stets in der Reihenfolge angeordnet, in der sie in die Datei geschrieben worden sind:

- Jeder Satz (außer dem letzten) hat einen eindeutigen Nachfolger und
- jeder Satz (außer dem ersten) hat einen eindeutigen Vorgänger.

Diese Vorgänger-Nachfolger-Beziehung kann während der Lebensdauer der Datei nicht geändert werden.

Es ist deshalb nicht möglich, in einer sequenziellen Datei

- Sätze einzufügen,
- Sätze zu löschen oder
- die Position eines Satzes innerhalb der festgelegten Reihenfolge zu verändern.

Sequenzielle Dateiorganisation erlaubt es jedoch,

- bereits existierende S\u00e4tze zu aktualisieren (sofern ihre L\u00e4ngen dabei nicht ver\u00e4ndert werden und es sich um eine Plattenspeicherdatei handelt) und
- neue Sätze am Dateiende hinzuzufügen.

Es gibt keine Möglichkeit direkt (wahlfrei) auf jeden einzelnen Satz einer Datei zuzugreifen: Die Sätze können nur in der gleichen Reihenfolge verarbeitet werden, in der sie in der Datei stehen.

Für die Bearbeitung sequenzieller Dateien verwenden COBOL-Programme die Zugriffsmethode SAM des DVS. Einzelheiten darüber können im Handbuch [4] nachgelesen werden.

Sequenzielle Dateien können sowohl auf Magnetbändern als auch auf Geräten mit direktem Zugriff (Plattenspeichern) eingerichtet werden.

8.2.2 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung sequenzieller Dateien

Das folgende Programmskelett gibt einen Überblick über die wichtigsten Klauseln und Anweisungen, die COBOL2000 für die Verarbeitung sequenzieller Dateien zur Verfügung stellt. Die wesentlichen Angaben werden im Anschluss daran kurz erläutert:

```
IDENTIFICATION DIVISON.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT interner-dateiname
    ASSIGN TO externer-name
    ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
    ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
    FILE STATUS IS statusfelder.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD interner-dateiname
    BLOCK CONTAINS blocklängenangabe
    RECORD satzlängenangabe
    RECORDING MODE IS satzformat
01 datensatz.
    nn feld-1
                           typ&länge.
    nn feld-2
                           typ&länge.
PROCEDURE DIVISON.
    OPEN open-modus interner-dateiname.
    WRITE datensatz.
    RFAD interner-dateiname
    REWRITE datensatz.
    CLOSE interner-dateiname.
    STOP RUN.
```

SELECT interner-dateiname

legt den Namen fest, unter dem die Datei in der Übersetzungseinheit angesprochen wird.

interner-dateiname muss ein gültiges Programmiererwort sein.

Das Format der SELECT-Klausel erlaubt auch die Angabe OPTIONAL für Eingabedateien, die beim Programmablauf nicht unbedingt vorhanden sein müssen. Ist einem mit SELECT OPTIONAL vereinbarten Dateinamen beim Programmablauf keine Datei zugewiesen, so wird

- bei OPEN INPUT im Dialogbetrieb der Programmablauf mit der Meldung COB9117 unterbrochen und ein ADD-FILE-LINK-Kommando angefordert, im Stapelbetrieb die AT END-Bedingung ausgelöst,
- bei OPEN I-O oder OPEN EXTEND eine Datei mit dem Namen FILE.COBOL.linkname angelegt.

ASSIGN TO externer-name

gibt die Systemdatei an, die der Datei zugewiesen wird, oder legt den Linknamen fest, über den eine katalogisierte Datei zugeordnet werden kann.

externer-name muss entweder

- ein zulässiges Literal,
- ein in der DATA DIVISION definierter zulässiger Datenname oder
- ein gültiger Herstellername

aus dem Format der ASSIGN-Klausel sein (siehe [1]).

ORGANIZATION IS SEQUENTIAL

legt fest, dass die Datei satzsequenziell organisiert ist.

Die ORGANIZATION-Klausel kann bei satzsequenziellen Dateien entfallen, da satzsequenzielle Dateiorganisation die Standardannahme des Compilers ist.

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

bestimmt, dass auf die Sätze der Datei nur sequenziell zugegriffen werden kann. Die ACCESS MODE-Klausel ist optional und dient bei sequenziellen Dateien lediglich der Dokumentation, da sequenzieller Zugriff die Standardannahme des Compilers und die einzige für seguenzielle Dateien erlaubte Zugriffsart ist.

FILE STATUS IS statusfelder

gibt die Datenfelder an, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Die statusfelder müssen in der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION vereinbart werden. Ihr Format und die Bedeutung der einzelnen Zustandscodes werden in Abschnitt "Verarbeiten von Magnetbanddateien" auf Seite 184 beschrieben. Die FILE STATUS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, stehen dem Programm die oben erwähnten Informationen nicht zur Verfügung.

BLOCK CONTAINS blocklängenangabe

legt die maximale Größe eines logischen Blockes fest. Sie bestimmt, wie viele Datensätze jeweils gemeinsam durch eine Ein-/Ausgabeoperation in den bzw. aus dem Puffer des Programms übertragen werden sollen.

blocklängenangabe muss dabei eine zulässige Angabe aus dem Format der BLOCK CONTAINS-Klausel sein.

Die Blockung von Datensätzen verringert

- die Zahl der Zugriffe auf periphere Speicher und damit die Laufzeit des Programms und
- die Zahl der Blockzwischenräume auf dem Speichermedium und damit den physischen Platzbedarf der Datei.

Der Compiler errechnet bei der Übersetzung aus den Angaben in der Übersetzungseinheit über Block- und Satzlänge einen Wert für die Puffergröße, der bei Plattendateien vom Laufzeitsystem für das DVS auf das nächstgrößere Vielfache eines PAM-Blockes (2048 Byte) aufgerundet wird. Diese Voreinstellung kann bei der Dateizuweisung durch die Angabe des BUFFER-LENGTH-Operanden im ADD-FILE-LINK-Kommando verändert werden (siehe Abschnitt "Festlegen von Dateimerkmalen" auf Seite 160), wobei darauf zu achten ist, dass

- der Puffer mindestens so groß sein muss wie der längste Datensatz und
- bei Verarbeitung im keylosen Format (BLKCTRL = DATA) die Verwaltungsinformationen ("Pamkey") im Puffer Platz finden (siehe Abschnitt "Platten- und Dateiformate" auf Seite 164).

Außer bei neu angelegten Dateien (OPEN OUTPUT) hat die im Katalog eingetragene Blockgröße stets Vorrang gegenüber den Blockgrößenangaben im Programm bzw. im ADD-FILE-LINK-Kommando.

Die BLOCK CONTAINS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler BLOCK CONTAINS 1 RECORD an, d.h. ungeblockte Datensätze.

RECORD satzlängenangabe

- legt fest, ob Sätze fester oder variabler Länge verarbeitet werden sollen und
- bestimmt bei Sätzen variabler Länge einen Bereich für die zulässigen Satzgrößen sowie, falls im Format angegeben, ein Datenfeld zur Aufnahme der jeweils aktuellen Satzlängeninformation.

satzlängenangabe muss einem der drei Formate der RECORD-Klausel entsprechen, die COBOL2000 zur Verfügung stellt. Sie darf nicht im Widerspruch zu den Satzlängen stehen, die der Compiler aus den Angaben der zugehörigen Datensatzerklärung(en) errechnet.

Die RECORD-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, ergibt sich das Satzformat aus der Angabe der RECORDING MODE-Klausel (siehe unten). Fehlt auch diese, nimmt der Compiler Sätze variabler Länge an. (Zu den Abhängigkeiten zwischen RECORD- und RECORDING MODE-Klausel siehe Abschnitt "Zulässige Satzformate und Zugriffsarten" auf Seite 173).

RECORDING MODE IS U

gibt an, dass das Format der logischen Datensätze "undefiniert" ist; d.h. die Datei kann eine beliebige Kombination von festen oder variablen Datensätzen enthalten.

Die RECORDING MODE-Klausel ist optional und nur für die Vereinbarung von Datensätzen undefinierter Länge erforderlich, da die Sätze fester und variabler Länge in der RECORD-Klausel festgelegt werden (siehe Abschnitt "Zulässige Satzformate und Zugriffsarten" auf Seite 173).

01 datensatz.

nn feld-1 typ&länge nn feld-2 typ&länge

stellt eine Datensatzerklärung für die zugehörige Datei dar. Sie beschreibt den logischen Aufbau von Datensätzen.

Für jede Datei ist mindestens eine Datensatzerklärung erforderlich. Werden für eine Datei mehrere Datensatzerklärungen angegeben, ist das vereinbarte Satzformat zu beachten:

- Bei Sätzen fester Länge müssen alle Satzerklärungen die gleiche Größe haben,
- bei Sätzen variabler Länge dürfen sie nicht im Widerspruch zur Satzlängenangabe der RECORD-Klausel stehen.

Die Unterteilung von datensatz in Datenfelder (feld-1, feld-2, ...) ist optional. Für typ&länge sind die erforderlichen Längen- und Formatvereinbarungen (PICTURE- und USAGE-Klauseln etc.) einzusetzen.

OPEN open-modus interner-dateiname

eröffnet die Datei in der angegebenen Eröffnungsart open-modus für die Verarbeitung. Für open-modus sind folgende Angaben möglich:

INPUT eröffnet die Datei als Eingabedatei; sie kann nur gelesen werden

OUTPUT eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann nur geschrieben werden.

EXTEND eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann erweitert werden.

I-O eröffnet die Datei als Ein-/Ausgabedatei; sie kann (Satz für Satz) gelesen,

aktualisiert und zurückgeschrieben werden.

Die Angabe open-modus legt fest, mit welchen Ein-/Ausgabeanweisungen auf die Datei zugegriffen werden darf (siehe Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (sequenzielle Dateien)" auf Seite 174).

WRITE datensatz READ interner-dateiname REWRITE datensatz

sind Ein-/Ausgabeanweisungen für die Datei, die jeweils einen Satz

- schreiben bzw.
- lesen bzw.
- zurückschreiben

Welche dieser Anweisungen für die Datei zulässig sind, hängt von der Eröffnungsart ab, die in der OPEN-Anweisung vereinbart wird. Dieser Zusammenhang wird in Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (sequenzielle Dateien)" auf Seite 174 beschrieben.

CLOSE interner-dateiname

beendet - je nach Angabe im Format - die Verarbeitung

- der Datei (keine weitere Angabe) oder
- einer Plattenspeichereinheit (Angabe: UNIT) oder
- einer Magnetbandspule (Angabe: REEL)

und verhindert wahlweise

- ein Rückspulen des Magnetbandes (Angabe: WITH NO REWIND) oder
- ein erneutes Eröffnen der Datei (Angabe: WITH LOCK) im selben Programmablauf.

8.2.3 Zulässige Satzformate und Zugriffsarten

Satzformate

Sequenzielle Dateien können Sätze fester Länge (RECFORM=F), variabler Länge (RECFORM=U) und undefinierter Länge (RECFORM=U) enthalten. Eine Blockung ist dabei nur für Sätze fester oder variabler Länge möglich.

In der COBOL-Übersetzungseinheit wird das Format der zu verarbeitenden Sätze in der RECORD- oder der RECORDING MODE-Klausel festgelegt (siehe [1]). Welche Angaben dabei dem jeweiligen Satzformat zugeordnet sind, ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

	Angabe in der		
Satzformat	RECORD-Klausel	RECORDING MODE- Klausel	
feste Länge	RECORD CONTAINSCHARACTERS (Format 1)		
variable Länge	RECORD IS VARYING IN SIZE (Format 2) oder RECORD CONTAINSTO (Format 3)		
undefinierte Länge	Vereinbarung mit der RECORD-Klausel nicht möglich	RECORDING MODE IS U	

Tabelle 19: Festlegen von Satzformaten in der RECORD- oder RECORDING MODE-Klausel

Wirdkeinederbeiden Klauselnangegeben, nimmt der Compiler Sätzev ariabler Länge an.

Zugriffsarten

Auf Sätze einer sequenziellen Datei kann nur sequenziell zugegriffen werden, d.h. das Programm kann sie lediglich in der Reihenfolge verarbeiten, in der sie bei der Erstellung in die Datei geschrieben worden sind.

In der COBOL-Übersetzungseinheit wird die Zugriffsart durch die ACCESS MODE-Klausel festgelegt; für sequenzielle Dateien ist ausschließlich die Angabe ACCESS MODE IS SEQUENTIAL zulässig. Da dies auch die Voreinstellung des Compilers ist, kann die ACCESS MODE-Klausel hier entfallen.

8.2.4 Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (sequenzielle Dateien)

Mit den Sprachmitteln eines COBOL-Programms lassen sich sequenzielle Dateien

- erstellen,
- lesen,
- durch Anfügen neuer Datensätze am Dateiende erweitern und
- durch Abändern vorhandener Datensätze aktualisieren.

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen im Programm im einzelnen für eine Datei zulässig sind, wird dabei durch ihren Eröffnungsmodus bestimmt, der in der OPEN-Anweisung angegeben wird:

OPEN OUTPUT

Als Ein-/Ausgabeanweisung ist WRITE mit folgendem Format erlaubt:

```
WRITE... [FROM...] [ {BEFORE AFTER } ...]

[AT END-OF-PAGE...]

[NOT AT END-OF-PAGE...]

[END-WRITE]
```

In diesem Modus können sequenzielle Dateien (auf Platte oder Band) neu erstellt werden. Jede WRITE-Anweisung schreibt dabei einen Satz in die Datei. Hinweise zur Erzeugung von Druckerdateien sind in Abschnitt "Zeilensequenzielle Dateien" auf Seite 176 zu finden.

```
OPEN INPUT bzw.
OPEN INPUT...REVERSED
```

als Ein-/Ausgabeanweisung ist READ mit folgendem Format erlaubt:

```
READ...[NEXT]
[INTO...]
[AT END...]
[NOT AT END...]
[END-READ]
```

In diesem Modus können sequenzielle Dateien (von Platte oder Band) gelesen werden. Jede READ-Anweisung liest dabei einen Satz aus der Datei.

Die Angabe OPEN INPUT...REVERSED bewirkt, dass die Sätze, beginnend mit dem letzten Satz der Datei, in umgekehrter Reihenfolge gelesen werden.

OPEN EXTEND

Als Ein-/Ausgabeanweisung ist WRITE mit folgendem Format erlaubt:

```
WRITE...[FROM...] [ {BEFORE } ...]

[AT END-OF-PAGE...]

[NOT AT END-OF-PAGE...]

[FND-WRITF]
```

In diesem Modus können am Ende einer sequenziellen Datei neue Sätze hinzugefügt werden. Bereits vorhandene Datensätze werden dabei nicht überschrieben.

OPEN I-O

Als Ein-/Ausgabeanweisungen sind READ und REWRITE mit folgenden Formaten erlaubt:

```
READ [NEXT]
[INTO...]
[AT END...]
[NOT AT END...]
[END-READ]

REWRITE...[FROM...]
[END-REWRITE]
```

In diesem Modus können die Sätze einer sequenziellen Plattendatei gelesen (READ), durch das Programm aktualisiert und anschließend wieder zurückgeschrieben werden (REWRITE). Dabei ist darauf zu achten, dass ein Satz nur dann mit REWRITE zurückgeschrieben werden kann, wenn

- er vorher durch eine erfolgreiche READ-Anweisung gelesen und
- seine Satzlänge bei der Aktualisierung nicht verändert wurde.

Die Angabe OPEN I-O ist nur für Plattendateien zulässig.

8.2.5 Zeilensequenzielle Dateien

Die zeilensequenzielle Organisation von COBOL-Dateien ist ein Sprachmittel des X/Open-Standards. Das entsprechende Sprachformat lautet:

```
FILE-CONTROL.
...
[ORGANIZATION IS] <u>LINE SEQUENTIAL</u>
```

Eine zeilensequenzielle Datei kann im BS2000 gespeichert werden

- als katalogisierte SAM-Datei oder
- als Element einer PLAM-Bibliothek.

Damit besteht die Möglichkeit, in einem COBOL-Programm nicht nur katalogisierte Dateien, sondern auch Dateien in Form von Bibliothekselementen zu verarbeiten. Einschränkungen gegenüber satzsequenziellen Dateien:

- Es sind nur variabel lange S\u00e4tze zul\u00e4ssig (RECORD-FORMAT=V).
 Gilt nicht f\u00fcr ENABLE-UFS-ACCESS=YES.
- Als Eröffnungsarten sind nur OPEN INPUT und OPEN OUTPUT ohne die Angaben REVERSED und NO REWIND zulässig.
- Als Ein-/Ausgabeanweisungen sind nur READ (bei OPEN INPUT) und WRITE (bei OPEN OUTPUT) zulässig.
- In der CLOSE-Anweisung ist nur die Angabe WITH LOCK zulässig.

Die Verknüpfung einer zeilensequenziellen Datei mit einer aktuellen SAM-Datei erfolgt - wie bei satzsequenziellen Dateien - mittels ADD-FILE-LINK-Kommando (siehe Abschnitt "Zuweisen von katalogisierten Dateien" auf Seite 155).

Die Verknüpfung mit einem Bibliothekselement geschieht mit dem SDF-P-Kommando SET-VARIABLE, das folgendermaßen aufgebaut sein muss:

[SET-VAR] SYSIOL-name='*LIBRARY-ELEMENT(bibliothek,element[version],typ)'		
SYSIOL-name	S-Variable. name muss der externe Name der Datei in der ASSIGN- Klausel sein.	
bibliothek	Name der PLAM-Bibliothek	

element Name des Elements

version Versionsbezeichnung. Zulässige Angaben sind:

<alphanum-name 1..24> / *UPPER[-LIMIT] / *HIGH[EST-EXISTING] /

*INCR[EMENT] (nur möglich beim Schreiben)

Wird keine Version angegeben, wird beim Schreiben die höchste mögliche Versionsangabe generiert, beim Lesen auf die höchste vorhandene

Version zugegriffen.

typ Elementtyp. Zulässig sind S, M, J, H, P, U, F, X, R, D.

Voraussetzung für die Verarbeitung zeilensequenzieller COBOL-Dateien in Bibliothekselementen ist das Vorhandensein der Bibliothek LMSLIB, die auf der TSOS-Kennung eingerichtet sein muss.

Beim Binden eines Programms, das zeilensequenzielle Dateien verarbeiten soll, muss zur Befriedigung von Externverweisen zusätzlich zu CRTE die Bibliothek \$LMSLIB angegeben werden.

Beispiel 8-6: Erzeugen einer zeilensequenziellen Datei in einem Bibliothekselement

```
Einträge in der COBOL-Übersetzungseinheit:
...
FILE-CONTROL.
SELECT AFILE ASSIGN TO "LIBELEM"
ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL
...
PROCEDURE DIVISION.
...
OPEN OUTPUT AFILE.
...

Zuweisung von Bibliothek und Element vor Aufruf des Programms:
/SET-VAR SYSIOL-LIBELEM='*LIBRARY-ELEMENT(CUST.LIB,MEYER,S)'
```



- Das SET-VARIABLE-Kommando kann in eine BS2000-Prozedur eingefügt werden, sofern es sich dabei um eine strukturierte SDF-P-Prozedur handelt. Die Gestaltung einer strukturierten Prozedur ist im Benutzerhandbuch zu SDF-P [30] beschrieben.
- 2. Die Angaben im SET-VARIABLE-Kommando innerhalb der 'Hochkommata' sind ausnahmslos in Groß-Buchstaben zu schreiben.

8.2.6 Erzeugen von Druckdateien

COBOL-Sprachmittel für Druckdateien

Die Erstellung von Dateien, die auf einem Drucker ausgegeben werden sollen, wird von COBOL2000 durch folgende Sprachmittel unterstützt:

- die Angabe von symbolischen Gerätenamen in der ASSIGN-Klausel
- die LINAGE-Klausel in der Dateierklärung
- Die ADVANCING- und die END-OF-PAGE-Angabe in der WRITE-Anweisung

Der Einsatz dieser Sprachmittel ist in der COBOL2000-Sprachbeschreibung [1] detailliert beschrieben. Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der symbolischen Gerätenamen in Verbindung mit der WRITE-Anweisung und die Generierung der entsprechenden Vorschubsteuerzeichen:

symboli- scher Gerä- tename	WRITE-Anweisung ohne ADVANCING- Angabe	WRITE-Anweisung mit ADVANCING-Angabe	Kommentar
PRINTER literal	Standardvorschub bei fehlender ADVANCING- Angabe entspricht der Angabe AFTER 1LINE; das erste Zeichen des Datensatzes steht für Benutzerdaten zur Ver- fügung.	Das erste Zeichen des Datensatzes steht für Benutzerdaten zur Verfü- gung.	Der Platz für das Vorschubzeichen wird vom Compiler reserviert und ist dem Benutzer nicht zugänglich. Für diesen Druckertyp ist die Angabe der LINAGE-Klausel in der Dateierklärung möglich. Es sind sowohl WRITE-Anweisungen mit als auch ohne ADVANCING-Angabe für eine Datei zulässig.
PRINTER PRINTER01 - PRINTER99	wie oben	wie oben	Der Platz für das Vorschubzeichen wird vom Compiler reserviert und ist dem Benutzer nicht zugänglich. Die LINAGE-Klausel ist für diese Datei nicht erlaubt. Die Verwendung einer WRITE-Anweisung mit und ohne ADVANCING-Angabe für ein und dieselbe Datei ist nicht zulässig. Sollte dennoch dieser Fall eintreten, wird für Sätze ohne ADVANCING-Angabe ein WRITE AFTER ADVANCING 1 LINE implizit durchgeführt.
literal	Der Vorschub wird durch das erste Zeichen in jedem logischen Daten- satz kontrolliert; der Benutzer muss daher vor der Ausführung jeder solchen WRITE- Anweisung das geeig- nete Steuerzeichen dort zur Verfügung stellen.	Der Benutzer muss das erste Zeichen eines logi- schen Datensatzes reser- vieren; an diese Stelle wird vom Laufzeitsystem zum Programmablauf das Vorschubzeichen eingetragen. Eventuell enthaltene Benutzerda- ten werden überschrie- ben.	Es dürfen WRITE-Anweisungen mit und ohne ADVANCING-Angabe gemischt verwendet werden. In beiden Fällen beginnt jedoch die Benutzerinformation des Druckersatzes erst ab dem zweiten Zeichen des Datensatzes.

Tabelle 20: Verwendung symbolischer Gerätenamen in Verbindung mit der WRITE-Anweisung

Vorschubsteuerzeichen für Druckdateien

Bei allen Druckdateien, deren ASSIGN-Klauseln nicht die Angabe literal enthalten, wird das Steuerbyte bei der Ausführung einer WRITE-Anweisung automatisch mit einem Fujitsu-Siemens-spezifischen Druckervorschubzeichen versorgt, das den in der ADVANCING-Angabe gewünschten Vorschub bewirkt (siehe die beiden folgenden Tabellen). Bei fehlender ADVANCING-Angabe wird in diesen Fällen einzeiliger Vorschub angenommen. Der Platz für das Vorschubsteuerzeichen wird vom Compiler reserviert und ist dem Benutzer nicht zugänglich.

Wird für eine Datei in der ASSIGN-Klausel literal angegeben, kann das Steuerbyte auf zwei Arten mit einem Vorschubsteuerzeichen versorgt werden:

- Eine WRITE-Anweisung mit ADVANCING-Zusatz erzeugt bei ihrer Ausführung ein Fujitsu Siemens-Vorschubsteuerzeichen, das den im ADVANCING-Zusatz angegebenen Vorschub bewirkt.
- Eine WRITE-Anweisung ohne ADVANCING-Zusatz versorgt das Steuerbyte nicht.
 Das erforderliche Vorschubsteuerzeichen muss explizit dorthin übertragen werden, bevor die Anweisung ausgeführt wird.

Dies gibt dem Anwender die Möglichkeit, nicht nur mit den Fujitsu-Siemens-Vorschubinformationen zu arbeiten, sondern im Programm davon abweichende Vorschubsteuerzeichen zu definieren - z.B. für spezielle Drucker. Welche Zeichen dabei im einzelnen zulässig sind und wie sie bei der Druckausgabe interpretiert werden, kann in den entsprechenden Druckerhandbüchern nachgelesen werden.

Da Vorschubsteuerzeichen meistens nicht abdruckbar sind, müssen sie im Programm mit Hilfe der SYMBOLIC CHARACTERS-Klausel definiert werden, damit sie in MOVE-Anweisungen angesprochen werden können (siehe dazu Beispiel 8-7).

Je nach Ausgabeziel werden unterschiedliche Vorschubzeichen erzeugt:

	Vorschub bei Ausgabe ins BS2000	Vorschub bei Ausgabe ins POSIX-Dateisystem
PRINTER literal	BS2000-Vorschubzeichen gemäß Tabelle 8-6, 8-7	Vorschubzeichen und -zeilen gemäß UNIX/SINIX-Konventionen
PRINTER	wie oben	wie oben
PRINTER01-99	wie oben	nicht unterstützt
literal	wie oben	BS2000-Vorschubzeichen gem. Tabellen 21 und 22

In den folgenden Tabellen sind Fujitsu-Siemens-Vorschubzeichen zusammengestellt:

	Steuerzeichen für Vorschub			
Vorschub um	nach dem	vor	vor dem Drucken	
Anzahl Zeilen	Drucken	sedezimal ^{*)}		abgedruckt
1	01	40		(Leerzeichen)
2	02	41		nicht abdruckbar
3	03	42		nicht abdruckbar
•				-
11	0B	4A	С	(CENT)
12	0C	4B		(Punkt)
13	0D	4C	<	(kleiner)
14	0E	4D	((Klammer)
15	0F	4E	+	(Plus)

Tabelle 21: Fujitsu-Siemens-Steuerzeichen für Zeilenvorschub

^{*)} Die Werte des zweiten Halbbytes sind wegen Hardwareeigenschaften um 1 kleiner als die gewünschte Zeilenzahl.

	Steuerzeichen für Vorschub			
Vorschub nach Lochbandkanal ^{*)}	nach dem	vor dem Drucken		
Lochbandkanan	Drucken	sedezimal	abgedruckt	
1	81	C1	Α	
2	82	C2	В	
3	83	C3	С	
4	84	C4	D	
5	85	C5	Е	
6	86	C6	F	
7	87	C7	G	
8	88	C8	Н	
10	8A	CA	nicht abdruckbar	
11	8B	СВ	nicht abdruckbar	

Tabelle 22: Fujitsu-Siemens-Steuerzeichen für Vorschub nach Lochbandkanälen

^{*)} Ein Vorschub nach Kanal 9 oder 12 ist nicht möglich, da diese Kanäle nur zur Formularende-Bestimmung dienen.

Damit beliebige sedezimale Werte (und damit auch nicht abdruckbare Vorschubsteuerzeichen) in der COBOL-Übersetzungseinheit angesprochen werden können, gestattet es der SPECIAL-NAMES-Paragraf der ENVIRONMENT DIVISION, ihnen symbolische Namen zuzuordnen (siehe [1]). Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie auf diese Weise Vorschubsteuerzeichen definiert werden können.

Beispiel 8-7: Versorgung des Steuerbytes mit einem sedezimalen Steuerzeichen

Der sedezimale Wert 0A soll in das Steuerbyte eines Drucksatzes übertragen werden, was einen Vorschub von 10 Zeilen nach dem Drucken bewirkt.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT DRUCKDATEI ASSIGN TO "AUSGABE".
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    SYMBOLIC CHARACTERS HEX-OA IS 11. --
                                                                         - (1)
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD DRUCKER-DATEI
01 DRUCK-SATZ.
   02 STEUERBYTE
                            PIC X.
   02 DRUCK-ZEILE
                             PIC X(132).
PROCEDURE DIVISION.
   MOVE "INHALT" TO DRUCK-ZEILE.
   MOVE HEX-OA TO STEUERBYTE. • -
   WRITE DRUCK-SATZ.
```

- (1) Dem elften Zeichen des EBCDI-Codes es entspricht dem sedezimalen Wert 0A wird der symbolische Name HEX-0A zugeordnet.
- (2) Die MOVE-Anweisung bezieht sich auf diesen symbolischen Namen, um den sedezimalen Wert 0A in das Steuerbyte zu übertragen.

Verwendung von ASA-Vorschubsteuerzeichen

ASA-Vorschubsteuerzeichen können nur in Dateien verwendet werden, deren Zuweisung mit ASSIGN TO literal oder ASSIGN TO datenname erfolgt.

Ferner ist für die zu verarbeitende Datei folgendes ADD-FILE-LINK-Kommando erforderlich:

ADD-FILE-LINK dateiname, REC-FORM=*VAR(*ASA)

Die unter diesen Bedingungen verwendbaren ASA-Steuerzeichen und die korrespondierenden WRITE-Anweisungen sind folgender Tabelle zu entnehmen:

ASA-Vorschubsteuerzeichen	Format der WRITE-Anweisung
+	WRITE BEFORE ADVANCING 0
0	WRITE AFTER ADVANCING 0 oder 1
_	WRITE AFTER ADVANCING 2
1	WRITE AFTER ADVANCING PAGE oder C01
2	WRITE AFTER ADVANCING C02
3	WRITE AFTER ADVANCING C03
4	WRITE AFTER ADVANCING C04
5	WRITE AFTER ADVANCING C05
6	WRITE AFTER ADVANCING C06
7	WRITE AFTER ADVANCING C07
8	WRITE AFTER ADVANCING C08
A	WRITE AFTER ADVANCING C10
В	WRITE AFTER ADVANCING C11

Tabelle 23: ASA-Vorschubsteuerzeichen und korrespondierende WRITE-Anweisungen

182

8.2.7 Verarbeiten von Dateien im ASCII- oder ISO-7-Bit-Code

Die Verarbeitung einer sequenziellen Datei im ASCII- bzw. ISO-7-Bit-Code unterstützt COBOL2000 durch die Klauseln (siehe [1])

- ALPHABET alphabetname-1 IS STANDARD-1 für den ASCII-Code bzw.
 ALPHABET alphabetname-1 IS STANDARD-2 für den ISO-7-Bit-Code im SPECIAL-NAMES-Paragrafen der CONFIGURATION SECTION und
- CODE-SET IS alphabetname-1 in der Dateierklärung der FILE SECTION.

ASCII-Code

Die erforderlichen Angaben in der COBOL-Übersetzungseinheit zur Verarbeitung einer Datei im ASCII-Code können dem folgenden Programmskelett entnommen werden:

- (1) Die ALPHABET-Klausel verknüpft die Codeart STANDARD-1 das ist der ASCII-Code - mit dem Namen alphabetname-1.
- (2) Die CODE-SET-Klausel vereinbart die mit alphabetname-1 verknüpfte Codeart als Zeichencode für die Datei.

ISO-7-Bit-Code

Für die Verarbeitung einer Datei im ISO-7-Bit-Code können in der Übersetzungseinheit Vereinbarungen analog denen für den ASCII-Code getroffen werden (siehe oben); es ist lediglich STANDARD-2 an Stelle des Schlüsselwortes STANDARD-1 in der ALPHABET-Klausel anzugeben. Bei Magnetbanddateien im ISO-7-Bit-Code gibt es darüberhinaus auch die Möglichkeit (siehe auch Abschnitt "Verarbeiten von Magnetbanddateien" auf Seite 184), im ADD-FILE-LINK-Kommando für die Dateizuweisung SUPPORT=TAPE(CODE=ISO7) anzugeben.

8.2.8 Verarbeiten von Magnetbanddateien

sitioniert wird.

Die Verarbeitung von Magnetbanddateien unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

Die Angaben INPUT...REVERSED und WITH NO REWIND in der OPEN-Anweisung:
 Beide Angaben bewirken, dass beim Eröffnen der Datei nicht auf den Dateianfang po-

INPUT...REVERSED positioniert bei der Eröffnung auf den letzten Satz der Datei und ermöglicht ein Lesen der Datensätze in umgekehrter (absteigender) Folge.

WITH NO REWIND kann sowohl bei OPEN INPUT als auch bei OPEN OUTPUT angegeben werden und hat zur Folge, dass bei der Ausführung der OPEN-Anweisung nicht neu positioniert wird.

Die Angaben REEL, WITH NO REWIND und FOR REMOVAL in der CLOSE-Anweisung:

REEL ist nur erlaubt für Mehrdatenträgerdateien, d.h. Dateien, die sich über mehr als einen Datenträger (hier: Magnetbandspule) erstrecken. Die Angabe löst beim Erreichen des Spulenendes die Ausführung von Datenträgerabschluss-Operationen aus, die im einzelnen vom Eröffnungsmodus der jeweiligen Datei abhängen (siehe dazu [1], CLOSE-Anweisung). Falls zusätzlich WITH NO REWIND oder FOR REMOVAL angegeben wurde, werden bei Erreichen des Spulenendes, auch die damit verbundenen Aktionen (siehe unten) durchgeführt.

WITH NO REWIND bewirkt, dass nach dem Abschluss der Verarbeitung einer Datei bzw. einer Spule nicht auf den Spulenanfang zurückpositioniert wird.

FOR REMOVAL gibt an, dass die aktuelle Spule bei Erreichen des Datei- bzw. Spulenendes entladen werden soll.

184

Zuweisen von Magnetbanddateien

Wie Plattendateien können auch Magnetbanddateien über das ADD-FILE-LINK-Kommando zugewiesen und mit Attributen versehen werden (vgl. Abschnitt "Zuweisen von katalogisierten Dateien" auf Seite 155 und Abschnitt "Festlegen von Dateimerkmalen" auf Seite 160). Eine ausführliche Beschreibung des Kommandoformates für Banddateien findet sich in den Handbüchern [3] und [4].

Beispiel 8-8: Zuweisen einer Banddatei

```
/SEC-RESOURCE-ALLOC, TAPE=PAR(VOL=CA176B, TYPE=T6250, ACCESS=WRITE) (1)
/CREATE-FILE BESTAND.NEU, SUPPORT=TAPE(VOLUME=CA176B, DEVICE-TYPE=T6250) - (2)
/ADD-FILE-LINK AUSDAT, BESTAND.NEU (3)
/START-PROGRAM *LIB(PLAM.LIB, AKTUALISIERUNG) (4)
...
/REMOVE-FILE-LINK AUSDAT, UNLOAD-RELEASED-TAPE=YES (5)
```

- (1) Vor allem im Stapelbetrieb ist es empfehlenswert, vor der Verarbeitung die benötigten privaten Datenträger und Geräte mit SECURE-RESOURCE-ALLOCATION zu reservieren. In diesem Fall wird das Band mit der Archivnummer CA176B auf einem Bandgerät mit der Schreibdichte 6250 bpi (TYPE=T6250) mit montiertem Schreibring (ACCESS=WRITE) angefordert.
- (2) Das CREATE-FILE-Kommando
 - katalogisiert die Datei BESTAND.NEU als Banddatei und
 - vereinbart das Datenträgerkennzeichen (VOLUME) und das Bandgerät (DEVICE-TYPE)
- (3) Das ADD-FILE-LINK-Kommando verknüpft den Dateinamen BESTAND.NEU mit dem Linknamen AUSDAT.
- (4) START-PROGRAM ruft das Verarbeitungsprogramm auf, das als Programm unter der Elementbezeichnung AKTUALISIERUNG in der PLAM-Bibliothek PLAM.LIB gespeichert ist.
- (5) Das REMOVE-FILE-LINK-Kommando nach beendeter Verarbeitung
 - löst die Verknüpfung der Datei BESTAND.NEU mit dem Linknamen AUSDAT wieder und
 - bewirkt, dass das Band CA176B entladen wird. Das Bandgerät wird standardmäßig wieder freigegeben.

8.2.9 Ein-/Ausgabezustände

Jeder Datei im Programm können mit der FILE STATUS-Klausel Datenfelder zugeordnet werden, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Diese Informationen können z.B. in den DECLARATIVES durch USE-Prozeduren ausgewertet werden und gestatten eine Analyse von Ein-/Ausgabefehlern durch das Programm. Als Erweiterung zum COBOL-Standard bietet COBOL2000 die Möglichkeit, in diese Analyse auch die Schlüssel der DVS-Fehlermeldungen einzubeziehen. Dadurch lässt sich eine feinere Differenzierung der Fehlerursachen erreichen.

Die FILE STATUS-Klausel wird im FILE-CONTROL-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION angegeben; ihr Format ist (siehe [1]):

```
FILE <u>STATUS</u> IS datenname-1 [datenname-2]
```

Dabei müssen datenname-1 und, falls angegeben, datenname-2 in der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION definiert sein. Für die Formate und die möglichen Werte dieser beiden Datenfelder gelten folgende Regeln:

datenname-1

muss als zwei Byte langes numerisches oder alphanumerisches Datenfeld erklärt werden, also z.B.

```
O1 datenname-1 PIC X(2).
```

enthält nach jeder Ein-/Ausgabeoperation auf die zugeordnete Datei einen zweistelligen numerischen Zustandscode, dessen Bedeutung der Tabelle am Ende dieses Abschnitts entnommen werden kann.

186

datenname-2

muss als sechs Byte langes Gruppenfeld der folgenden Struktur erklärt werden:

```
01 datenname-2.

02 datenname-2-1 PIC 9(2) COMP.

02 datenname-2-2 PIC X(4).
```

 dient der Aufnahme des DVS-Fehlerschlüssels (DVS-Codes) zum jeweiligen Ein-/ Ausgabezustand und enthält nach jedem Zugriff auf die zugeordnete Datei einen Wert, der vom Inhalt des Feldes datenname-1 abhängt und sich aus folgender Zusammenstellung ergibt:

Inhalt von datenname-1 ungleich 0?	DVS-Code ungleich 0?	Wert von datenname-2-1	Wert von datenname-2-2
nein	nicht relevant	undefiniert	undefiniert
ja	nein	0	undefiniert
ja	ja	64	DVS-Code der zugeordne- ten Fehlermeldung

Die DVS-Codes und die zugeordneten Fehlermeldungen können dem Handbuch [4] entnommen werden.

Achtung

Für *zeilen*sequenzielle Dateien steht nur der durch datenname-1 repräsentierte Ein-/Ausgabezustand zur Verfügung.

Die Zustandswerte und ihre Bedeutung beziehen sich i.d.R. auf satzsequenzielle Dateien. Bei der Verarbeitung zeilensequenzieller Dateien müssen bezüglich der Interpretation der Zustandswerte die spezifischen Eigenheiten der zeilensequenziellen Organisation (siehe Abschnitt "Zeilensequenzielle Dateien" auf Seite 176) berücksichtigt werden.

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung	
	Erfolgreiche Ausführung	
00	Die Ein-/Ausgabe-Anweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar.	
04	Satzlängenkonflikt: Eine READ-Anweisung wurde erfolg reich ausgeführt. Die Länge des gelesenen Datensatzes liegt jedoch nicht in den Grenzen, die durch die Satzbeschreibungen der Datei festgelegt wurden.	
05	Erfolgreicher OPEN INPUT/I-O/EXTEND auf eine Datei mit OPTIONAL-Angabe, die zum Zeitpunkt der Ausführung der OPEN-Anweisung nicht vorhanden war.	
07	 Erfolgreiche OPEN-Anweisung mit NO REWIND-Klausel auf eine Datei auf UNIT-RECORD-Datenträger Erfolgreiche CLOSE-Anweisung mit NO REWIND-, REEL/UNIT- oder FOR REMOVAL-Klausel auf eine Datei auf UNIT-RECORD-Datenträger 	
	Erfolglose Ausführung: Endebedingung	
10	 Es wurde versucht, eine READ-Anweisung auszuführen. Es war jedoch kein nächster logischer Datensatz vorhanden, da das Dateiende erreicht war. Es wurde zum ersten Mal versucht, eine READ-Anweisung für eine nicht vorhandene Datei mit OPTIONAL-Angabe auszuführen. 	
	Erfolglose Ausführung: Permanenter Fehler	
30	 Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar (der DVS-Code liefert weitere Informationen). Bei zeilensequenzieller Verarbeitung: erfolgloser Zugriff auf PLAM-Element 	
34	Es wurde versucht, außerhalb der vom System festgelegten Bereichsgrenzen einer sequenziellen Datei zu schreiben.	
35	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung mit INPUT-/I-O-Angabe für eine nicht vorhandene Datei auszuführen.	
37	 OPEN-Anweisung auf eine Datei, die auf folgende Weise nicht eröffnet werden kann: 1. OPEN OUTPUT/I-O/EXTEND auf eine schreibgeschützte Datei (Passwort, RETENTION-PERIOD, ACCESS=READ) 2. OPEN I-O auf eine Banddatei 3. OPEN INPUT auf eine lesegeschützte Datei (Passwort) 	
38	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Datei auszuführen, die vorher mit der LOCK-Angabe geschlossen wurde.	

Tabelle 24: Ein-/Ausgabezustände für sequenzielle Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung	
39	 Die OPEN-Anweisung war aus einem der folgenden Gründe erfolglos: Im ADD-FILE-LINK-Kommando wurden einer oder mehrere der Operanden ACCESS-METHOD, RECORD-FORMAT bzw. RECORD-SIZE mit Werten angegeben, die von den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. Bei Eingabedateien traten Satzlängenfehler auf (Katalogüberprüfung, falls RECFORM=F). Die Satzlänge ist größer als die BLKSIZE im Katalog bei Eingabedateien Für eine Eingabedatei stimmt der Katalogeintrag eines der Operanden FCBTYPE, RECFORM oder RECSIZE (falls RECFORM=F) nicht mit den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben bzw. mit den entsprechenden Angaben im ADD-FILE-LINK-Kommando überein. 	
	Erfolglose Ausführung: Logischer Fehler	
41	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Datei auszuführen, die bereits eröffnet ist.	
42	Es wurde versucht, eine CLOSE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die nicht eröffnet ist.	
43	Bei Zugriff auf eine Plattenspeicherdatei, die mit OPEN I-O eröffnet wurde Die letzte vor Ausführung einer REWRITE-Anweisung ausgeführte Ein-/Ausgabe-Anweisung war keine erfolgreich ausgeführte READ-Anweisung.	
44	 Überschreiten der Bereichsgrenzen: Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung auszuführen. Die Länge des Datensatzes liegt jedoch nicht in dem für diese Datei zulässigenBereich. Es wurde versucht, eine REWRITE-Anweisung auszuführen. Der zurückzuschreibende Datensatz hat jedoch nicht die gleiche Länge wie der zu ersetzende Datensatz. 	
46	Es wurde versucht, eine READ-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet; ein nächster gültiger Datensatz steht aber nicht zur Verfügung. Grund: 1. Die vorhergehende READ-Anweisung war erfolglos, ohne eine Ende-Bedingung zu verursachen, oder 2. Die vorhergehende READ-Anweisung hat eine Ende-Bedingung verursacht.	

Tabelle 24: Ein-/Ausgabezustände für sequenzielle Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
47	Es wurde versucht, eine READ-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet.
48	Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus OUTPUT oder EXTEND befindet.
49	Es wurde versucht, eine REWRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus I-O befindet.
	Sonstige erfolglose Ausführungen
90	Systemfehler; es ist keine weitere Information über die Ursache vorhanden.
91	Systemfehler; ein Systemaufruf war nicht erfolgreich; entweder OPEN-Fehler oder kein freies Gerät; die eigentliche Ursache ist aus dem DVS-Code ersichtlich (siehe "FILE-STATUS-Klausel")
95	Unverträglichkeit zwischen den Angaben im BLOCK-CONTROL-INFO- oder BUFFER-LENGTH-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos und dem Dateiformat, der Blockgröße oder dem Format des verwendeten Datenträgers.

Tabelle 24: Ein-/Ausgabezustände für sequenzielle Dateien

8.3 Relative Dateiorganisation

8.3.1 Merkmale relativer Dateiorganisation

In einer relativ organisierten Datei ist jedem Datensatz eine Nummer zugeordnet, die seine Position in der Datei angibt: Der erste Satz hat die Nummer 1, der zweite die Nummer 2 usw.

Mit Hilfe eines im Programm vereinbarten Schlüsselfeldes kann über diese relative Satznummer direkt (wahlfrei) auf jeden Satz der Datei zugegriffen werden. Zusätzlich zu den Möglichkeiten der sequenziellen Dateiorganiation gestattet dies, in einer relativen Datei

- bei der Erstellung die Datensätze wahlfrei, d.h. in beliebiger Reihenfolge, abzuspeichern,
- bei der Bearbeitung die Datensätze wahlfrei zu lesen und zu aktualisieren
- nachträglich Sätze einzufügen, sofern die dafür vorgesehene Position (relative Satznummer) noch nicht belegt ist, und
- bereits vorhandene Datensätze logisch zu löschen.

Für die Bearbeitung relativer Dateien verwenden COBOL-Programme die Zugriffsmethoden ISAM und UPAM des DVS (siehe [4]). Sie gestatten es mehreren Anwendern, gleichzeitig die Datei zu aktualisieren (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234).

Bestehende Dateien haben einen festgelegten FCBTYPE. Für neu zu erstellende Dateien wird stets der FCBTYPE ISAM eingesetzt, wenn nicht mit dem ACCESS-METHOD-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos der

FCBTYPE *UPAM (SAM wird mit Fehler abgewiesen) festgelegt wurde.

In folgenden Fällen ist nur die Angabe von FCBTYPE ISAM zulässig:

- bei expliziter Angabe einer variablen Satzlänge in der RECORD-Klausel und/oder
- bei Angabe von OPEN EXTEND und/oder
- bei Angabe von READ REVERSED

Bei der Abbildung einer relativ organisierten Datei auf ISAM wird vor den Satzanfang der 8 Byte lange Satzschlüssel (sedezimal) eingeschoben. Der relative Satzschlüssel wird auf den Schlüssel der indizierten Datei abgebildet.

Relative Dateien können ausschließlich auf Plattenspeichern eingerichtet werden.

Relative Dateien Dateiverarbeitung

Dateistruktur

Die Beschreibung der Dateistruktur einer ISAM-Datei findet sich in Abschnitt "Merkmale indizierter Dateiorganisation" auf Seite 213.

Für PAM-Dateien gilt:

In ihrer logischen Struktur kann eine PAM-Datei als eine Folge von Bereichen gleicher Länge aufgefasst werden, die jeweils einen Datensatz aufnehmen können (in PAM-Dateien sind nur Sätze fester Länge erlaubt). Jeder dieser Bereiche kann dazu über seine relative Satznummer angesprochen werden.

Bei sequenzieller Erstellung einer Datei werden diese Bereiche, beginnend mit dem ersten, nacheinander mit Datensätzen gefüllt; es kann kein Bereich übersprungen werden.

Bei wahlfreier Erstellung wird jeder Datensatz in den Bereich geschrieben, mit dessen relativer Satznummer das Schlüsselfeld vor der Ausgabeanweisung versorgt wurde. Die zugehörige Position in der Datei errechnet das Programm aus der angegebenen Satznummer und der Satzlänge. Leere Bereiche, die bei der Ausgabe übersprungen werden, legt es als Leersätze an, d.h. es reserviert Speicherbereiche in Satzlänge und versorgt jeweils das erste Byte mit dem sedezimalen Wert X'FF' als Kennzeichen für einen Leersatz (siehe Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien)" auf Seite 200).

PAM-Dateien können nur auf "Key-Platten" angelegt werden, d.h. im ADD-FILE-LINK Kommando ist die Angabe BLOCK-CONTROL=PAMKEY erforderlich (siehe Abschnitt "Plattenund Dateiformate" auf Seite 164).

8.3.2 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung relativer Dateien

Das folgende Programmskelett gibt einen Überblick über die wichtigsten Klauseln und Anweisungen, die COBOL2000 für die Verarbeitung relativer Dateien zur Verfügung stellt. Die wesentlichsten Angaben werden im Anschluss daran kurz erläutert:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT interner-dateiname
    ASSIGN TO externer-name
    ORGANIZATION IS RELATIVE
    ACCESS MODE IS zugriffsart RELATIVE KEY IS schlüssel
    FILE STATUS IS statusfelder.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD interner-dateiname
    BLOCK CONTAINS blocklängenangabe
    RECORD CONTAINS satzlängenangabe
01 datensatz.
    nn feld-1
                            typ&länge.
    nn feld-2
                            typ&länge.
WORKING-STORAGE SECTION.
                          typ&länge
    nn schlüssel
PROCEDURE DIVISION.
    OPEN open-modus interner-dateiname
    START interner-dateiname
    READ interner-dateiname
    RFWRITF datensatz
    WRITE datensatz
    DELETE interner-dateiname
    CLOSE interner-dateiname
    STOP RUN.
```

SELECT interner-dateiname

legt den Namen fest, unter dem die Datei in der Übersetzungseinheit angesprochen wird.

interner-dateiname muss ein gültiges Programmiererwort sein.

Das Format der SELECT-Klausel erlaubt auch die Angabe OPTIONAL für Eingabedateien, die beim Programmablauf nicht unbedingt vorhanden sein müssen.

Ist einem mit SELECT OPTIONAL vereinbarten Dateinamen beim Programmablauf keine Datei zugewiesen, so wird

- bei OPEN INPUT im Dialogbetrieb der Programmablauf mit der Meldung COB9117 unterbrochen und ein ADD-FILE-LINK-Kommando angefordert, im Stapelbetrieb die AT END-Bedingung ausgelöst,
- bei OPEN I-O oder OPEN EXTEND eine Datei mit dem Namen FILE.COBOL.linkname angelegt.

ASSIGN TO externer-name

gibt die Systemdatei an, die der Datei zugewiesen wird, oder legt den Linknamen fest, über den eine katalogisierte Datei zugeordnet werden kann.

externer-name muss entweder

- ein zulässiges Literal,
- ein in der DATA DIVISION definierter zulässiger Datenname oder
- ein gültiger Herstellername

aus dem Format der ASSIGN-Klausel sein (siehe [1]).

ORGANIZATION IS RELATIVE

legt fest, dass die Datei relativ organisiert ist.

ACCESS MODE IS zugriffsart

bestimmt die Art, in der auf die Sätze der Datei zugegriffen werden kann.

Für zugriffsart sind folgende Angaben möglich (siehe auch Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien)" auf Seite 200):

SEQUENTIAL legt fest, dass die Sätze nur sequenziell verarbeitet werden. RANDOM vereinbart, dass auf die Sätze nur wahlfrei zugegriffen wird.

DYNAMIC gestattet, dass auf die Sätze wahlweise sequenziell oder wahlfrei zuge-

griffen wird.

Die ACCESS MODE-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler ACCESS MODE IS SEQUENTIAL an.

RELATIVE KEY IS schlüssel

gibt das Schlüsseldatenfeld zur Aufnahme der relativen Satznummern bei wahlfreiem Zugriff auf die Datensätze an.

schlüssel muss als ganzzahliges Datenfeld ohne Vorzeichen vereinbart werden. Es darf nicht Bestandteil der zugehörigen Datensatzerklärung sein.

Bei wahlfreiem Zugriff muss schlüssel vor jeder Ein-/Ausgabeanweisung mit der relativen Nummer des Satzes versorgt werden, der bearbeitet werden soll.

Die RELATIVE KEY-Angabe ist optional bei Dateien, für die ACCESS MODE IS SEQUENTIAL vereinbart wird; bei ACCESS MODE IS RANDOM oder DYNAMIC muss sie angegeben werden.

FILE STATUS IS statusfelder

gibt die Datenfelder an, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Die Statusfelder müssen in der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION vereinbart werden. Ihr Format und die Bedeutung der einzelnen Zustandscodes werden in Abschnitt "Ein-/Ausgabezustände" auf Seite 208 beschrieben.

Die FILE STATUS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, stehen dem Programm die oben erwähnten Informationen nicht zur Verfügung.

BLOCK CONTAINS blocklängenangabe

legt die maximale Größe eines logischen Blocks fest. Sie bestimmt, wie viele Datensätze jeweils gemeinsam durch eine Ein-/Ausgabeoperation in den bzw. aus dem Puffer des Programms übertragen werden sollen.

blocklängenangabe muss eine ganze Zahl und darf nicht kleiner sein als die Satzlänge der Datei und nicht größer als 32767. Sie gibt die Größe des logischen Blocks in Byte an.

Die Blockung von Datensätzen verringert

- die Zahl der Zugriffe auf periphere Speicher und damit die Laufzeit des Programms und
- die Zahl der Blockzwischenräume auf dem Speichermedium und damit den physischen Platzbedarf der Datei.

Andererseits wird bei Zugriffen mit Sperrmechanismus im Verlauf einer Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234) stets der gesamte Block gesperrt, in dem sich der aktuelle Satz befindet. Ein großer Blockungsfaktor führt in diesem Fall daher zu Einbußen an Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Der Compiler errechnet bei der Übersetzung aus den Angaben in der Übersetzungseinheit über Block- und Satzlänge einen Wert für die Puffergröße, der vom Laufzeitsystem für das DVS auf das nächstgrößere Vielfache eines PAM-Blocks (2048 Byte) aufgerundet wird. Diese Voreinstellung kann bei der Dateizuweisung durch die Angabe des BUFFER-LENGTH-Operanden im ADD-FILE-LINK-Kommando verändert werden, wobei darauf zu achten ist, dass der Puffer mindestens so groß sein muss wie der längste Datensatz.

Außer bei neu angelegten Dateien (OPEN OUTPUT) hat die im Katalog eingetragene Blockgröße stets Vorrang gegenüber den Blockgrößenangaben im Programm bzw. im ADD-FILE-LINK-Kommando.

Die BLOCK CONTAINS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler als Blockgröße die Satzlänge der Datei an.

RECORD satzlängenangabe

- legt fest, ob Sätze fester oder variabler Länge verarbeitet werden sollen und
- bestimmt bei Sätzen variabler Länge einen Bereich für die zulässigen Satzgrößen und, falls im Format angegeben, ein Datenfeld zur Aufnahme der jeweils aktuellen Satzlängeninformation.

satzlängenangabe muss einem der drei Formate der RECORD-Klausel entsprechen, die COBOL2000 zur Verfügung stellt. Sie darf nicht im Widerspruch zu den Satzlängen stehen, die der Compiler aus den Angaben der zugehörigen Datensatzerklärung(en) errechnet.

Die RECORD-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler Sätze variabler Länge an.

```
01 datensatz.

nn feld-1 typ&länge

nn feld-2 typ&länge
```

stellt eine Datensatzerklärung für die zugehörige Datei dar. Sie beschreibt den logischen Aufbau von Datensätzen.

Für jede Datei ist mindestens eine Datensatzerklärung erforderlich. Werden für eine Datei mehrere Datensatzerklärungen angegeben, ist das vereinbarte Satzformat zu beachten:

- Bei Sätzen fester Länge müssen alle Satzerklärungen die gleiche Größe haben,
- bei Sätzen variabler Länge dürfen sie nicht im Widerspruch zur Satzlängenangabe der RECORD-Klausel stehen.

Die Unterteilung von datensatz in Datenfelder (feld-1, feld-2,...) ist optional. Für typ&länge sind die erforderlichen Längen- und Formatvereinbarungen (PICTURE- und USAGE-Klausel etc.) einzusetzen.

Das in der RELATIVE KEY-Angabe vereinbarte Schlüsseldatenfeld darf datensatz nicht untergeordnet sein.

nn schlüssel typ&länge

vereinbart das in der RELATIVE KEY-Angabe angegebene Schlüsseldatenfeld.

Bei der Festlegung von typ&länge ist zu beachten, dass schlüssel ein ganzzahliges Datenfeld ohne Vorzeichen sein muss.

Bei wahlfreiem Zugriff muss schlüssel vor jeder Ein-/Ausgabeanweisung mit der relativen Satznummer des zu bearbeitenden Satzes versorgt werden.

OPEN open-modus interner-dateiname

eröffnet die Datei in der angegebenen Eröffnungsart open-modus für die Verarbeitung. Für open-modus sind folgende Angaben möglich:

INPUT eröffnet die Datei als Eingabedatei; sie kann nur gelesen werden.

OUTPUT eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann nur neu geschrieben werden.

EXTEND eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann erweitert werden.

I-O eröffnet die Datei als Ein-/Ausgabedatei; sie kann (Satz für Satz) gelesen,

aktualisiert und zurückgeschrieben werden.

Die Angabe für open-modus legt fest, mit welchen Ein-/Ausgabeanweisungen auf die Datei zugegriffen werden darf (siehe Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien)" auf Seite 200).

START interner-dateiname READ interner-dateiname REWRITE datensatz WRITE datensatz DELETE interner-dateiname

sind Ein-/Ausgabeanweisungen für die Datei, die jeweils

- in der Datei auf einen Satz positionieren bzw.
- einen Satz lesen bzw.
- einen Satz zurückschreiben bzw.
- einen Satz schreiben bzw.
- einen Satz löschen.

Welche dieser Anweisungen für die Datei zulässig sind, hängt von der Eröffnungsart ab, die in der OPEN-Anweisung vereinbart wird. Dieser Zusammenhang wird in Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien)" auf Seite 200 beschrieben.

CLOSE interner-dateiname

beendet die Verarbeitung der Datei.

Durch die zusätzliche Angabe WITH LOCK kann ein erneutes Eröffnen der Datei im selben Programmlauf verhindert werden.

8.3.3 Zulässige Satzformate und Zugriffsarten

Satzformate

Relative Dateien können Sätze fester Länge (RECFORM=F) oder variabler Länge (RECFORM=V) enthalten. In beiden Fällen können die Sätze geblockt oder ungeblockt vorliegen.

In der COBOL-Übersetzungseinheit kann das Format der zu verarbeitenden Sätze in der RECORD-Klausel vereinbart werden. Welche Angaben dabei dem jeweiligen Satzformat zugeordnet sind, ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Satzformat	Angabe in der RECORD-Klausel	
Sätze fester Länge	RECORD CONTAINSCHARACTERS	(Format 1)
Sätze variabler Länge	RECORD IS VARYING IN SIZE oder	(Format 2)
	RECORD CONTAINSTO	(Format 3)

Tabelle 25: Satzformat und RECORD-Klausel

Zugriffsarten

Auf Sätze einer relativen Datei kann sequenziell, wahlfrei oder dynamisch zugegriffen werden.

In der COBOL- Übersetzungseinheit wird die Zugriffsart durch die ACCESS MODE-Klausel festgelegt. Die folgende Übersicht stellt die möglichen Angaben und ihre Auswirkungen auf die Zugriffsart zusammen:

Angabe in der ACCESS MODE- Klausel	Zugriffsart
SEQUENTIAL	Sequenzieller Zugriff:
	Die Datensätze können nur in der Reihenfolge verarbeitet werden, in der sie entsprechend ihrer relativen Satznummer in der Datei vorkommen. Das bedeutet: Beim Lesen wird jeweils der nächste/vorhergehende Datensatz zur Verfügung gestellt. Beim Schreiben wird jeder Satz mit der nachfolgenden relativen Satznummer in die Datei ausgegeben; es werden keine Leersätze geschrieben.
RANDOM	Wahlfreier Zugriff: Die Datensätze können in beliebiger Reihenfolge über ihre relativen Satz- nummern angesprochen werden. Dazu muss vor jeder Ein-/Ausgabeanwei- sung für einen Satz dessen Nummer im RELATIVE KEY-Schlüsselfeld zur
	Verfügung gestellt werden.
DYNAMIC	Dynamischer Zugriff: Auf die Datensätze kann sowohl sequenziell als auch wahlfrei zugegriffen werden. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der Ein-/Ausgabeanweisung gewählt.

Tabelle 26: ACCESS MODE-Klausel und Zugriffsart

8.3.4 Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien)

Mit den Sprachmitteln eines COBOL-Programms lassen sich relative Dateien

- erstellen,
- lesen,
- durch Hinzufügen neuer Datensätze erweitern und
- durch Abändern oder Löschen vorhandener Datensätze aktualisieren.

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen im Programm jeweils für eine Datei zulässig sind, wird dabei durch ihren Eröffnungsmodus bestimmt, der in der OPEN-Anweisung angegeben wird:

OPEN OUTPUT

Als Ein-/Ausgabeanweisung ist unabhängig von der Angabe in der ACCESS MODE-Klausel WRITE mit folgendem Format erlaubt:

```
WRITE...[FROM...]

[INVALID KEY...]

[NOT INVALID KEY...]

[END WRITE...]
```

In diesem Modus können relative Dateien ausschließlich neu erstellt (geladen) werden. Abhängig von der vereinbarten Zugriffsart hat die WRITE-Anweisung dabei folgende Wirkung:

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt, eine relative Datei sequenziell zu erstellen. WRITE schreibt dabei - beginnend mit 1 - die Sätze mit lückenlos aufsteigenden relativen Satznummern in die Datei. Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld - wenn angegeben - wird von WRITE nicht ausgewertet; es enthält jeweils die (automatisch hochgezählte) relative Satznummer des zuletzt geschriebenen Satzes.

ACCESS MODE IS RANDOM oder DYNAMIC

(beide Angaben haben hier gleiche Bedeutung) ermöglicht es, eine Datei wahlfrei zu erstellen. WRITE schreibt dabei jeden Datensatz an die Position in der Datei, die dessen Satznummer angibt.

Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld muss daher vor jeder WRITE-Anweisung mit der relativen Satznummer versorgt werden, die der zu schreibende Satz in der Datei erhalten soll. Wird dabei die Nummer eines bereits existierenden Satzes angegeben, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und WRITE verzweigt zur INVALID-KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur, ohne den Satz zu schreiben. Ein Überschreiben von Datensätzen ist hier also nicht möglich.

OPEN EXTEND

Mit OPEN EXTEND kann eine vorhandene Datei erweitert werden. Der Zugriff kann nur sequenziell erfolgen.

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt, eine relative Datei sequenziell zu erweitern. WRITE schreibt dabei - beginnend mit dem höchsten Schlüssel+1 - die Sätze mit lückenlos aufsteigenden relativen Satznummern in die Datei.

Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld - wenn angegeben - wird von WRITE nicht ausgewertet; es enthält jeweils die (automatisch hochgezählte) relative Satznummer des zuletzt geschriebenen Satzes.

OPEN INPUT

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen bzw. Anweisungsformate erlaubt sind, hängt von der Angabe in der ACCESS MODE-KLausel ab. Die folgende Tabelle stellt die Möglichkeiten für OPEN INPUT zusammen:

	Eintrag in der ACCESS MODE-Klausel		
Anweisung	SEQUENTIAL	RANDOM	DYNAMIC
START	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	Anweisung nicht zulässig	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]
READ	READ[NEXT PREVIOUS]	READ	Für sequenziellen Zugriff:
	[INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	[INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	READ{NEXT PREVIOUS} [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]
			Für wahlfreien Zugriff: READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]

Tabelle 27: Erlaubte Ein-/Ausgabeanweisung für OPEN INPUT

In diesem Modus können relative Dateien gelesen werden. Abhängig von der vereinbarten Zugriffsart hat die READ-Anweisung dabei folgende Wirkung:

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt es ausschließlich, die Datei sequenziell zu lesen. READ stellt dabei die Datensätze in der Reihenfolge aufsteigender (NEXT) und absteigender (PREVIOUS) relativer Satznummern zur Verfügung.

Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld - wenn angegeben - wird von READ nicht ausgewertet; es enthält jeweils die relative Satznummer des zuletzt gelesenen Satzes. Falls ein RELATIVE KEY-Schlüsselfeld vereinbart wird, kann jedoch vor der Ausführung einer READ-Anweisung mit Hilfe von START auf einen beliebigen Satz der Datei positioniert werden: Über eine Vergleichsbedingung legt START die relative Satznummer des zuerst zu lesenden Satzes und damit den Ausgangspunkt für nachfolgende sequenzielle Leseoperationen fest.

Kann die Vergleichsbedingung von keiner relativen Satznummer der Datei erfüllt werden, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und START verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS RANDOM

ermöglicht es, die Sätze der Datei wahlfrei zu lesen. READ stellt dabei die Datensätze in beliebiger Reihenfolge zur Verfügung; der Zugriff auf jeden Satz erfolgt über seine relative Satznummer.

Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld muss dazu vor jeder READ-Anweisung mit der relativen Nummer des Satzes versorgt werden, der gelesen werden soll. Wird dabei die Nummer eines nicht existierenden Satzes (z.B. eines Leersatzes) angegeben, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und READ verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS DYNAMIC

gestattet es, die Datei sowohl sequenziell als auch wahlfrei zu lesen. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der READ-Anweisung gewählt

Use jeweilige Zugriffsarf wird dabei über das Format der READ-Anweisung gewahl (siehe Tabelle 22).

Eine START-Anweisung ist nur für sequenzielles Lesen sinnvoll.

Relative Dateien

OPEN I-O

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen bzw. Anweisungsformate erlaubt sind, hängt von der Angabe in der ACCESS MODE-Klausel ab. Die folgende Tabelle stellt die Möglichkeiten für OPEN I-O zusammen:

Eintrag in der ACCESS MODE-Klausel			
Anweisung	SEQUENTIAL	RANDOM	DYNAMIC
START	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	Anweisung nicht zulässig	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]
READ	READ[NEXT PREVIOUS] [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	Für sequenziellen Zugriff: READ{NEXT PREVIOUS} [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]
			Für wahlfreien Zugriff: READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]
REWRITE	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]
WRITE	Anweisung nicht zulässig	WRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-WRITE]	WRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-WRITE]
DELETE	DELETE [END-DELETE]	DELETE [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-DELETE]	DELETE [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-DELETE]

Tabelle 28: Erlaubte Ein-/Ausgabeanweisungen für OPEN I-O

In diesem Modus können in einer relativen Datei Sätze

- gelesen,
- hinzugefügt,
- durch das Programm aktualisiert und
- überschrieben oder
- gelöscht werden.

OPEN I-O setzt voraus, dass die zu verarbeitende Datei bereits existiert. Es ist daher nicht möglich, in diesem Modus eine relative Datei neu zu erstellen.

Welche dieser Verarbeitungsformen durchgeführt werden können, und wie die Ein-/Ausgabeanweisungen dabei wirken, hängt von der vereinbarten Zugriffsart ab:

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt es, wie bei OPEN INPUT die Datei mit READ sequenziell zu lesen und dabei durch einen vorhergehenden START auf einen beliebigen Satz der Datei als Anfangspunkt zu positionieren.

Darüber hinaus kann nach einem erfolgreichen READ der gelesene Satz durch das Programm aktualisiert und mit REWRITE zurückgeschrieben oder mit DELETE logisch gelöscht werden. Dabei darf zwischen READ und REWRITE bzw. DELETE keine weitere Ein-/Ausgabeanweisung für diese Datei ausgeführt werden.

ACCESS MODE IS RANDOM

ermöglicht es, wie bei OPEN INPUT mit READ Sätze wahlfrei zu lesen.

Ferner können mit WRITE neue Sätze in die Datei eingefügt und mit REWRITE bzw. DELETE bereits in der Datei vorhandene Sätze überschrieben bzw. gelöscht werden (unabhängig davon, ob sie vorher gelesen wurden).

Das RELATIVE KEY-Schlüsselfeld muss dazu vor jeder WRITE-, REWRITE- oder DELETE-Anweisung mit der relativen Nummer des Satzes versorgt werden, der hinzugefügt, überschrieben oder gelöscht werden soll. Wird bei WRITE die Nummer eines bereits vorhandenen Satzes bzw. bei REWRITE bzw. DELETE die Nummer eines nicht existierenden Satzes (z.B. eines Leersatzes)angegeben, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und WRITE, REWRITE oder DELETE verzweigen zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS DYNAMIC

gestattet es, die Datei sowohl sequenziell als auch wahlfrei zu verarbeiten. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der READ-Anweisung gewählt.

204

8.3.5 Erstellen einer relativen Datei mit wahlfreiem Zugriff

Das folgende Beispiel gibt ein einfaches COBOL-Programm wieder, mit dem eine relative Datei mit wahlfreiem Zugriff erstellt werden kann. Die Datensätze können dabei in beliebiger Reihenfolge in die Datei geschrieben werden.

Beispiel 8-9: Programm zum wahlfreien Erstellen einer relativen Datei

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. RELATIV.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS T.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT RELATIV-DATEI
    ASSIGN TO "RELFILE"
   ORGANIZATION IS RELATIVE
   ACCESS MODE IS RANDOM -
    RELATIVE KEY IS REL-KEY -----
                                                                   (2)
    FILE STATUS IS FS-CODE DVS-CODE. ----
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD RELATIV-DATEI.
                              PIC X(33).
   RELATIV-SATZ
WORKING-STORAGE SECTION.
01 REL-KEY
                              PIC 9(3).
   88 EINGABE-ENDE
                                          VALUE ZERO.
   EIN-AUSGABE-ZUSTAND.
   05 FS-CODE
                           PIC 9(2).
   05 DVS-CODE.
       06 DVS-CODE-1 PIC 9(2) COMP.
           88 DVS-CODE-2-DEFINIERT
                                         VALUE 64.
       06 DVS-CODE-2 PIC X(4).
01 CLOSE-SCHALTER
                                          VALUE "0".
                              PIC X
                                          VALUE "1"
   88 DATEI-OFFFN
                                          VALUE "O".
   88 DATEI-GESCHLOSSEN
01
   RELATIV-TEXT.
                              PIC X(24)
     VALUE "*****DIES IST SATZ NR. ".
                               PIC 9(3).
   05
                               PIC X(6) VALUE "$$$$$".
PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.
AUSGABE-FEHLER SECTION.
    USE AFTER STANDARD ERROR PROCEDURE ON RELATIV-DATEI.
PERMANENTER-FEHLER. -
                                                                  -(4)
    IF FS-CODE NOT LESS THAN 30
      DISPLAY "NICHT BEHEBBARER FEHLER FUER RELATIV-DATEI"
      DISPLAY "FILE STATUS: " FS-CODE UPON T
      IF DVS-CODE-2-DEFINIERT
         DISPLAY "DVS-CODE: " DVS-CODE-2 UPON T
      FND-IF
      IF DATEI-OFFEN
```

```
CLOSE RELATIV-DATEI
       FND-IF
       DISPLAY "PROGRAMM ABNORMAL BEENDET" UPON T
       STOP RUN
    END-IF.
AUSGABE-FEHLER-ENDE.
       EXIT.
END DECLARATIVES.
VORLAUF.
    OPEN OUTPUT RELATIV-DATEI
    SET DATEI-OFFEN TO TRUE.
DATEI-LADEN.
    PERFORM SATZNUMMER-EINLESEN
       WITH TEST AFTER
       UNTIL REL-KEY IS NUMERIC
    PERFORM WITH TEST BEFORE UNTIL EINGABE-ENDE
       WRITE RELATIV-SATZ FROM RELATIV-TEXT
                                                                       (5)
          INVALID KEY -
             DISPLAY "SATZ MIT NR. " REL-KEY
                "IST BEREITS IN DER DATEI" UPON T
       END-WRITE
       PERFORM SATZNUMMER-FINLESEN
          WITH TEST AFTER
          UNTIL REL-KEY IS NUMERIC
    FND-PFRFORM.
NACHLAUF.
    SET DATEI-GESCHLOSSEN TO TRUE
    CLOSE RELATIV-DATEI
    STOP RUN.
SATZNUMMER-EINLESEN.
    DISPLAY "BITTE SATZNUMMER EINGEBEN; DREISTELLIG MIT FUEHRENDE
       "N NULLEN" UPON T
    DISPLAY "PROGRAMM BEENDEN MIT '000' " UPON T
    ACCEPT REL-KEY FROM T
    IF REL-KEY NUMERIC
       THEN MOVE REL-KEY TO SATZNR
       ELSE DISPLAY "EINGABE MUSS NUMERISCH SEIN" UPON T
    FND-IF.
```

- (1) Die ACCESS MODE-Klausel vereinbart wahlfreien Zugriff auf die Sätze der Datei RELATIV-DATEI. Sie können also bei der Erstellung in beliebiger Reihenfolge in die Datei geschrieben werden.
- (2) Die RELATIVE KEY-Angabe legt REL-KEY als Schlüsselfeld für die relativen Satznummern fest. Es wird in der WORKING-STORAGE SECTION als dreistelliges numerisches Datenfeld vereinbart,
- (3) In der FILE STATUS-Klausel wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, dem Programm zusätzlich zum FILE STATUS-Code auch den Fehlercode des DVS zur Verfügung zu stellen. Die Datenfelder zur Aufnahme dieser Informationen werden in der WORKING-STORAGE SECTION vereinbart und in den DECLARATIVES ausgewertet.

Dateiverarbeitung

(4) Die DECLARATIVES sehen lediglich eine Prozedur für nicht behebbare Ein-/Ausgabefehler (FILE STATUS ≥ 30) vor, da eine Endebedingung bei Ausgabedateien nicht auftreten kann und Schlüsselfehler über INVALID KEY abgefangen werden.

Relative Dateien

(5) Eine INVALID KEY-Bedingung bei wahlfreiem WRITE tritt auf, wenn der Satz mit der zugehörigen relativen Satznummer bereits in der Datei vorhanden ist.

8.3.6 Ein-/Ausgabezustände

Jeder Datei im Programm können mit der FILE STATUS-Klausel Datenfelder zugeordnet werden, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Diese Informationen können z.B. in den DECLARATIVES durch USE-Prozeduren ausgewertet werden und gestatten eine Analyse von Ein-/Ausgabefehlern durch das Programm. Als Erweiterung zum COBOL-Standard bietet COBOL2000 die Möglichkeit, in diese Analyse auch die Schlüssel der DVS-Fehlermeldungen einzubeziehen. Dadurch lässt sich eine feinere Differenzierung der Fehlerursachen erreichen. Die FILE STATUS-Klausel wird im FILE-CONTROL-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION angegeben; ihr Format ist (siehe [1]):

```
FILE STATUS IS datenname-1 [datenname-2]
```

Dabei müssen datenname-1 und, falls angegeben, datenname-2 in der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION definiert sein. Für die Formate und die möglichen Werte dieser beiden Datenfelder gelten folgende Regeln:

datenname-1

 muss als zwei Byte langes numerisches oder alphanumerisches Datenfeld erklärt werden, also z.B.

```
01 datenname-1 PIC X(2).
```

enthält nach jeder Ein-/Ausgabeoperation auf die zugeordnete Datei einen zweistelligen numerischen Zustandscode, dessen Bedeutung der Tabelle am Ende dieses Abschnitts entnommen werden kann.

208

datenname-2

muss als sechs Byte langes Gruppenfeld der folgenden Struktur erklärt werden:

```
01 datenname-2.

02 datenname-2-1 PIC 9(2) COMP.

02 datenname-2-2 PIC X(4).
```

dient der Aufnahme des DVS-Fehlerschlüssels (DVS-Codes) zum jeweiligen Ein-/Ausgabezustand und enthält nach jedem Zugriff auf die zugeordnete Datei einen Wert, der vom Inhalt des Feldes datenname-1 abhängt und sich aus folgender Zusammenstellung ergibt:

Inhalt von datenname-1 ungleich 0?	DVS-Code ungleich 0?	Wert von datenname-2-1	Wert von datenname-2-2
nein	nicht relevant	undefiniert	undefiniert
ja	nein	0	undefiniert
ja	ja	64	DVS-Code der zugeordne- ten Fehlermeldung

Die DVS-Codes und die zugeordneten Fehlermeldungen können Handbuch [4] entnommen werden.

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
	Erfolgreiche Ausführung
00	Die Ein-/Ausgabe-Anweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar.
04	Satzlängenkonflikt: Eine READ-Anweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Länge des gelesenen Datensatzesliegt jedoch nicht in den Grenzen, die durch die Satzbeschreibungen der Datei festgelegt wurden.
05	Erfolgreicher OPEN INPUT/I-O/EXTEND auf eine Datei mit OPTIONAL-Angabe in der SELECT-Klausel, die zum Zeitpunkt der Ausführung der OPEN-Anweisung nicht vorhanden war
	Erfolglose Ausführung: Endebedingung
10	Es wurde versucht, eine READ-Anweisung auszuführen. Es war jedoch kein nächster logischer Datensatz vorhanden, da das Dateiende erreicht war (sequenziellielles READ). Es wurde zum ersten Mal versucht, eine READ-Anweisung für eine nicht vorhandene Datei mit OPTIONAL-Angabe auszuführen.
14	Es wurde versucht, eine READ-Anweisung auszuführen. Das durch RELATIVE KEY beschriebene Datenfeld ist aber zu klein, um die relative Satznummer aufzunehmen (sequenzielles READ).
	Erfolglose Ausführung: Schlüsselfehlerbedingung
22	Doppelter Schlüssel Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung mit einem Schlüssel auszuführen, für den in der Datei bereits ein Satz vorhanden ist.
23	Datensatz nicht gefunden oder Satzschlüssel Null Es wurde versucht, anhand eines Schlüssels mit einer READ-, START-, DELETE- oder REWRITE-Anweisung auf einen Datensatz zuzugreifen, der in der Datei nicht vorhanden ist, oder der Zugriff erfolgte mit Satzschlüssel Null
24	Überschreiten der Bereichsgrenzen Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung außerhalb der vom System festgelegten Bereichsgrenzen einer relativen Datei auszuführen (unzureichende Sekundärzuweisung im FILE-Kommando) oder eine WRITE-Anweisung im sequenziellen Zugriffsmodus zu geben, bei der die relative Satznummer so groß ist, dass sie nicht in das mit der RELATIVE KEY-Angabe beschriebene Datenfeld passt.

Tabelle 29: Ein-/Ausgabezustände für relative Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung	
	Erfolglose Ausführung: Permanenter Fehler	
30	Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar.	
35	Es wurde versucht, eine OPEN INPUT/I-O-Anweisung für eine Datei auszuführen, die nicht vorhanden ist.	
37	OPEN-Anweisung auf eine Datei, die auf Grund folgender Bedingungen nicht er- öffnet werden kann: 1. OPEN OUTPUT/I-O/EXTEND auf eine schreibgeschützte Datei (Passwort, RETENTION-PERIOD, ACCESS=READ) 2. OPEN INPUT auf eine lesegeschützte Datei (Passwort)	
38	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Datei auszuführen, die vorher mit der LOCK-Angabe geschlossen wurde.	
39	 Die OPEN-Anweisung war aus einem der folgenden Gründe erfolglos: Im ADD-FILE-LINK-Kommando wurde einer oder mehrere der Operanden ACCESS-METHOD, RECORD-FORMAT bzw. RECORD-SIZE mit Werten angegeben, die von den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. Für eine Eingabedatei stimmt der Katalogeintrag des Operanden FCBTYPE nicht mit der entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangab bzw. mit der entsprechenden Angabe im ADD-FILE-LINK-Kommando überein. Für eine Datei, die mit der DVS-Zugriffsmethode UPAM verarbeitet werden soll, wurde variable Satzlänge vereinbart. 	
	Erfolglose Ausführung: Logischer Fehler	
41	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Dateiauszuführen, die bereits eröffnet ist.	
42	Es wurde versucht, eine CLOSE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die nicht eröffnet ist.	
43	Bei ACCESS MODE IS SEQUENTIAL: Die letzte vor Ausführung einer DELETE- oder REWRITE-Anweisung ausgeführte Ein-/Ausgabe-Anweisung war keine erfolgreich ausgeführte READ-Anweisung.	
44	Überschreiten der Satzlängengrenzen: Es wurde versucht, eine WRITE- oder REWRITE-Anweisung auszuführen. Die Länge des Datensatzes liegt jedoch nicht in dem für diese Datei zulässigen Bereich.	

Tabelle 29: Ein-/Ausgabezustände für relative Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
46	Es wurde versucht, eine sequenzielle READ-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet; ein nächster gültiger Datensatz steht aber nicht zur Verfügung. Grund: 1. Die vorhergehende START-Anweisung war erfolglos, oder 2. die vorhergehende READ-Anweisung war erfolglos, ohne eine Endebedingung zu verursachen, oder 3. die vorhergehende READ-Anweisung hat eine Ende-Bedingung verursacht.
47	Es wurde versucht, eine READ- oder START-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet.
48	Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich – bei sequenziellem Zugriff nicht im Eröffnungsmodus OUTPUT oder EXTEND, – bei wahlfreiem oder dynamischem Zugriff nicht im Eröffnungsmodus OUTPUT oder I-O befindet.
49	Es wurde versucht, eine DELETE- oder REWRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus I-O befindet.
	Sonstige erfolglose Ausführungen
90	Systemfehler; es ist keine weitere Information über die Ursache vorhanden.
91	Systemfehler; OPEN-Fehler
93	Nur bei Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234): Die Ein-/Ausgabe-Anweisung konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, weil ein anderer Prozess auf dieselbe Datei zugreift und die Zugriffe nicht vereinbar sind.
94	Nur bei Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234): die Aufruffolge READ - REWRITE/DELETE wurde nicht eingehalten.
95	Unverträglichkeit zwischen den Angaben im BLOCK-CONTROL-INFO- oder BUFFER-LENGTH-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos und dem Dateiformat, der Blockgröße oder dem Format des verwendeten Datenträgers
96	READ PREVIOUS wird nicht unterstützt für Module, die mit COBRUN ENABLE-UFS-ACCESS=YES kompiliert wurden, oder die Datei soll mit der DVS-Zugriffsart UPAM bearbeitet werden.

Tabelle 29: Ein-/Ausgabezustände für relative Dateien

Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

8.4 Indizierte Dateiorganisation

8.4.1 Merkmale indizierter Dateiorganisation

In einer indiziert organisierten Datei enthält jeder Datensatz einen Schlüssel, d.h. eine Folge beliebiger (auch nichtabdruckbarer) Zeichen, die ihn (innerhalb der Datei) eindeutig identifizieren. Die Anfangspositionen (KEYPOS) und Längen (KEYLEN) der Schlüssel stimmen dabei für alle Sätze einer Datei überein.

Mit Hilfe eines im Programm vereinbarten Schlüsselfeldes, das Lage und Länge des Schlüssels im Datensatz beschreibt, kann über diesen Satzschlüssel direkt (wahlfrei) auf jeden Satz der Datei zugegriffen werden. Zusätzlich zu den Möglichkeiten der sequenziellen Dateiorganisation gestattet dies, in einer indizierten Datei

- Sätze wahlfrei zu erstellen
- Sätze wahlfrei zu lesen und zu aktualisieren,
- nachträglich Sätze einzufügen und
- bereits vorhandene Datensätze logisch zu löschen.

Für die Bearbeitung indizierter Dateien verwenden COBOL-Programme die Zugriffsmethode ISAM des DVS (siehe [4]). Sie gestattet es mehreren Anwendern, gleichzeitig eine Datei zu aktualisieren (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234).

Indizierte Dateien können ausschließlich auf Plattenspeichern eingerichtet werden.

Dateistruktur

Eine ausführliche Beschreibung des Aufbaus einer ISAM-Datei findet sich in [4]; die folgende Darstellung ist lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Tatsachen:

Eine ISAM-Datei besteht aus zwei Komponenten mit unterschiedlichen Funktionen,

- den Indexblöcken und
- den Datenblöcken

Falls private Datenträger verwendet werden, können Index- und Datenblöcke auf verschiedenen Datenträgern liegen.

 Die Datenblöcke enthalten die Datensätze des Anwenders. Diese sind in aufsteigender Reihenfolge ihrer Schlüssel logisch miteinander verkettet; ihre physische Reihenfolge auf dem Datenträger ist beliebig.

Datenblöcke können eine Länge von einem PAM-Block (2048 Byte) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon (bis zu 16 PAM-Blöcken) haben.

Die Indexblöcke dienen dem Auffinden der Datensätze über die Satzschlüssel. Sie lassen sich verschiedenen Indexstufen zuordnen:

Indexblöcke der niedrigsten Stufe enthalten Zeiger auf Datenblöcke, die Indexblöcke höherer Stufe Zeiger auf die Indexblöcke der nächstniedrigeren Stufe.

Der Indexblock der höchsten Stufe wird immer in der Datei angelegt, auch wenn sie keine Datensätze enthält. Neben den Zeigern enthält er eine 36 Byte lange ISAM-Etikett-information.

Die Einträge in den Indexblöcken sind physisch stets in der Reihenfolge aufsteigender Satzschlüssel angeordnet; sie müssen daher reorganisiert werden, wenn in der darunterliegenden Stufe neue Index- bzw. Datenblöcke entstehen.

Indexblöcke haben eine feste Länge von einem PAM-Block.

Blockteilung

Beim Erweitern einer ISAM-Datei wird jeder neue Datensatz in den Datenblock eingefügt, zu dem er auf Grund seines Satzschlüssels gehört.

Dabei kann es vorkommen, dass in diesem Block kein Platz zur Aufnahme eines weiteren Satzes zur Verfügung steht. In diesem Fall kommt es zu Blockteilung: Der alte Datenblock wird geteilt, die entstandenen Hälften werden in neue (leere) Blöcke übertragen. Der alte Datenblock bleibt der Datei zugeordnet und wird als freier Datenblock gekennzeichnet (siehe DVS-Benutzerhandbuch [4]).

Häufige Blockteilungen verlangsamen die Verarbeitung. Ihre Zahl kann aber vermindert werden, wenn bereits bei der Dateierstellung in den Datenblöcken Platz für künftige Erweiterungen reserviert wird: Bei der Zuweisung der Ausgabedatei kann man durch die Angabe des Operanden PADDING-FACTOR im ADD-FILE-LINK-Kommando erreichen, dass der darin vereinbarte Prozentsatz eines Datenblockes beim Laden der Datei für spätere Erweiterung freibleibt.

Beispiel 8-10: PADDING-FACTOR-Operand bei der Zuweisung einer ISAM-Datei

Beim Neuerstellen der Datei ISAM.AUSGABE steht nur etwa jeder vierte Datensatz zur Verfügung. 75% eines jeden Datenblockes sollen daher für künftige Erweiterungen reserviert werden. Dies wird über das folgende ADD-FILE-LINK-Kommando vereinbart:

/ADD-FILE-LINK AUSDAT, ISAM. AUSGABE, ACCESS-METHOD=ISAM, PADDING-FACTOR=75

8.4.2 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung indizierter Dateien

Das folgende Programmskelett gibt einen Überblick über die wichtigsten Klauseln und Anweisungen, die COBOL2000 für die Verarbeitung indizierter Dateien zur Verfügung stellt. Die wesentlichen Angaben werden im Anschluss daran kurz erläutert:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT interner-dateiname
    ASSIGN TO externer-name
    ORGANIZATION IS INDEXED
    ACCESS MODE IS zugriffsart
    RECORD KEY IS primärschlüssel
    ALTERNATE RECORD KEY IS sekundärschlüssel
    FILE STATUS IS statusfelder.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD interner-dateiname.
    BLOCK CONTAINS blocklängenangabe
    RECORD satzlängenangabe
01 datensatz.
    nn feld-1 typ&länge
    nn primärschlüssel-feld typ&länge
    nn sekundärschlüssel-feld typ&länge
PROCEDURE DIVISION.
    OPEN open-modus interner-dateiname
    START interner-dateiname
    READ interner-dateiname
    REWRITE datensatz
    WRITE datensatz
    DELETE interner-dateiname
    CLOSE interner-dateiname
    STOP RUN.
```

SELECT interner-dateiname

legt den Namen fest, unter dem die Datei in der Übersetzungseinheit angesprochen wird.

interner-dateiname muss ein gültiges Programmiererwort sein.

Das Format der SELECT-Klausel erlaubt auch die Angabe OPTIONAL für Eingabedateien, die beim Programmablauf nicht unbedingt vorhanden sein müssen.

Ist einem mit SELECT OPTIONAL vereinbarten Dateinamen beim Programmablauf keine Datei zugewiesen, so wird

- bei OPEN INPUT im Dialogbetrieb der Programmablauf mit der Meldung COB9117 unterbrochen und ein ADD-FILE-LINK-Kommando angefordert, im Stapelbetrieb die AT END-Bedingung ausgelöst,
- bei OPEN I-O oder OPEN EXTEND eine Datei mit dem Namen FILE.COBOL.linkname angelegt.

ASSIGN TO externer-name

gibt die Systemdatei an, die der Datei zugewiesen wird, oder legt den Linknamen fest, über den eine katalogisierte Datei zugeordnet werden kann.

externer-name muss entweder

- ein zulässiges Literal,
- ein in der DATA DIVISION definierter zulässiger Datenname oder
- ein gültiger Herstellername

aus dem Format der ASSIGN-Klausel sein (siehe [1]).

ORGANIZATION IS INDEXED

legt fest, dass die Datei indiziert organisiert ist.

ACCESS MODE IS zugriffsart

bestimmt die Art, in der auf die Sätze zugegriffen werden kann.

Für zugriffsart sind folgende Angaben möglich (siehe auch Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (indizierte Dateien)" auf Seite 222):

SEQUENTIAL legt fest, dass die Sätze nur sequenziell verarbeitet werden.

RANDOM vereinbart, dass auf die Sätze nur wahlfrei zugegriffen wird.

DYNAMIC gestattet, dass auf die Sätze wahlweise sequenziell oder wahlfrei zuge-

griffen wird.

Die ACCESS MODE-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler ACCESS MODE IS SEQUENTIAL an.

Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

RECORD KEY IS primärschlüssel

gibt das Feld innerhalb des Datensatzes an, das den primären Satzschlüssel enthält.

primärschlüssel muss als Datenfeld innerhalb der zugehörigen Datensatzerklärung vereinbart werden (siehe unten).

Außer beim sequenziellen Lesen muss primärschlüssel vor jeder Ein-/Ausgabeanweisung mit dem Primärschlüssel des Satzes versorgt werden, der bearbeitet werden soll.

ALTERNATE RECORD KEY IS sekundärschlüssel

Ab der BS2000-Version 10.0A können mit COBOL-Programmen auch Dateien verarbeitet werden, deren Datensätze außer dem obligatorischen Primärschlüssel (RECORD KEY) einen oder mehrere Sekundärschlüssel (ALTERNATE RECORD KEY) enthalten. Sind in einer Datei Sekundärschlüssel definiert, kann der Benutzer auf die Datensätze entweder über den Primärschlüssel oder über den/die Sekundärschlüssel zugreifen.

sekundärschlüssel muss als Datenfeld innerhalb der zugehörigen Datensatzerklärung vereinbart werden (siehe unten).

FILE STATUS IS statusfelder

gibt die Datenfelder an, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Die statusfelder müssen in der WORKING-STORAGE oder der LINKAGE SECTION vereinbart werden. Ihr Format und die Bedeutung der einzelnen Zustandscodes werden in Abschnitt "Ein-/Ausgabezustände" auf Seite 229 beschrieben.

Die FILE STATUS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, stehen dem Programm die oben erwähnten Informationen nicht zur Verfügung.

BLOCK CONTAINS blocklängenangabe

legt die maximale Größe eines logischen Blocks fest. Sie bestimmt, wie viele Datensätze jeweils gemeinsam durch eine Ein-/Ausgabeoperation in den bzw. aus dem Puffer des Programms übertragen werden sollen.

blocklängenangabe muss dabei eine zulässige Angabe aus dem Format der BLOCK CONTAINS-Klausel sein.

Indizierte Dateien

Die Blockung von Datensätzen verringert

- die Zahl der Zugriffe auf periphere Speicher und damit die Laufzeit des Programms und
- die Zahl der Blockzwischenräume auf dem Speichermedium und damit den physischen Platzbedarf der Datei.

Andererseits wird bei Zugriffen mit Sperrmechanismus im Verlauf einer Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234) stets der gesamte Block gesperrt, in dem sich der aktuelle Satz befindet. Ein großer Blockungsfaktor führt in diesem Fall daher zu Einbußen an Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Der Compiler errechnet bei der Übersetzung aus den Angaben in der Übersetzungseinheit über Block-und Satzlänge einen Wert für die Puffergröße, der vom Laufzeitsystem für das DVS auf das nächstgrößere Vielfache eines PAM-Blocks (2048 Byte) aufgerundet wird. Diese Voreinstellung kann bei der Dateizuweisung durch die Angabe des BLKSIZE-Operanden im ADD-FILE-LINK-Kommando verändert werden (siehe Abschnitt "Festlegen von Dateimerkmalen" auf Seite 160), wobei darauf zu achten ist, dass der Puffer mindestens so groß sein muss wie der längste Datensatz.

Außer bei neu angelegten Dateien (OPEN OUTPUT) hat die im Katalog eingetragene Blockgröße stets Vorrang gegenüber den Blockgrößenangaben im Programm bzw. im ADD-FILE-LINK-Kommando.

Die BLOCK CONTAINS-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler BLOCK CONTAINS 1 RECORD an, d.h. die Datensätze werden nicht geblockt.

RECORD satzlängenangabe

- legt fest, ob Sätze fester oder variabler Länge verarbeitet werden sollen und
- bestimmt bei Sätzen variabler Länge einen Bereich für die zulässigen Satzgrößen und, falls im Format angegeben, ein Datenfeld zur Aufnahme der jeweils aktuellen Satzlängeninformation.

Die satzlängenangabe muss einem der drei Formate der RECORD-Klausel entsprechen, die COBOL2000 zur Verfügung stellt. Sie darf nicht im Widerspruch zu den Satzlängen stehen, die der Compiler aus den Angaben der dazugehörigen Datensatzerklärung(en) errechnet.

Die RECORD-Klausel ist optional. Wird sie nicht angegeben, nimmt der Compiler Sätze variabler Länge an.

stellt eine Datensatzerklärung für die zugehörige Datei dar. Sie beschreibt den logischen Aufbau von Datensätzen.

Für jede Datei ist mindestens eine Datensatzerklärung erforderlich. Werden für eine Datei mehrere Datensatzerklärungen angegeben, ist das vereinbarte Satzformat zu beachten:

- Bei Sätzen fester Länge müssen alle Satzerklärungen die gleiche Größe haben,
- bei Sätzen variabler Länge dürfen sie nicht im Widerspruch zur Satzlängenangabe der RECORD-Klausel stehen. Darüberhinaus muss auch die Datensatzerklärung mit der kleinsten Satzlänge den Satzschlüssel noch ganz enthalten.

Mindestens eine der Datensatzerklärungen muss das Primärschlüsselfeld explizit als Teilfeld von datensatz vereinbaren. Für typ&länge sind die erforderlichen Längen- und Formatvereinbarungen (PICTURE- und USAGE-Klauseln etc.) einzusetzen (primärschlüssel darf bis zu 255 Byte lang sein).

sekundärschlüssel ist der Datenname aus der entsprechenden ALTERNATE RECORD KEY-Klausel. Jedes Sekundärschlüssel-Feld darf maximal 127 Byte lang sein. Überlappungen mit dem Primärschlüssel oder weiteren Sekundärschlüsseln sind zulässig, sofern zwei Schlüsselfelder nicht an derselben Stelle beginnen. Der COBOL2000-Compiler lässt auch rein numerisch (PIC 9) oder alphabetisch (PIC A) definierte Sekundärschlüssel zu.

Für alle anderen Datensatzerklärungen zu dieser Datei ist die Unterteilung von datensatz in Teilfelder (feld-1, feld-2,...) optional.

OPEN open-modus interner-dateiname

eröffnet die Datei in der angegebenen Eröffnungsart open-modus für die Verarbeitung.

Für open-modus sind folgende Angaben möglich:

INPUT eröffnet die Datei als Eingabedatei; sie kann nur gelesen werden
OUTPUT eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann nur neu geschrieben werden.
EXTEND eröffnet die Datei als Ausgabedatei; sie kann erweitert werden.
I-O eröffnet die Datei als Ein-/Ausgabedatei; sie kann (Satz für Satz) gelesen, aktualisiert und zurückgeschrieben werden.

Die Angabe für open-modus legt fest, mit welchen Ein-/Ausgabeanweisungen auf die Datei zugegriffen werden darf (siehe Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (indizierte Dateien)" auf Seite 222).

START interner-dateiname READ interner-dateiname REWRITE datensatz WRITE datensatz DELETE interner-dateiname

sind Ein-/Ausgabeanweisungen für die Datei, die jeweils

- in der Datei auf einen Satz positionieren bzw.
- einen Satz lesen bzw.
- einen Satz zurückschreiben bzw.
- einen Satz schreiben bzw.
- einen Satz löschen

Welche dieser Anweisungen für die Datei zulässig sind, hängt von der Eröffnungsart ab, die in der OPEN-Anweisung vereinbart wird. Dieser Zusammenhang wird in Abschnitt "Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (indizierte Dateien)" auf Seite 222 beschrieben.

CLOSE interner-dateiname

beendet die Verarbeitung der Datei.

Durch die zusätzliche Angabe WITH LOCK kann ein erneutes Eröffnen der Datei im selben Programmlauf verhindert werden.

8.4.3 Zulässige Satzformate und Zugriffsarten

Satzformate

Indizierte Dateien können Sätze fester Länge (RECFORM=F) oder variabler Länge (RECFORM=V) enthalten. In beiden Fällen können die Sätze geblockt oder ungeblockt vorliegen.

In der COBOL-Übersetzungseinheit kann das Format der zu verarbeitenden Sätze in der RECORD-Klausel festgelegt werden. Welche Angaben dabei dem jeweiligen Satzformat zugeordnet sind, ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Satzformat	Angabe in der RECORD-Klausel	
Sätze fester Länge	RECORD CONTAINSCHARACTERS	(Format 1)
Sätze variabler Länge	RECORD IS VARYING IN SIZE oder	(Format 2)
	RECORD CONTAINSTO	(Format 3)

Tabelle 30: Festlegen von Satzformaten in der RECORD-Klausel

220

Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

Zugriffsarten

Auf Sätze einer indizierten Datei kann sequenziell, wahlfrei oder dynamisch zugegriffen werden.

In der COBOL-Übersetzungseinheit wird die Zugriffsart durch die ACCESS MODE-Klausel festgelegt. Die folgende Übersicht stellt die möglichen Angaben und ihre Auswirkungen auf die Zugriffsart zusammen:

ACCESS MODE- Klausel	Zugriffsart
SEQUENTIAL	Sequenzieller Zugriff:
	 Die Datensätze können nur in der Reihenfolge ihrer Satzschlüssel verarbeitet werden. Das bedeutet: Beim Lesen wird jeweils der nächste oder vorhergehende Datensatz zur Verfügung gestellt (für Primär- und Sekundärschlüssel). Beim Schreiben wird jeweils der nächste Datensatz (mit aufsteigendem Primärschlüssel) in die Datei ausgegeben.
RANDOM	Wahlfreier Zugriff:
	Die Datensätze können in beliebiger Reihenfolge über ihre Satzschlüssel angesprochen werden. Dazu muss vor jeder Ein-/Ausgabeanweisung für einen Satz dessen Schlüssel (Primär- oder Sekundärschlüssel) im (ALTERNATE) RECORD KEY-Feld zur Verfügung gestellt werden.
DYNAMIC	Dynamischer Zugriff:
	Auf die Datensätze kann sowohl sequenziell als auch wahlfrei zugegriffen werden. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der Ein-/Ausgabeanweisung gewählt.

Tabelle 31: ACCESS MODE-Klausel und Zugriffsart

8.4.4 Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (indizierte Dateien)

Mit den Sprachmitteln eines COBOL-Programms lassen sich indizierte Dateien

- erstellen,
- lesen,
- durch Hinzufügen neuer Datensätze erweitern und
- durch Abändern oder Löschen vorhandener Datensätze aktualisieren.

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen im Programm jeweils für eine Datei zulässig sind wird dabei durch ihren Eröffnungsmodus bestimmt, der in der OPEN-Anweisung angegeben wird:

OPEN OUTPUT

Als Ein-/Ausgabeanweisung ist unabhängig von der Angabe in der ACCESS MODE-Klausel WRITE mit folgendem Format erlaubt:

```
WRITE...[FROM...]

[INVALID KEY...]

[NOT INVALID KEY...]

[END-WRITE]
```

In diesem Modus können indizierte Dateien ausschließlich neu erstellt (geladen) werden.

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt es, eine indizierte Datei sequenziell zu erstellen. Dabei müssen die Datensätze der WRITE-Anweisung aufsteigend nach ihren Satzschlüsseln sortiert zur Verfügung gestellt werden.

Das RECORD KEY-Feld muss vor jeder WRITE-Anweisung mit dem Satzschlüssel des auszugebenden Datensatzes versorgt werden. Dabei muss jeder neue Schlüssel grösser sein als der zuletzt angegebene. Ist dies nicht der Fall, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und WRITE verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur, ohne den Satz zu schreiben. Ein Überschreiben von Datensätzen ist hier also nicht möglich.

ACCESS MODE IS DYNAMIC oder RANDOM

erlaubt es, eine indizierte Datei wahlfrei zu erstellen. Dabei ist zu beachten, dass das Erstellen nach aufsteigenden Satzschlüsseln effizienter abläuft.

OPFN FXTFND

Mit OPEN EXTEND kann eine vorhandene Datei erweitert werden. Die ACCESS MODE-Klausel wird wie bei OPEN OUTPUT verwendet. Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

OPEN INPUT

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen bzw. Anweisungsformate erlaubt sind, hängt von der Angabe in der ACCESS MODE-Klausel ab. Die folgende Tabelle stellt die Möglichkeiten für OPEN INPUT zusammen:

	Eintrag in der ACCESS MODE-Klausel			
Anweisung	SEQUENTIAL	RANDOM	DYNAMIC	
START	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	Anweisung nicht zulässig	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	
READ	READ[NEXT PREVIOUS] [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	Für sequenziellen Zugriff: READ{NEXT PREVIOUS} [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	
			Für wahlfreien Zugriff: READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	

Tabelle 32: Erlaubte Ein-/Ausgabeanweisungen für OPEN INPUT

In diesem Modus können indizierte Dateien gelesen werden. Abhängig von der vereinbarten Zugriffsart hat die READ-Anweisung dabei folgende Wirkung:

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt es ausschließlich, die Datei sequenziell zu lesen. READ stellt dabei die Datensätze in der Reihenfolge aufsteigender (NEXT) oder absteigender (PREVIOUS) Satzschlüssel zur Verfügung.

Das (ALTERNATE) KEY-Schlüsselfeld wird von READ nicht ausgewertet. Vor der Ausführung einer READ-Anweisung kann jedoch mit Hilfe von START auf einen beliebigen Satz der Datei positioniert werden: Über eine Vergleichsbedingung legt START den Schlüssel des zuerst zu lesenden Satzes und damit den Ausgangspunkt für nachfolgende sequenzielle Leseoperationen fest (siehe auch Abschnitt "Positionieren mit START" auf Seite 227). Kann die Vergleichsbedingung von keinem Satzschlüssel der Datei erfüllt werden, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und START verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS RANDOM

ermöglicht es, die Sätze der Datei wahlfrei zu lesen. READ stellt dabei die Datensätze in beliebiger Reihenfolge zur Verfügung; der Zugriff auf jeden Satz erfolgt über seinen Satzschlüssel Das (ALTERNATE) KEY-Feld muss dazu vor jeder READ-Anweisung mit dem Schlüssel des Satzes versorgt werden, der gelesen werden soll. Wird der Schlüssel eines nicht existierenden Satzes angegeben, tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und READ verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung bzw. zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS DYNAMIC

gestattet es, die Datei sowohl sequenziell als auch wahlfrei zu lesen. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der READ-Anweisung gewählt (siehe Tabelle 33).

Eine START-Anweisung ist nur für sequenzielles Lesen sinnvoll.

OPEN I-O

Welche Ein-/Ausgabeanweisungen bzw. Anweisungsformate erlaubt sind, hängt von der Angabe in der ACCESS MODE-Klausel ab.

In diesem Modus können in einer indizierten Datei Sätze

- gelesen,
- hinzugefügt,
- durch das Programm aktualisiert und
- überschrieben oder
- gelöscht werden.

Die folgende Tabelle stellt die Möglichkeiten für OPEN I-O zusammen:

	Eintrag in der ACCESS MODE-Klausel			
Anweisung	SEQUENTIAL	RANDOM	DYNAMIC	
START	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	Anweisung nicht zulässig	START [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-START]	
READ	READ[NEXT PREVIOUS]	READ	Für sequenziellen Zugriff:	
	[INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	[INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	READ{NEXT PREVIOUS} [INTO] [AT END] [NOT AT END] [END-READ]	
			Für wahlfreien Zugriff: READ [INTO] [KEY IS] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-READ]	
REWRITE	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]	REWRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-REWRITE]	
WRITE	Anweisung nicht zulässig	WRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-WRITE]	WRITE [FROM] [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-WRITE]	
DELETE	DELETE [END-DELETE]	DELETE [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-DELETE]	DELETE [INVALID KEY] [NOT INVALID KEY] [END-DELETE]	

Tabelle 33: Erlaubte Ein-/Ausgabeanweisungen für OPEN I-O

OPEN I-O setzt voraus, dass die zu verarbeitende Datei bereits existiert. Es ist daher nicht möglich, in diesem Modus eine indizierte Datei neu zu erstellen.

Welche der oben erwähnten Verarbeitungsformen durchgeführt werden können und wie die Ein-/Ausgabeanweisungen dabei wirken, hängt von der vereinbarten Zugriffsart ab:

ACCESS MODE IS SEQUENTIAL

erlaubt es, wie bei OPEN INPUT die Datei mit READ sequenziell zu lesen und dabei durch einen vorhergehenden START auf einen beliebigen Satz der Datei als Anfangspunkt zu positionieren.

Darüberhinaus kann nach einem erfolgreichen READ der gelesene Satz

- durch das Programm aktualisiert und mit REWRITE zurückgeschrieben oder
- mit DELETE logisch gelöscht werden.

Dabei darf zwischen READ und REWRITE bzw. DELETE

- keine weitere Ein-/Ausgabeanweisung für diese Datei ausgeführt und
- das RECORD KEY-Schlüsselfeld nicht verändert werden.

ACCESS MODE IS RANDOM

ermöglicht es, wie bei OPEN INPUT mit READ Sätze wahlfrei zu lesen.

Ferner können mit WRITE neue Sätze in die Datei eingefügt und mit REWRITE bzw. DELETE bereits in der Datei vorhandene Sätze überschrieben bzw. gelöscht werden (unabhängig davon, ob sie vorher gelesen wurden). Das RECORD KEY-Schlüsselfeld muss dazu vor jeder WRITE-, REWRITE- oder DELETE-Anweisung mit dem Schlüssel des Satzes versorgt werden, der hinzugefügt, überschrieben oder gelöscht werden soll.

Wird bei WRITE der Schlüssel eines bereits vorhandenen Satzes bzw. bei REWRITE oder DELETE der Schlüssel eines nicht existierenden Satzes angegeben, dann tritt eine INVALID KEY-Bedingung auf und WRITE oder REWRITE bzw. DELETE verzweigt zur INVALID KEY-Anweisung oder zur vereinbarten USE-Prozedur.

ACCESS MODE IS DYNAMIC

gestattet es, die Datei sowohl sequenziell als auch wahlfrei zu verarbeiten. Die jeweilige Zugriffsart wird dabei über das Format der READ-Anweisung gewählt.

226

8.4.5 Positionieren mit START

In indizierten (wie auch in relativen) Dateien kann mit START auf jeden beliebigen Datensatz als Ausgangspunkt für nachfolgende sequenzielle Leseoperationen positioniert werden. Den Schlüssel (Primär- oder Sekundärschlüssel) des zuerst zu lesenden Satzes legt START dabei über eine Vergleichsbedingung fest.

Das folgende Beispiel zeigt, wie es mit Hilfe der Spracherweiterung (gegenüber ANS85) START...KEY LESS... und READ...PREVIOUS möglich ist, eine indizierte Datei sequenziell in umgekehrter Richtung zu verarbeiten; d.h. in der Reihenfolge absteigender Satzschlüssel, beginnend mit dem höchsten in der Datei vorhandenen Schlüssel:

Beispiel 8-11: Verarbeiten einer indizierten Datei in umgekehrter Richtung

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. INDREV.
    INDREV VERARBEITET DIE SAETZE EINER INDIZIERTEN DATEI
    IN DER FOLGE ABSTEIGENDER SATZSCHLUESSEL.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS T.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT IND-DATE!
    ASSIGN TO "INDFILE"
    ORGANIZATION IS INDEXED
    ACCESS IS DYNAMIC
    RECORD KEY IS REC-KEY.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD IND-DATEI.
  IND-SATZ.
    05 REC-KEY
                               PIC X(8).
    05 REC-TEXT
                                PIC X(72).
WORKING-STORAGE SECTION.
01 VERARBEITUNGS-SCHALTER
                               PIC X.
                                          VALUE "1".
    88 VERARBEITUNGS-ENDE
PROCEDURE DIVISION.
VORLAUF.
    OPEN I-O IND-DATEI -
    MOVE HIGH-VALUE TO REC-KEY -
    MOVE "O" TO VERARBEITUNGS-SCHALTER.
DATEI-VERARBEITEN.
    START IND-DATEI KEY LESS OR EQUAL REC-KEY
       INVALID KEY
          DISPLAY "DATEI IST LEER" UPON T
          SET VERARBEITUNGS-ENDE TO TRUE
       NOT INVALID KEY
          READ IND-DATEI PREVIOUS -----
                                                                      (3)
             AT END
                SET VERARBEITUNGS-ENDE TO TRUE
```

```
NOT AT END
                DISPLAY "HOECHSTER SATZSCHLUESSEL: " REC-KEY
                   UPON T
                PERFORM SATZ-VERARBEITFN
          END-READ
    END-START
    PERFORM WITH TEST BEFORE UNTIL VERARBEITUNGS-ENDE
      READ IND-DATEI PREVIOUS -
                                                                       - (4)
         AT END
            SET VERARBEITUNGS-ENDE TO TRUF
         NOT AT END
            DISPLAY "NAECHSTER SATZSCHLUESSEL: " REC-KEY
               UPON T
            PERFORM SATZ-VERARBEITEN
      END-READ
    END-PERFORM.
NACHLAUF.
    CLOSE IND-DATEI
    STOP RUN.
SATZ-VERARBEITEN.
    VERARBEITUNG DES AKTUELLEN SATZES ---
                                                                       -(5)
```

- (1) Für die Verarbeitung wird die Datei IND-DATEI mit OPEN I-O eröffnet.
- (2) Um den Satz mit dem höchsten Schlüssel in der Datei zu erhalten, wird
 - der RECORD KEY mit dem h\u00f6chstm\u00f6glichen Wert (HIGH-VALUE im NATIVE-Alphabet) vorbelegt und
 - mit START...KEY LESS OR EQUAL positioniert.
- (3) READ...PREVIOUS liest den Satz ein, auf den zuvor mit START positioniert wurde.
- (4) READ...PREVIOUS liest den Vorgänger des zuletzt gelesenen Satzes.
- (5) Der eingelesene Satz wird verarbeitet. Falls sein RECORD KEY dabei verändert wird, muss dessen ursprünglicher Wert vor der folgenden START-Anweisung wiederhergestellt werden.

228

Indizierte Dateien

8.4.6 Ein-/Ausgabezustände

Jeder Datei im Programm können mit der FILE STATUS-Klausel Datenfelder zugeordnet werden, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Diese Informationen können z.B. in den DECLARATIVES durch USE-Prozeduren ausgewertet werden und gestatten eine Analyse von Ein-/Ausgabefehlern durch das Programm. Als Erweiterung zum COBOL-Standard bietet COBOL2000 die Möglichkeit, in diese Analyse durch die Schlüssel der DVS-Fehlermeldungen einzubeziehen. Dadurch lässt sich eine feinere Differenzierung der Fehlerursachen erreichen.

Die FILE STATUS-Klausel wird im FILE-CONTROL-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION angegeben; ihr Format ist (siehe [1]):

```
FILE <u>STATUS</u> IS datenname-1 [datenname-2]
```

Dabei müssen datenname-1 und, falls angegeben, datenname-2 in der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION definiert sein. Für die Formate und die möglichen Werte dieser beiden Datenfelder gelten folgende Regeln:

datenname-1

muss als zwei Byte langes numerisches oder alphanumerisches Datenfeld erklärt werden, also z.B.

```
O1 datenname-1 PIC X(2).
```

enthält nach jeder Ein-/Ausgabeoperation auf die zugeordnete Datei einen zweistelligen numerischen Zustandscode, dessen Bedeutung der Tabelle am Ende dieses Abschnitts entnommen werden kann.

datenname-2

muss als sechs Byte langes Gruppenfeld der folgenden Struktur erklärt werden:

01 datenname-2. 02 datenname-2-1 PIC 9(2) COMP. 02 datenname-2-2 PIC X(4).

dient der Aufnahme des DVS-Fehlerschlüssels (DVS-Codes) zum jeweiligen Ein-/ Ausgabezustand und enthält nach jedem Zugriff auf die zugeordnete Datei einen Wert, der vom Inhalt des Feldes datenname-1 abhängt und sich aus folgender Zusammenstellung ergibt:

Inhalt von datenname-1	DVS-Code ungleich 0?	Wert von datenname-2-1	Wert von datenname-2-2
ungleich 0? nein	nicht relevant	undefiniert	undefiniert
ja	nein	0	undefiniert
ja	ja	64	DVS-Code der zugeord- neten Fehlermeldung

Die DVS-Codes und die zugeordneten Fehlermeldungen können dem Handbuch [4] entnommen werden.

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
	Erfolgreiche Ausführung
00	Die Ein-/Ausgabe-Anweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar.
02	Ein Satz wurde über ALTERNATE KEY gelesen, und es existiert bei sequenziellem Weiterlesen über denselben Schlüssel noch mindestens ein Nachfolgesatz mit identischem Schlüsselwert. Ein Satz mit ALTERNATE KEY WITH DUPLICATES wurde geschrieben, und es gibt bereits für mindestens einen Alternativschlüssel einen Satz mit identischem Schlüsselwert.
04	Satzlängenkonflikt: Eine READ-Anweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Länge des gelesenen Datensatzes liegt jedoch nicht in den Grenzen, die durch die Satzbeschreibunge der Datei festgelegt wurden.
05	OPEN-Anweisung auf eine nicht vorhandene OPTIONAL-Datei

Tabelle 34: Ein-/Ausgabezustände für indizierte Dateien

Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
	Erfolglose Ausführung: Endebedingung
10	Es wurde versucht, ein sequenzielles READ auszuführen. Es war jedoch kein nächster logischer Datensatz vorhanden, da das Dateiende erreicht war.
	Erfolglose Ausführung: Schlüsselfehlerbedingung
21	 Reihenfolgefehler für eine Datei bei ACCESS MODE IS SEQUENTIAL: Der Wert des Satzschlüssels wurde zwischen der erfolgreichen Ausführung einer READ-Anweisung und der Ausführung der nachfolgenden REWRITE-Anweisung geändert Bei aufeinanderfolgenden WRITE-Anweisungen wurde die aufsteigende Fol-
	ge von Satzschlüsseln nicht eingehalten.
22	Doppelter Schlüssel Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung mit einem Primärschlüssel auszuführen, für den innerhalb der Datei bereits ein Satz vorhanden ist. Es wurde versucht, einen Satz mit ALTERNATE KEY ohne WITH DUPLICATES-Angabe zu erstellen, obwohl in der Datei bereits ein Alternativschlüssel mit identischem Schlüsselwert vorhanden ist.
23	Datensatz nicht gefunden Es wurde versucht, anhand eines Schlüssels mit einer READ-, START-, DELETE- oder REWRITE-Anweisung auf einen Datensatz zuzugreifen, der in der Datei nicht vorhanden ist.
24	Überschreiten der Bereichsgrenzen Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung außerhalb der vom System festgelegten Bereichsgrenzen einer indizierten Datei auszuführen.
	Erfolglose Ausführung: Permanenter Fehler
30	Es ist keine weitere Information bezüglich der Ein-/Ausgabe-Operation verfügbar (der DVS-Code liefert weitere Informationen).
35	Es wurde versucht, eine OPEN INPUT, I-O- oder EXTEND-Anweisung für eine nicht optionale Datei auszuführen, die nicht vorhanden war.
37	OPEN-Anweisung auf eine Datei, die wegen folgender Bedingungen nicht eröffnet werden kann: 1. OPEN OUTPUT/I-O/EXTEND auf eine schreibgeschützte Datei (Passwort, RETENTION-PERIOD, ACCESS=READ) 2. OPEN INPUT auf eine lesegeschützte Datei (Passwort)
38	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Datei auszuführen, die vorher mit der LOCK-Angabe geschlossen wurde.

Tabelle 34: Ein-/Ausgabezustände für indizierte Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung	
39	 Die OPEN-Anweisung war aus einem der folgenden Gründe erfolglos: Im ADD-FILE-LINK-Kommando wurden einer oder mehrere der Operanden ACCESS-METHOD, RECORD-FORMAT, RECORD-SIZE oder KEY-LENGTH mit Werten angegeben, die von den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. Bei einer Eingabedatei trat ein Satzlängenfehler auf (Katalogüberprüfung, falls RECFORM=F). Die Satzlänge ist größer als die BLKSIZE-Angabe im Katalog einer Eingabedatei. Für eine Eingabedatei stimmt der Katalogeintrag eines der Operanden FCBTYPE, RECFORM, RECSIZE (falls RECFORM=F), KEYPOS oder KEYLEN nicht mit den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben bzw. mit den entsprechenden Angaben im ADD-FILE-LINK-Kommando überein. Es wurde versucht, eine Datei zu eröffnen, deren Alternativschlüssel nicht mit den im Programm angegebenen Schlüsselwerten der ALTERNATE RECORD KEY-Klausel übereinstimmen. 	
	Erfolglose Ausführung: Logischer Fehler	
41	Es wurde versucht, eine OPEN-Anweisung für eine Datei auszuführen, die bereits eröffnet ist.	
42	Es wurde versucht, eine CLOSE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die nicht eröffnet ist.	
43	Bei ACCESS MODE IS SEQUENTIAL: Die letzte vor Ausführung einer DELETE- oder REWRITE-Anweisung ausgeführte Ein-/Ausgabe-Anweisung war keine erfolgreiche READ-Anweisung.	
44	Überschreiten der Satzlängengrenzen: Es wurde versucht, eine WRITE- oder REWRITE-Anweisung auszuführen. Die Länge des Datensatzes liegt jedoch nicht in dem für diese Datei zulässigen Bereich.	
46	 Es wurde versucht, ein sequenzielles READ für eine Datei auszuführen, die sich im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet; ein nächster gültiger Datensatz steht aber nicht zur Verfügung. Grund: 1. Die vorhergehende START-Anweisung war erfolglos, oder 2. Die vorhergehende READ-Anweisung war erfolglos, ohne die Endebedingung zu verursachen, oder 3. Es wurde versucht, nach bereits erkannter AT END-Bedingung eine READ-Anweisung auszuführen. 	
47	Es wurde versucht, eine READ- oder START-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus INPUT oder I-O befindet.	

Tabelle 34: Ein-/Ausgabezustände für indizierte Dateien

Dateiverarbeitung Indizierte Dateien

Ein-/Ausgabe- Zustand	Bedeutung
48	Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich bei sequenziellem Zugriff nicht im Eröffnungsmodus OUTPUT oder EXTEND, bei wahlfreiem oder dynamischem Zugriff nicht im Eröffnungsmodus OUTPUT oder I-O befindet.
49	Es wurde versucht, eine DELETE- oder REWRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die sich nicht im Eröffnungsmodus I-O befindet.
	Sonstige erfolglose Ausführungen
90	Systemfehler; es ist keine weitere Information über die Ursache vorhanden.
91	OPEN-Fehler; die eigentliche Ursache ist aus dem DVS-Code ersichtlich (siehe "FILE-STATUS-Klausel" mit Angabe von datenname-2).
93	Nur bei Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234): Die Ein-/Ausgabe-Anweisung konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, weil ein anderer Prozess auf dieselbe Datei zugreift und die Zugriffe nicht vereinbar sind.
94	 Nur bei Simultanverarbeitung (siehe Abschnitt "Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)" auf Seite 234): Die Aufruffolge READ - REWRITE/DELETE wurde nicht eingehalten. Die Satzlänge ist größer als die Blocklänge.
95	Unverträglichkeit zwischen den Angaben im BLOCK-CONTROL-INFO- oder BUFFER-LENGTH-Operanden des ADD-FILE-LINK-Kommandos und dem Dateiformat, der Blockgröße oder dem Format des verwendeten Datenträgers
96	READ PREVIOUS wird nicht unterstützt für Module, die mit COBRUN ENABLE-UFS-ACCESS=YES übersetzt wurden.

Tabelle 34: Ein-/Ausgabezustände für indizierte Dateien

8.5 Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE)

8.5.1 ISAM-Dateien

ISAM-Dateien mit indizierter oder relativer Dateiorganisation können für mehrere Benutzer gleichzeitig zugänglich gemacht werden. Dies geschieht mit dem Operanden SHARED-UPDATE im SUPPORT-Parameter des ADD-FILE-LINK-Kommandos:

/ADD-FILE-LINK linkname, dateiname, SUPPORT=DISK(SHARED-UPDATE=YES)

Die folgende Tabelle zeigt, welche OPEN-Anweisungen für einen Benutzer B möglich sind, nachdem die Datei von Benutzer A bereits eröffnet wurde.

	•	Zulässige Angaben für Benutzer B					
Von Benutzer A gewählte Angaben	OPEN- Anweisung	SHARED-UPDATE=YES SHARED-UPDATE=NO		DATE=NO			
		INPUT	I-O	OUPUT/ EXTEND	INPUT	I-O	OUTPUT/ EXTEND
SHARED-UPDATE=YES	INPUT	Х	Х		Х		
	I-O	Х	Х				
	OUTPUT / EXTEND						
	INPUT	Х			Х		
SHARED-UPDATE=NO	I-0						
OTATILE OF DATE = NO	OUTPUT / EXTEND						

Tabelle 35: Zulässige OPEN-Anweisungen bei Simultanverarbeitung

X = zulässige Kombinationen von OPEN-Anweisung und SHARED-UPDATE-Angabe

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Angabe von SHARED-UPDATE=YES für INPUT-Dateien überflüssig ist, falls alle Anwender OPEN INPUT verwenden.

Wenn SHARED-UPDATE=YES für INPUT-Dateien trotzdem angegeben werden muss, da mindestens ein Anwender OPEN I-O verwendet, wird das nachfolgend beschriebene Sperren bzw. Entsperren nicht durchgeführt.

Die Angabe SHARED-UPDATE=YES ist nur für die gleichzeitige Aktualisierung von einer oder mehreren ISAM-Dateien (OPEN I-O) durch zwei oder mehr Dialogbenutzer sinnvoll und auch notwendig.

Aktualisierungen im Stapelbetrieb sollten nacheinander ablaufen, um sowohl Logikfehler als auch Laufzeitverlängerungen zu vermeiden (unnötige Angabe von SHARED-UP-DATE=YES kostet Laufzeit und CPU-Zeit).

Bei Angabe von SHARED-UPDATE=YES wird automatisch auch WRITE-CHECK=YES gesetzt, d.h. die ISAM-Puffer werden nach jeder Änderung sofort zurückgeschrieben. Dies ist aus Datensicherheits- und Eindeutigkeitsgründen erforderlich, erhöht aber wesentlich die Anzahl der Ein-/Ausgaben.

Um Datenkonsistenz bei gleichzeitiger Aktualisierung einer ISAM-Datei durch mehrere Benutzer zu gewährleisten, benutzt das COBOL2000-Laufzeitsystem den Sperr- und Entsperrmechanismus der DVS-Zugriffsmethode ISAM. Dieser Mechanismus sorgt für das Sperren bzw. Entsperren der Datenblöcke, in denen die durch die Anweisungen READ, WRITE.

REWRITE oder DELETE angesprochenen Datensätze liegen.

Ein Datenblock ist das Vielfache einer PAM-Seite (2048 Byte), das durch den BUFFER-LENGTH-Parameter im ADD-FILE-LINK-Kommando implizit oder explizit beim Erzeugen der Datei vereinbart wurde (siehe Abschnitt "Grundbegriffe zum Aufbau von Dateien" auf Seite 153).

Ist Im Folgenden von Datensatzsperre die Rede, ist immer die Sperre des ganzen Blocks, in dem dieser Datensatz liegt, gemeint.

Für die Simultanverarbeitung von ISAM-Dateien gibt es eine Formaterweiterung der READ- bzw. START-Anweisung, die jedoch nur wirksam wird, wenn im ADD-FILE-LINK-Kommando SHARED-UPDATE=YES angegeben und die Datei mit OPEN I-O eröffnet ist.

Formaterweiterung für alle Formate:

```
READ dateiname [WITH NO LOCK]...
START dateiname [WITH NO LOCK]...
```

Regeln für die Simultanaktualisierung

1. READ- oder START-Anweisung mit WITH NO LOCK-Zusatz:

Gibt Benutzer A WITH NO LOCK an und ist der entsprechende Datensatz vorhanden, wird dieser gelesen bzw. wird auf diesen positioniert, ungeachtet einer etwa durch einen anderen Benutzer bereits gesetzten Sperre. Der Datensatz wird nicht gesperrt. Eine REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung kann auf einen so gelesenen Satz nicht ausgeführt werden.

Ein simultaner Benutzer B kann denselben Datensatz sowohl lesen als auch aktualisieren.

2. READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz:

Gibt Benutzer A WITH NO LOCK nicht an und ist der entsprechende Datensatz vorhanden, kann eine READ- bzw. START-Anweisung nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn der entsprechende Datensatz nicht bereits durch Benutzer B gesperrt ist. War die Ausführung der Anweisung erfolgreich, wird der Datensatz gesperrt. Vor Aufhebung der Sperre kann Benutzer B denselben oder irgendeinen anderen Datensatz desselben Datenblocks nur mit WITH NO LOCK lesen oder auf ihn positionieren, er kann aber keinen Datensatz dieses Datenblocks aktualisieren. (Hat Benutzer B die Datei mit OPEN INPUT eröffnet, kann er Sätze des gesperrten Datenblocks immer lesen.)

3. Aktualisierung von Datensätzen:

Soll durch eine REWRITE- oder DELETE-Anweisung ein Datensatz aktualisiert werden, muss der betroffene Datensatz unmittelbar zuvor durch eine READ-Anweisung (ohne WITH NO LOCK-Zusatz!) gelesen werden. Nach dieser READ- und vor der REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung darf für dieselbe ISAM-Datei keine weitere Ein-/Ausgabeanweisung ausgeführt werden. Zwischen diesen beiden Anweisungen dürfen für andere ISAM-Dateien, deren ADD-FILE-LINK-Kommando SHARED-UP-DATE=YES enthält und die zur gleichen Zeit mit OPEN I-O eröffnet sind, nur READ-oder START-Anweisungen mit WITH NO LOCK-Zusatz ausgeführt werden. Anweisungen für andere ISAM-Dateien (ohne SHARED-UPDATE=YES und OPEN I-O) dürfen ausgeführt werden.

Ein Verstoß gegen diese Vorschriften führt zu einer erfolglosen REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung mit FILE STATUS 94.

4. Wartezeiten bei einer Sperre:

Hat Benutzer A auf Grund einer erfolgreich ausgeführten READ- oder START-Anweisung einen Datensatz gesperrt und versucht Benutzer B auf denselben Datensatz oder irgendeinen anderen aus demselben Datenblock eine READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz auszuführen, so führt dies für letzteren nicht sofort zum Mißerfolg. Benutzer B wird in eine Warteschlange eingeordnet, in der er auf die Freigabe der Sperre durch Benutzer A wartet. Erst wenn eine maximale Wartezeit abgelaufen und die Entsperrung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt ist, gilt die Anweisung als erfolglos und FILE STATUS 93 wird gesetzt. Wurde die Sperre vor Ablauf der Wartezeit aufgehoben, so kann Benutzer B mit dem erfolgreichen Aufruf fortfahren.

5. Freigabe eines gesperrten Datensatzes:

Ein Benutzer behält eine Datensatzsperre solange bei, bis er eine der folgenden Anweisungen ausführt:

- erfolgreiche REWRITE- oder DELETE-Anweisung auf den gesperrten Datensatz

- WRITE-Anweisung auf eine ISAM-Datei, deren ADD-FILE-LINK-Kommando SHARED-UPDATE=YES enthält und die mit OPEN I-O eröffnet ist (d.h. auf dieselbe Datei, die den gesperrten Datensatz enthält, oder auf eine andere ISAM-Datei; Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung mit WITH NO LOCK-Zusatz auf dieselbe Datei (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz auf einen Datensatz innerhalb eines anderen Datenblocks derselben Datei (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz auf eine andere ISAM-Datei, deren ADD-FILE-LINK-Kommando SHARED-UPDATE=YES enthält und die mit OPEN I-O eröffnet ist (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- CLOSE-Anweisung für dieselbe Datei.

Eine Anweisung für eine ISAM-Datei kann also die Aufhebung einer Datensatzsperre auf einer anderen ISAM-Datei bewirken.

Hinweise

- Soll in einem Programm eine ISAM-Datei (SHARED-UPDATE=YES und OPEN I-O) bearbeitet werden, sollte für diese Datei eine USE AFTER STANDARD ERROR-Prozedur
 vorgesehen werden. In dieser Prozedur können die simultanverarbeitungsspezifischen
 FILE STATUS-Werte 93 (Datensatz von einem simultanen Benutzer gerade gesperrt)
 und 94 (REWRITE- oder DELETE-Anweisung ohne vorherige READ-Anweisung) abgefragt und angemessen verarbeitet werden.
- 2. Es sollte immer berücksichtigt werden, dass auf Grund des Block-Sperrmechanismus von ISAM beim Sperren eines Datensatzes auch zugleich alle Datensätze desselben Blocks für alle simultanen Benutzer gesperrt werden.
- 3. Für einen Benutzer kann höchstens ein Datenblock gesperrt, d.h., vor Aktualisierung durch andere Benutzer geschützt sein. Dies gilt auch dann, wenn er mehrere ISAM-Dateien (alle SHARED-UPDATE=YES) im Modus OPEN I-O eröffnet hat.
- 4. Eine "Deadlock"-Situation (gegenseitiges Sperren von Datenblöcken durch verschiedene Benutzer) ist ausgeschlossen, da für jeden Benutzer nur ein einziger Block aller ISAM-Dateien (alle SHARED-UPDATE=YES) gesperrt sein kann. Dies gilt jedoch nicht, wenn gleichzeitig auf eine PAM-Datei mit SHARED-UPDATE=YES im I-O-Modus zugegriffen wird!

- 5. Falls zwischen einer READ- und einer REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung für einen Datensatz ein Zugriff auf einen anderen Datenblock derselben oder einer anderen ISAM-Datei erfolgt, der gleichzeitig eine Entsperrung des zuvor gesperrten Datenblocks zur Folge hat, muss der Datensatz vor Ausführung der REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung noch einmal gelesen werden. Da der betroffene Datenblock in der Zwischenzeit für andere Benutzer entsperrt war, könnte der Inhalt des Datensatzes verändert worden sein (siehe Beispiel 8-12a).
 - Erfolgt der Zugriff auf den anderen Datenblock bzw. die andere Datei ohne Sperrmechanismus, könnten die dadurch bereitgestellten Daten während der Verarbeitung bereits wieder durch simultane Benutzer verändert worden sein, ehe die REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung ausgeführt worden ist (siehe Beispiel 8-12b).
- Um zu vermeiden, dass ein Benutzer möglicherweise mit nicht mehr aktuellen Daten arbeitet, sollte der WITH NO LOCK-Zusatz nur dann verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
- 7. Ein gesperrter Datensatz (Datenblock) führt bei simultanen Benutzern, die auf denselben Datensatz oder einen anderen desselben Blocks zugreifen wollen, zu Wartezeiten. Um diese so kurz wie möglich zu halten, sollte die Sperre sobald wie möglich wieder aufgehoben werden. Wird die Sperre nicht rechtzeitig aufgehoben, läuft die Wartezeit ab, und das Programm verzweigt in die vorgesehene USE-Prozedur, sofern vorhanden (siehe Beispiel 8-13) oder wird abgebrochen (mit Meldung COB9151, FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel DAAA).

Beispiel 8-12: Lesen und Zurückschreiben in Datei ISAM1, wenn vor dem Zurückschreiben Datei ISAM2 benötigt werden

a) Ohne WITH NO LOCK-Zusatz: zweimalige READ-Anweisung auf dieselbe Datei erforderlich, dafür Sperrzeiten kürzer:

READ ISAM1 INTO WORK1 INVALID KEY	(1)
READ ISAM2 — INVALID KEY	(2)
Verarbeitung von WORK1 unter Berücksichtigung von ISAM2SATZ READ ISAM1	(3)
INVALID KEY Prüfung, ob ISAM1SATZ inzwischen geändert, gegebenenfalls erneute Verarbe	,
REWRITE ISAM1SATZ FROM WORK1————————————————————————————————————	(4)

- Lesen eines Datensatzes aus ISAM1 und Zwischenspeichern in WORK1, betroffener Datenblock in ISAM1 gesperrt
- (2) Lesen eines Datensatzes aus ISAM2, Aufhebung der Sperre in ISAM1, Sperrung des betroffenen Datenblocks in ISAM2
- (3) Erneutes Lesen des Datensatzes in ISAM1, Aufhebung der Sperre in ISAM2, Sperrung des betroffenen Datenblocks in ISAM1
- (4) Zurückschreiben des Datensatzes nach ISAM1, Aufhebung der Sperre in ISAM1

b) Mit WITH NO LOCK-Zusatz: nur eine READ-Anweisung auf dieselbe Datei erforderlich, dafür Sperrzeiten länger:

```
READ ISAM1 — (1)
INVALID KEY...

READ ISAM2 WITH NO LOCK — (2)
INVALID KEY...

Verarbeitung von ISAM1SATZ unter Berücksichtigung von ISAM2SATZ

REWRITE ISAM1SATZ FROM WORK1 — (3)
INVALID KEY...
```

- (1) Lesen eines Datensatzes aus ISAM1, betroffener Datenblock gesperrt
- (2) Lesen eines Datensatzes aus ISAM2, betroffener Datenblock nicht gesperrt
- (3) Zurückschreiben des Datensatzes nach ISAM1, Sperre wird aufgehoben

Beispiel 8-13: Verzweigen zu einer USE AFTER STANDARD ERROR-Prozedur

```
FILE-CONTROL.
   SELECT ISAM1
    FILE STATUS IS FILESTAT1.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 FILESTAT1 PIC 99.
PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.
ISAM1ERR SECTION.
    USE AFTER STANDARD ERROR PROCEDURE ON ISAM1.
SPERRE.
    IF FILESTAT1 = 93
       THEN DISPLAY "SATZ ZUR ZEIT GESPERRT" UPON T
       ELSE DISPLAY "DMS-FEHLER ISAM1, FILE-STATUS="
                     FILESTAT1 UPON T.
ISAM1ERR-EX.
    EXIT. —
                                                                          - (1)
END DECLARATIVES.
STEUER SECTION.
```

(1) Verzweigen auf die Anweisung hinter der fehlerverursachenden Anweisung. Wie der aufgetretene Fehler sinnvoll zu behandeln ist, muss für den jeweiligen Anwendungsfall entschieden werden.

8.5.2 PAM-Dateien

Eine Datei mit relativer Organisation und FCBTYPE=PAM kann - ebenso wie eine ISAM-Datei - von mehreren Benutzern simultan aktualisiert werden, wenn das ADD-FILE-LINK-Kommando SHARED-UPDATE=YES enthält und die Datei mit OPEN I-O eröffnet ist.

Um Datenkonsistenz bei simultaner Aktualisierung zu ermöglichen, benutzt das COBOL2000-Laufzeitsystem den Sperr- und Entsperrmechanismus der DVS-Zugriffsmethode UPAM. Die Zugriffskoordinierung erfolgt hier (anders als bei ISAM) dateispezifisch. Dies hat u.a. zur Folge, dass Anweisungen für eine Datei keine Auswirkungen auf eine andere Datei haben.

Die Sperrung betrifft - wie bei ISAM - nicht einen einzelnen Datensatz, sondern den gesamten Datenblock, in dem sich der Datensatz befindet (siehe Abschnitt "Indizierte Dateiorganisation" auf Seite 213).

Wie für ISAM-Dateien gibt es auch für PAM-Dateien (nur mit SHARED-UPDATE=YES, OPEN I-O) für alle Formate der READ- bzw. START-Anweisung die Erweiterung WITH NO LOCK.

Regeln für die Simultanaktualisierung

- 1. Das Lesen und Positionieren ohne bzw. mit WITH NO LOCK-Zusatz erfolgt wie bei ISAM-Dateien.
- 2. Aktualisierung von Datensätzen

Soll durch eine REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung ein Datensatz aktualisiert werden, muss der betroffene Datensatz (wie bei ISAM-Dateien) unmittelbar zuvor durch eine READ-Anweisung (ohne WITH NO LOCK-Zusatz) gelesen werden. Zwischen beiden Anweisungen darf für dieselbe Datei keine weitere Anweisung ausgeführt werden. Anweisungen für andere PAM-Dateien sind jedoch - anders als bei ISAM-Dateien zulässig (auf Grund der dateispezifischen Zugriffskoordinierung).

3. Wartezeiten bei einer Sperre

Die maximale Wartezeit auf die Freigabe eines gesperrten Blocks beträgt 999 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird, falls vorhanden, die USE AFTER STANDARD ERROR-Prozedur angesprungen oder das Programm mit der Fehlermeldung COB9151 beendet (FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel D9B0 oder D9B1).

4. Freigabe eines gesperrten Datensatzes

Die Entsperrung eines gesperrten Datenblocks kann mit denselben Anweisungen bewirkt werden wie bei ISAM-Dateien, jedoch müssen sich alle Anweisungen auf dieselbe Datei beziehen.

Im Unterschied zu ISAM-Dateien bewirkt also eine Anweisung für eine PAM-Datei keine Entsperrung von Datenblöcken einer anderen PAM-Datei.

Hinweise

- 1. Soll in einem Programm eine PAM-Datei (mit SHARED-UPDATE=YES, OPEN I-O) verarbeitet werden, sollte für diese Datei eine USE AFTER STANDARD ERROR-Prozedur vereinbart werden (siehe "Indizierte Dateien").
- Anders als bei ISAM-Dateien (mit SHARED-UPDATE=YES, OPEN I-O) kann bei simultaner Verarbeitung mehrerer Dateien (alle mit SHARED-UPDATE=YES,
 OPEN I-O), von denen mindestens eine eine PAM-Datei ist, für jeden Benutzer je ein
 Datensatz in beliebig vielen Dateien gleichzeitig gesperrt (!) werden (innerhalb einer
 Datei immer nur ein Satz). Dadurch kann es zu so genannten "Deadlock"-Situationen
 kommen (siehe Beispiel 8-13).
- 3. Wie bei ISAM-Dateien sollte auch bei PAM-Dateien die Sperre auf Datensätzen (Datenblöcken!) so schnell wie möglich aufgehoben werden, um die damit verbundenen Wartezeiten für andere Benutzer möglichst kurz zu halten.

Beispiel 8-14: "Deadlock"

Benutzer A:	Benutzer B:
READ dateil (satz n)	READ datei2 (satz m)
•	•
READ datei2 (satz m)	READ dateil (satz n)
(Block in datei1 nicht entsperrt)	(Block in datei2 nicht entsperrt)

Beide Benutzer warten auf Freigabe des jeweiligen Blocks ("Deadlock").

Die maximale Wartezeit auf die Freigabe eines gesperrten Blocks beträgt 999 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird, falls vorhanden, die USE AFTER STANDARD ERROR-Prozedur angesprungen oder das Programm mit der Fehlermeldung COB9151 beendet (FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel D9B0 oder D9B1).

9 Sortieren und Mischen

9.1 COBOL-Sprachmittel zum Sortieren und Mischen

Das Sortieren und Mischen unterstützt COBOL2000 durch folgende Sprachmittel (siehe [1]):

Die Angabe des Literals "SORTWK" in der ASSIGN-Klausel

Sie vereinbart explizit den Linknamen SORTWK für die Sortierdatei.

Das Format der ASSIGN-Klausel für Sortierdateien lässt auch andere Angaben zu, die jedoch vom Compiler als Kommentar betrachtet werden. Der Linkname für die Sortierdatei ist stets SORTWK.

Die Sortierdateierklärung (SD) in der DATA DIVISION

Sie entspricht der Dateierklärung (FD) für andere Dateien und legt die physische Struktur, das Format und die Größe der Datensätze fest.

Die Anweisungen SORT und MERGE in der PROCEDURE DIVISION

SORT sortiert Datensätze nach einem oder mehreren (bis zu 64) Datenfeldern, die als Sortierschlüssel vereinbart wurden.

Diese Datensätze können SORT aus einer Datei oder über eine Eingabeprozedur zur Verfügung gestellt werden. Die sortierten Sätze werden in eine Datei geschrieben oder einer Ausgabeprozedur übergeben.

Für das Sortieren verwendet COBOL2000 die Sortierfunktion des BS2000 SORT (siehe [6]).

MERGE mischt in einer Sortierdatei Datensätze aus zwei oder mehreren gleichartig sortierten Eingabedateien anhand einer Anzahl von (bis zu 64) Datenfeldern, die als Sortierschlüssel vereinbart wurden.

Die gemischten Sätze werden in eine Datei geschrieben oder einer Ausgabeprozedur übergeben.

Die Vereinbarung von Eingabe- und Ausgabeprozeduren

Eine Eingabeprozedur (INPUT PROCEDURE) kann für jede SORT-Anweisung vereinbart werden. Sie erlaubt es, die zu sortierenden Datensätze zu erzeugen oder zu bearbeiten, bevor sie über eine RELEASE-Anweisung an die Sortierdatei übergeben werden.

Eine Ausgabeprozedur (OUTPUT PROCEDURE) kann für jede SORT- oder MERGE-Anweisung vereinbart werden. Sie erlaubt es, die sortierten bzw. gemischten Datensätze weiter zu bearbeiten, nachdem sie ihr über eine RETURN-Anweisung zur Verfügung gestellt wurden.



Durch Übersetzung mit der SDF-Option RUNTIME-OPTIONS=PAR(SORTING-ORDER=BY-DIN) bzw. mit COMOPT SORT-EBCDIC-DIN=YES kann für alle SORT-Anweisungen eines Programms das Sortierformat ED des Dienstprogrammes SORT gewählt werden (siehe Handbuch [6]). Dies ermög-

- Kleinbuchstaben den entsprechenden Großbuchstaben gleichgesetzt,

licht eine Textsortierung nach DIN-Norm für EBCDIC. Dabei werden

- die Zeichen
- "ä" / "Ä" mit "AE",
 "ö" / "Ö" mit "OE",
 "ü" / "Ü" mit "UE" sowie
 "β" mit "SS" identifiziert sowie
- die Ziffern vor den Buchstaben einsortiert.

9.2 Dateien für das Sortierprogramm

Für einen Sortiervorgang werden folgende Dateien benötigt:

Sortierdatei

In dieser Datei (Arbeitsbereich) werden Datensätze sortiert. Ihr Name wird z.B. vereinbart über die Klausel

```
SELECT sortierdatei ASSIGN TO "SORTWK"
```

Außerdem muss diese Datei in der Sortierdateierklärung (SD) der DATA DIVISION beschrieben sein. Mit der Anweisung

```
SORT sortierdatei ...
```

wird auf diese Datei zugegriffen.

Ohne dass der Benutzer ein ADD-FILE-LINK-Kommando angibt, wird diese Datei unter dem Namen SORTWORK. Djjttt. TSnnnn (jj Jahr, ttt laufender Tag des Jahres, nnnn Prozessfolgenummer) katalogisiert. Der Linkname ist SORTWK. Nach normalem Sortierende wird diese Datei gelöscht.

Die Größe der Sortierdatei beim Einrichten ohne ADD-FILE-LINK-Kommando beträgt standardmäßig 24 x 16 = 384 PAM-Seiten (durch Versorgen von SORT-Sonderregistern kann dieser Wert beeinflusst werden). Demnach ist die Primärzuweisung 384 PAM-Seiten. Die Sekundärzuweisung ist 1/4 davon, also 96 PAM-Seiten.

Mit dem Kommando

```
MODIFY-FILE-ATTRIBUTES dateiname,

SUPPORT=PUBLIC-DISK(SPACE=RELATIVE(PRIMARY-ALLOCATION=..,

SECONDARY-ALLOCATION=...))
```

kann der Benutzer die Größe der Sortierdatei selbst bestimmen (siehe Handbuch [6]). Empfehlenswert ist dies bei großen Dateien. Nach normalem Sortierende wird diese Datei geschlossen, aber **nicht** gelöscht.

SORT-Sonderregister (siehe [1]):

Vor dem Sortieren kann der Programmierer folgende SORT-Sonderregister versorgen:

- SORT-FILE-SIZE: mit der Anzahl der Sätze.
- SORT-MODE-SIZE: mit der durchschnittlichen Satzlänge.

Diese beiden Register verwendet das Dienstprogramm SORT zur Berechnung der Dateigröße, d.h., der Programmierer kann indirekt den SPACE-Operanden beeinflussen.

SORT-CORE-SIZE: mit der gewünschten Größe der internen Arbeitsbereiche in Byte.
 Durch diese Angaben kann der Programmablauf beeinflusst werden.

Bei fehlender Angabe werden standardmäßig 24 x 4096 Byte, d.h. 24 Seiten zu je 4 Kbyte angenommen. Näheres siehe [6], Optimierung von Sortierläufen.

Nach SORT- und RELEASE- und vor RETURN-Anweisungen kann der Programmierer das SORT-Sonderregister SORT-RETURN abfragen:

"0" zeigt das ordnungsgemäße Sortieren an,

"1" das fehlerhafte Sortieren.

Diese Abfrage empfiehlt sich, da bei fehlerhaftem Sortieren der Programmlauf nicht abgebrochen wird.

Die fehlerhafte Belegung eines SORT-Sonderregisters bewirkt die Fehlermeldung COB9134 (siehe Kapitel "Meldungen des COBOL2000-Systems" auf Seite 315.

Eingabedatei(en)

Ist keine Eingabeprozedur definiert, generiert COBOL2000 einen OPEN INPUT und einen READ...AT END für die angegebene Datei. Jede Eingabedatei muss im COBOL-Programm definiert sein.

Die Linknamen SORTIN und SORTINnn (01 \leq nn \leq 99) dürfen nicht innerhalb eines Sortierprogramms verwendet werden.

Ausgabedatei

Ist keine Ausgabeprozedur definiert, generiert COBOL2000 einen OPEN OUTPUT und einen WRITE für die angegebene Datei. Die Ausgabedatei muss im COBOL-Programm definiert sein.

Der Linkname SORTOUT darf nicht innerhalb eines Sortierprogramms verwendet werden.

9.3 Fixpunktausgabe für Sortierprogramme und Wiederanlauf

Die Angabe der RERUN-Klausel (Format 2) veranlasst die Ausgabe spezieller Fixpunkte für Sortierdateien. Fixpunkte enthalten Informationen über den Zustand des Sortiervorgangs. Sie sind notwendig, um ein vom Benutzer oder wegen Anlagenstörung abgebrochenes Programm wieder starten zu können, ohne den gesamten bisherigen Programmablauf wiederholen zu müssen. Die Ausgabe von Sortier-Fixpunkten empfiehlt sich vor allem bei großen Mengen von zu sortierenden Daten, da auf diese Weise eine erfolgte Vorsortierung bei einem Programmabbruch nicht verlorengeht.

Format 2 der RERUN-Klausel:

RERUN ON herstellername EVERY SORT OF sortierdateiname

herstellername: SYSnnn $(000 \le nnn \le 200)$

Fixpunkte werden in eine Fixpunktdatei (siehe Kapitel "Fixpunktausgabe und Wiederanlauf" auf Seite 253) ausgegeben, die vom Sortierprogramm mit dem Standard-Dateinamen SORTCKPT.Djjttt.Tnnnn (jj= Jahr, ttt=laufender Tag des Jahres, nnnn=TSN des laufenden Prozesses) und mit dem Standard-Linknamen SORTCKPT eingerichtet wird (siehe [6]). Über den SPACE-Operanden im SUPPORT-Parameter des MODIFY-FILE-ATTRIBUTES-Kommandos kann der Anwender die Größe dieser Datei selbst bestimmen. Die Fixpunktausgabe wird auf SYSOUT protokolliert (Meldung E301; siehe Kapitel "Programmverknüpfungen" auf Seite 257 und [7]). Den Zeitpunkt der Fixpunktausgabe kann der Anwender nicht selbst bestimmen.

Bei normaler Beendigung des Sortiervorgangs wird die Fixpunktdatei geschlossen, freigegeben und gelöscht, so dass der Benutzer keinen Zugriff auf sie hat.

Wird ein Sortierprogramm fehlerhaft abgebrochen, so kann man den Lauf beim zuletzt geschriebenen Fixpunkt wieder starten: Mit Hilfe der auf SYSOUT protokollierten Informationen gibt man dazu das RESTART-PROGRAM-Kommando (siehe Kapitel "Fixpunktausgabe und Wiederanlauf" auf Seite 253 und [3]).

9.4 Sortieren von Tabellen

Die BS2000-Sortierfunktion SORT lässt sich auch für das Sortieren von Tabellen verwenden. Als COBOL-Sprachmittel steht die SORT-Anweisung zur Verfügung (siehe COBOL2000-Sprachbeschreibung [1]).

9.5 Sortieren mit erweiterten Zeichensätzen

Beim Sortieren mit erweiterten Zeichensätzen wird das Format TRANSLATE-CHARACTER des SORT (siehe [6]) im BS2000/OSD genutzt.

Als Sprachmittel für das Sortieren mit erweiterten Zeichensätzen steht das Sonderregister SORT-CCSN (siehe COBOL2000-Sprachbeschreibung [1]) bei der SORT-Anweisung (Datei- und Tabellensort) zur Verfügung¹.

Der Inhalt des Sonderregisters SORT-CCSN wird an den SORT übergeben als Name eines Moduls aus der Tabellenmodulbibliothek (SYSLNK.SORT.nnn.TAB² laut SYSFGM.SORT.nnn.D).

Diese Bibliothek enthält derzeit die Module EDF03DRV, EDF03IRV, EDF041. Um zusätzliche eigene Tabellen zu definieren, benötigt man die Berechtigung, diese Bibliothek zu ändern.

Zur Definition eigener Module stellt SORT in der Tabellenmodulbibliothek das Quellcodeelement MUSTER zur Verfügung (siehe auch "Hinweise für das Erstellen der TRANSLATE-CHARACTER-Tabellen" in [6]).

Beispiel 9-1: Erzeugen von Dateien mit erweitertem Zeichensatz EDF041

Um mit einem Editor im BS2000 eine Datei im erweiterten Zeichensatz erstellen zu können, sind folgende Schritte nötig:

• Einstellungen der Emulation: Konfiguration ... Datensichtstation

DSS-Modus: 8 Bit

Zeichensatz: Lat. Alphabet Nr. 9 ISO8859-15 DSS-Typ: DSS9763

Logische Eigenschaften der Datenstation ändern (siehe [3])

/MODIFY-TERMINAL-OPTIONS CODED-CHARACTER-SET=EDF041 (1)

Einstellen des Codes im EDT für eine neue Datei (siehe [23]):

@CODENAM EDF041 (1)

Das Attribut CODED-CHARACTER-SET von SORT-Eingabe- oder Ausgabedateien wird vom COBOL-SORT nicht ausgewertet
 nnn steht für die aktuelle SORT-Version

Beispiel 9-2: Zuweisung einer Ausgabedatei mit erweitertem Zeichensatz:

/CREATE-FILE SORT-AUSGABE,CODED-CHARACTER-SET=EDF041	(1)
/ADD-FILE-LINK LINK-NAME=AUSGABE,FILE-NAME=SORT-AUSGABE	(2)

- (1) weist das DVS an, die Datei SORT-AUSGABE mit dem CODED-CHARACTER-SET EDF041 anzulegen
- (2) stellt die Beziehung zum Programm her

10 Fixpunktausgabe und Wiederanlauf

Fixpunkte werden von COBOL2000-Objekten in eine externe Fixpunktdatei ausgegeben (ggf. zwei Fixpunktdateien, siehe unten). Ein Fixpunkt umfasst Kennungsinformationen, Programmzustand, dazu bezogenen Systemzustand und virtuelle Speicherinhalte. Dies wird für einen möglichen späteren Wiederanlauf benötigt.

Durch Ausgabe solcher Fixpunkte kann ein absichtlich oder wegen Anlagenstörung abgebrochenes Programm zu beliebiger Zeit an der Stelle fortgesetzt werden, an der ein Fixpunkt ausgegeben wurde. Die Ausgabe von Fixpunkten empfiehlt sich vor allem bei Programmen mit langer Laufzeit; sie ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Wiederherstellung der Ausgangsdaten bei einem eventuellen Wiederanlauf möglich ist.

Diese Funktionalität steht im POSIX-Subsystem nicht zur Verfügung (siehe Kapitel "COBOL2000 und POSIX" auf Seite 269).

10.1 Fixpunktausgabe

Die Ausgabe von Fixpunkten veranlasst der Benutzer mit der RERUN-Klausel. Dabei kann er den Zeitpunkt der Fixpunktausgabe bestimmen; eine Ausgabe bei jedem Spulenwechsel für eine bestimmte Datei ist möglich sowie auch die Ausgabe nach Verarbeitung einer bestimmten Anzahl von Sätzen einer Datei.

Format 1 der RERUN-Klausel (Auszug; vollständiges Format siehe [1]):

herstellername

Angabe SYSnnn (0 ≤ nnn ≤ 244) COBOL2000 erzeugt entweder eine Fixpunktdatei oder zwei Fixpunktdateien:

a) eine Fixpunktdatei, falls nnn ≤ 200.
 COBOL2000 bildet den Standardnamen progid.RERUN.SYSnnn sowie den Linknamen SYSnnn.

Die Fixpunkte werden fortlaufend in diese Datei geschrieben. Bei Dateiende wird intern weiterer Speicherbereich angefordert.

b) Zwei Fixpunktdateien, falls nnn > 200.
COBOL2000 bildet die Standardnamen

progid.RERUN.SYS.nnnA,

progid.RERUN.SYS.nnnB und die Linknamen SYSnnnA und SYSnnnB.

Fixpunkte werden alternierend in beide Dateien ausgegeben, wobei ein zuvor geschriebener Fixpunkt überschrieben wird.

Das Format 2 der RERUN-Klausel ist nur für Sortierdateien möglich und wird deshalb im Abschnitt "Fixpunktausgabe für Sortierprogramme und Wiederanlauf" auf Seite 249 beschrieben.

Nach jeder fehlerfreien Ausgabe eines Fixpunktes werden dem Benutzer auf SYSOUT Informationen für einen eventuellen Wiederanlauf gemeldet.

Format der Meldung (siehe [7]):

E301 CHECKPOINT#aa, HALF PAGE#=bb, DATE=cc, TIME=dd:ee

aa Fixpunkt-Nummer

bb PAM-Seiten-Nummer

cc mm/tt/jj:Monat/Tag/Jahr

dd Stunde

ee Minute

10.2 Wiederanlauf

Mit dem RESTART-PROGRAM-Kommando startet der Benutzer ein ablauffähiges Programm bei einem durch einen Fixpunkt festgehaltenen Zustand.

Format des RESTART-PROGRAM-Kommandos (siehe [3]):

RESTART-PROGRAM dateiname, REST-OPT=START-PROG(CHECKPOINT=NUMBER(...)

dateiname Name der Fixpunktdatei (COBOL-Standardname; siehe Abschnitt "Fixpunktausgabe" auf Seite 254)

NUMBER(...) Nummer der PAM-Seite, in der die Fixpunktsätze beginnen



- Für den Wiederanlauf muss der Benutzer alle Betriebsmittel zuweisen, die vom wiederanlaufenden Programm benötigt werden, da bei Ausgabe des Fixpunktes Angaben über benötigte Betriebsmittel nicht sichergestellt werden.
- 2. Der Zustand der Benutzerdaten wird beim Wiederanlauf **nicht** automatisch wiederhergestellt. Also muss der Benutzer selbst seine Daten so wie zum Zeitpunkt der Fixpunktausgabe in geeigneter Weise zur Verfügung stellen.

11 Programmverknüpfungen

Ein Programmsystem besteht aus einem Hauptprogramm (das Programm, das auf Systemebene aufgerufen wird) und einem oder mehreren externen Unterprogrammen, die sowohl in der Sprache des Hauptprogramms als auch in anderen Programmiersprachen geschrieben sein können.

Den hierzu erforderlichen Programmverknüpfungen dienen die Inter-Language Communication Services (ILCS). ILCS ist Bestandteil des Common RunTime Environment (CRTE) und ist im CRTE-Benutzerhandbuch [2] beschrieben.

11.1 Binden und Laden von Unterprogrammen

Den Namen eines Unterprogramms kann man in der CALL-Anweisung entweder als Literal angeben oder als Bezeichner eines Datenfeldes, das den Unterprogrammnamen bzw. die Unterprogrammadresse enthält. Abhängig von der Art des Unterprogrammaufrufs wird ein Programmsystem unterschiedlich gebunden und geladen.

Unterprogrammaufruf "CALL literal" bzw. Programmadressbezeichner "ADDRESS OF PROGRAM literal"

Der Name des Unterprogramms ist bereits zur Übersetzungszeit festgelegt. Der Compiler setzt auf diese Unterprogramme Externverweise ab, die in anschließenden Bindeläufen vom jeweils verwendeten Binder befriedigt werden. Enthält ein Programmsystem ausschließlich Aufrufe in der Form "CALL literal" bzw. "ADDRESS OF PROGRAM literal", kann es, wie in Kapitel "Binden, Laden, Starten" auf Seite 97 beschrieben, zu einer permanent oder temporär ablauffähigen Programmausführungseinheit gebunden und anschließend geladen werden.

Unterprogrammaufruf "CALL bezeichner" bzw. Programmadressbezeichner "ADDRESS OF PROGRAM bezeichner"

Der Name des Unterprogramms muss erst zum Ablaufzeitpunkt bekannt sein (z.B. nach Eingabe an der Datensichtstation). Für Unterprogramme, die nach Bedarf mit "CALL bezeichner" aufgerufen werden und Programmadressbezeichner "ADDRESS OF PROGRAM bezeichner", gibt es keine Externverweise; sie werden deshalb vom DBL während des Programmablaufs dynamisch nachgeladen. Programmsysteme mit derartigen Unterprogrammaufrufen können nur auf eine der folgenden Arten zum Ablauf gebracht werden:

- 1. Mit dem DBL die bei der Übersetzung entstandenen Module dynamisch binden und die Unterprogramme, auf die es keine Externverweise (im Hauptprogramm) gibt, dynamisch nachladen.
- Mit dem TSOSLNK ein Großmodul vorbinden, das das Hauptprogramm sowie die Unterprogramme mit Externverweisen enthält. Mit dem DBL das Großmodul aufrufen und die Unterprogramme, auf die es keine Externverweise (im Hauptprogramm) gibt, dynamisch nachladen.
- Mit dem BINDER einen LLM oder mehrere LLMs (vor)binden. Mit dem Bindelader den (Groß-)LLM bzw. den LLM, der das Hauptprogramm enthält, aufrufen und die Unterprogramme, auf die es keine Externverweise (im Hauptprogramm) gibt, dynamisch nachladen.

Vor dem Aufruf des Bindeladers sollte folgende Zuweisung vorgenommen werden:

/ADD-FILE-LINK BLSLIBnn, laufzeitbibliothek

für das Common RunTime Environment (CRTE), das das COBOL-Laufzeitsystem enthält (hierfür darf die Bibliothek SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND nicht verwendet werden, siehe CRTE Benutzerhandbuch [2]).

Außerdem muss folgende Zuweisung vorgenommen werden:

/ADD-FILE-LINK COBOBJCT.bibliothek

für eine Bibliothek, die die nachzuladenden Unterprogramme enthält.

Dabei ist zu beachten, dass die Verwendung des Linknamens BLSLIBnn nur wirkt, wenn im Aufrufkommando für den DBL

RUN-MODE=ADVANCED(ALTERNATE-LIBRARIES=YES)

angegeben wird (siehe Abschnitt "Dynamisches Binden und Laden mit dem DBL" auf Seite 108).


Enthält die Ladeeinheit unbefriedigte WXTRNSs (dies ist z. B.dann der Fall, wenn im Unterprogramm weitere Dateien mit anderer Dateiorganisation als im Hauptprogramm verarbeitet werden) dann müssen die Operanden UNRESOLVED-EXTRNS=DELAY und LOAD-INFORMATION=REFERENCES angegeben werden:

RUN-MODE=ADVANCED (ALTERNATE-LIBRARIES=YES, UNRES-EXT=DELAY, LOAD-INF=REF)



Namen von Bindelademodulen (LLMs) können in CALL, CANCEL und ADDRESS OF PROGRAM als bezeichner angegeben werden, die bis zu 30 Zeichen lang sind. Für Objektmodule dürfen die Programmnamen nicht länger als acht Zeichen lang sein. Bei CANCEL bezeichner-Anweisungen für Programme, die im Objektmodulformat vorliegen, müssen diese Namen in der run unit in den ersten sieben Zeichen eindeutig sein und das achte Zeichen darf kein Bindestrich '-' sein.

Beispiel 11-1: Binde- und Ladetechniken für Programmsysteme mit dynamisch nachzuladenden Unterprogrammen



UPROG1 wird ausschließlich in der Form "CALL literal" aufgerufen. UPROG2 wird ausschließlich in der Form "CALL bezeichner" aufgerufen. UPROG3 wird auf beide Arten aufgerufen.

Das bedeutet: Für UPROG1 und UPROG3 werden Externverweise abgesetzt, UPROG2 wird dynamisch nachgeladen.

Für diese Programmkonstellation werden im Folgenden die Möglichkeiten gezeigt, das Programm zum Ablauf zu bringen.

Die einzelnen Programme sind als Objektmodule unter den Elementnamen MAINPROG, UPROG1, UPROG2 und UPROG3 in der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME abgelegt.

1. Verwendung des DBL (dynamisches Binden)

/ADD-FILE-LINK BLSLIB00,\$.SYSLNK.CRTE ————————————————————————————————————
/ADD-FILE-LINK COBOBJCT, BENUTZER-PROGRAMME (2)
/START-PROGRAM *MODULE(LIB=BENUTZER-PROGRAMME, ELEM=MAINPROG, - (3)
RUN-MODE=ADVANCED(ALT-LIB=YES,UNRES-EXT=DELAY,-
LOAD-INF=REFERENCES))

- (1) Zuweisung der Laufzeitbibliothek
- (2) Zuweisung der Bibliothek, aus der das Unterprogramm UPROG2 dynamisch nachgeladen wird
- (3) Aufruf des Objektmoduls mit dem Hauptprogramm MAINPROG. Aus der hier angegebenen Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME befriedigt der Bindelader die Externverweise auf die Unterprogramme UPROG1 und UPROG3.

2. Verwendung des TSOSLNK (Großmodulbinden)

/START-PROGRAM \$TSOSLNK	
MODULE GROSSMOD,LET=Y,UNSAT=N, LIB=MODUL.LIB	-(1)
INCLUDE MAINPROG,BENUTZER-PROGRAMME	- (2)
RESOLVE ,BENUTZER-PROGRAMME	-(3)
LINK-SYMBOLS *KEEP	- (4)
END	
/ADD-FILE-LINK BLSLIB00,\$.SYSLNK.CRTE	- (5)
/ADD-FILE-LINK COBOBJCT,BENUTZER-PROGRAMME	-(6)
/START-PROGRAM *MODULE(LIB=MODUL.LIB,ELEM=GROSSMOD,	- (7)
RUN-MODE=ADVANCED(ALT-LIB=YES,UNRES-EXT=DELAY,-	
LOAD-INFO=REFERENCE))	

- (1) Das zu erstellende Großmodul GROSSMOD wird in der Bibliothek MODUL.LIB abgelegt.
- (2) Einbinden des Moduls MAINPROG aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME
- (3) Einbinden der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME zur Befriedigung der Externverweise auf UPROG1 und UPROG3
- (4) Mit dieser Anweisung werden die Symbole für die Einsprungstellen und die Programmabschnitte für den späteren Ablauf mit dem Bindelader sichtbar gehalten.
- (5) Zuweisung der Laufzeitbibliothek
- (6) Zuweisung der Bibliothek, aus der das Unterprogramm UPROG2 dynamisch nachgeladen wird
- (7) Aufruf des Großmoduls GROSSMOD.

3. Verwendung des BINDER (LLM-Binden)

Im Unterschied zum TSOSLNK lässt der BINDER standardmäßig alle Externverweise und Einsprungpunkte sichtbar; dies ist für den anschließenden Bindelader-Lauf unbedingt erforderlich.


Ferner können bei Verwendung des BINDER die Externverweise offen bleiben; deshalb braucht das LZS nicht eingebunden zu werden. Dies ist von Vorteil, wenn für den Programmablauf ein gemeinsam benutzbares LZS verwendet werden soll.

a) Erzeugen eines einzigen Bindelademoduls

/START-PROGRAM \$BINDER	
START-LLM-CREA GROSSMOD	····· (1)
INCLUDE-MODULES LIB=BENUTZER-PROGRAMME,ELEM=MAINPROG-	(2)
INCLUDE-MODULES LIB=BENUTZER-PROGRAMME, ELEM=UPROG2-	——— (3)
RESOLVE-BY-AUTOLINK LIB=BENUTZER-PROGRAMME	 (4)
SAVE-LLM LIB=MODUL.LIB	 (5)
END	
/ADD-FILE-LINK BLSLIBOO,\$.SYSLNK.CRTE	——— (6)
/START-PROGRAM *MODULE(LIB=MODUL.LIB,ELEM=GROSSMOD,-	
RUN-MODE=ADVANCED(ALT-LIB=YES, UNRES-EXT=DELAY,-	
LOAD-INFO=REFERENCE))	

- (1) Erzeugen eines Bindelademoduls mit dem Namen GROSSMOD.
- (2) Explizites Einbinden des Hauptprogramm-Moduls MAINPROG aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME
- (3) Explizites Einbinden des Moduls UPROG2 aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME, um dynamisches Nachladen zu vermeiden; damit erübrigt sich beim anschließenden Bindeladevorgang die Zuweisung der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME mit dem Linknamen COBOBJCT.
- (4) Einbinden aller weiteren erforderlichen Module (UPROG1, UPROG3) aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME
- (5) Abspeichern des erzeugten Bindelademoduls in der Programmbibliothek MODUL.LIB als Element vom Typ L
- (6) Zuweisen der Laufzeitbibliothek
- (7) Aufruf des Bindelademoduls GROSSMOD.

b) Umwandeln der Objektmodule in einzelne Bindelademodule



- (1) Erzeugen eines LLM namens MAINPROG; der Name des LLM ist frei wählbar. Einbinden des Objektmoduls MAINPROG aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME. Da im SAVE-LLM-Kommando der Elementname weggelassen ist, gilt als Elementname die Angabe aus dem START-LLM-CREATI-ON-Kommando, nämlich MAINPROG.
- (2) Erzeugen eines LLM namens UPROG1. Einbinden des Objektmoduls UPROG1 aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME. Mit ENTRY-POINT=UPROG1 ist dieser LLM als Unterprogramm definiert.
- (3) Erzeugen eines LLM namens UNTER2. Einbinden des Objektmoduls UPROG2 aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME. Mit ENTRY-POINT=UPROG2 ist dieser LLM als Unterprogramm definiert.
- (4) Erzeugen eines LLM namens UPROG3. Einbinden des Objektmoduls UPROG3 aus der Bibliothek BENUTZER-PROGRAMME. Da im SAVE-LLM-Kommando kein ENTRY-POINT angegeben ist, kann UPROG3 sowohl als Unterprogramm als auch als Hauptprogramm verwendet werden.
- (5) Zuweisen der Laufzeitbibliothek

- (6) Zuweisen der Bibliothek, in der die LLMs stehen, mit dem Linknamen COBOBJCT, damit die offenen Externverweise der zuvor erzeugten LLMs befriedigt werden können.
- (7) Aufruf des LLM mit dem Hauptprogramm MAINPROG.

11.2 COBOL-Sonderregister RETURN-CODE

Das COBOL-Sonderregister RETURN-CODE kann zur Verständigung zwischen getrennt übersetzten COBOL-Programmen einer Ablaufeinheit dienen. Das Sonderregister existiert nur einmal im Programmsystem und ist intern als neunstelliges binäres Datenfeld (PIC S9(9) COMP-5 SYNC) definiert.

RETURN-CODE kann während des Ablaufs beliebig von den einzelnen getrennt übersetzten Programmen abgefragt oder verändert werden. Bei Beendigung des Programmlaufs wird vom Laufzeitsystem überprüft, ob RETURN-CODE auf Null steht. Ist das nicht der Fall, wird die Fehlermeldung COB9119 (bei COBOL-Returncode > 0) bzw. COB9128 (bei Anwender-Returncode > 0) ausgegeben. Wurde das Programm innerhalb einer Prozedur aufgerufen, verzweigt das Programm zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-, ENDPoder LOGOFF-Kommando.

Ferner wird beim Verlassen eines COBOL-Unterprogramms der Wert des Sonderregisters RETURN-CODE in die Register 0 und 1 geladen. Entsprechend den ILCS-Konventionen steht der Wert damit dem aufrufenden Programm als Funktionswert zur Verfügung.

Um einen Funktionswert aus einem C-Programm zu übernehmen, muss das aufrufende COBOL-Programm mit der Steueranweisung

RETURN-CODE=FROM-ALL-SUBPROGRAMS der RUNTIME-OPTIONS-Option bzw. mit dem COMOPT-Operanden ACTIVATE-XPG4-RETURNCODE=YES übersetzt werden (Achtung: Man kann den Funktionswert nicht mit der "RETURNING"- Angabe in der CALL-Anweisung erhalten).

Um die abnormale Beendigung des Programms zu vermeiden, muss der Benutzer dafür sorgen, dass RETURN-CODE vor Erreichen der STOP RUN-Anweisung den Wert 0 enthält.

11.3 Parameterübergabe an fremdsprachige Programme

Mit COBOL-Prototypes können auch fremdsprachige Programme beschrieben werden. In diesem Fall stehen auch bei Aufruf fremdsprachiger Programme alle Möglichkeiten des erweiterten CALL Format 3 zur Verfügung (siehe Handbuch "COBOL2000 Compiler Sprachbeschreibung [1]). Andernfalls können nur die eingeschränkteren Möglichkeiten von Format 1 und Format 2 genutzt werden.

Nähere Angaben zur Parameterübergabe sind im **CRTE**-Benutzerhandbuch [2] beschrieben.

12 COBOL2000 und POSIX

In COBOL2000-BC nicht unterstützt!

Der COBOL Compiler kann ab BS2000/OSD V2.0 in der POSIX-Umgebung (POSIX-Shell) aufgerufen und mit Optionen gesteuert werden.

Ferner können COBOL-Programme, die in POSIX oder BS2000 übersetzt wurden, in der POSIX-Umgebung zum Ablauf gebracht werden.

Schließlich kann, falls das POSIX-Subsystem vorhanden ist, auch bei Compiler- bzw. Programmablauf im BS2000 auf das POSIX-Dateisystem zugegriffen werden.

Auf folgende weiterführende Literatur zum Thema POSIX sei an dieser Stelle hingewiesen:

POSIX im BS2000/OSD

Diese Broschüre gibt einen allgemeinen Überblick über die Strategien und Ziele von POSIX im BS2000/OSD.

POSIX - Grundlagen

Dieses Handbuch bietet eine anschauliche Einführung in POSIX und vermittelt alle Grundkenntnisse, die für das Arbeiten mit dem POSIX-Subsystem benötigt werden.

POSIX - Kommandos

Dieses Handbuch enthält die Beschreibung aller POSIX-Benutzerkommandos.

12.1 Überblick

Die folgenden drei Abschnitte bieten einen Überblick über den Einsatz des Compilers im POSIX-Subsystem.

12.1.1 Übersetzen

Für das Übersetzen von COBOL-Übersetzungseinheiten steht das POSIX-Kommando cobol zur Verfügung. Dieses Kommando ist in Abschnitt "Steuerung des Compilers" auf Seite 277 ausführlich beschrieben.

Erzeugen einer LLM-Objektdatei ("o"-Datei)

Der Compiler erzeugt pro übersetzter Quelldatei ein LLM und legt dieses im aktuellen Dateiverzeichnis als POSIX-Objektdatei mit dem Standardnamen *basisname*.o ab.

basisname ist der Name der Quelldatei ohne die Dateiverzeichnisbestandteile und ohne das Suffix .cob oder .cbl.

Bei der Übersetzung von Übersetzungsgruppen wird für jede Übersetzungseinheit ein LLM erzeugt, das in einer POSIX-Objektdatei abgelegt wird. *basisname* ist in diesem Fall für die zweite bis letzte Übersetzungseinheit der jeweilige ID-Name der Übersetzungseinheit, wobei Kleinbuchstaben gegebenenfalls in Großbuchstaben umgesetzt werden.

Standardmäßig wird nach dem Übersetzungslauf ein Bindelauf gestartet.

Mit der Option -c kann der Bindelauf verhindert werden (siehe Seite 278).

Erzeugen einer Übersetzungsliste

Mit der Option –P (siehe Seite 282) können diverse Übersetzungslisten angefordert werden (z.B. Übersetzungseinheitliste, Fehlerliste, Querverweisliste etc.). Die angeforderten Listen schreibt der Compiler in eine Listendatei mit dem Standardnamen *basisname*. Ist und legt diese im aktuellen Dateiverzeichnis ab. *basisname* ist der Name der Quelldatei ohne die Dateiverzeichnisbestandteile und ohne das Suffix .cob oder .cbl. In solch einem Fall kann der Name der Quelldatei auch mit der Option -*k dateiname* angegeben werden.

Für das Ausdrucken von Listendateien steht das POSIX-Kommando 1p zur Verfügung (siehe Handbuch "POSIX-Kommandos" [32]).

Beispiel für das Ausdrucken einer Übersetzungsliste

lp -o control-mode=*physical cobbsp.lst

Ausgabeziele und Ausgabe-Code

Der Compiler legt die Ausgabedateien im aktuellen Dateiverzeichnis ab, d.h. in dem Dateiverzeichnis, aus dem der Compilerlauf gestartet wird.

Zeichen- und Zeichenketten-Konstanten im Programm (Objektdatei) werden immer im EBCDIC-Code abgelegt

Sofern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, das POSIX Dateisystem auf einem gemounteten UNIX Dateisystem abzulegen bzw. mit UNIX Werkzeugen die POSIX Dateien im ASCII Code zu bearbeiten, sind Fehlerdateien (ERRFIL oder umgelenkte Bildschirmausgaben) in jedem Fall außerhalb des POSIX Dateisystems im BS2000 abzulegen, da für solche Dateien eine Code-Konversion nur eingeschränkt zur Verfügung steht.

Verwendung von Compilervariablen unter POSIX

Beim Aufruf des Compilers in POSIX im BS2000/OSD können die Werte der Compiler-Variablen aus Environment-Variablen übernommen werden. In diesem Fall entfällt das Prefixing mit dem Namensteil "SYSDIR-" (siehe auch Abschnitt "Steuerung des Compilers über Compiler-Direktiven" auf Seite 21).

In POSIX haben Environment-Variable keinen Typ und ihr Inhalt wird im Programm als Zeichenkette bei der bedingten Compilation interpretiert.

12.1.2 Binden

Ein COBOL-Programm wird in der POSIX-Shell mit dem Aufrufkommando cobol zu einer ausführbaren Datei gebunden.

Ein Bindelauf wird automatisch gestartet, wenn die Option –c nicht angegeben wird (siehe Seite 278) und wenn bei einer ggf. vorangegangenen Übersetzung kein schwerwiegender Fehler auftrat.

Das fertig gebundene Programm wird als LLM in eine ausführbare POSIX-Datei geschrieben. Der Name dieser Datei sowie das Dateiverzeichnis werden mit der Binder-Option -0 festgelegt. Ohne Angabe dieser Option wird die ausführbare POSIX-Datei unter dem Standardnamen a.out im aktuellen Dateiverzeichnis abgelegt.

Beim Binden in der POSIX-Shell können keine Binder-Listen erzeugt werden. Im Fehlerfall werden entsprechende Fehlermeldungen auf stderr ausgegeben.

Binden von Benutzermodulen

Benutzereigene Module können statisch und dynamisch (d.h. zum Ablaufzeitpunkt) eingebunden werden. Programme, die "unresolved externals" auf Benutzermodule enthalten, können in der POSIX-Shell nicht gestartet werden.

Eingabequellen für den Binder können sein:

- vom Compiler erzeugte Objektdateien (".o"-Dateien)
- mit dem Dienstprogramm ar erstellte Bibliotheken ("a"-Dateien)
- LLMs, die mit dem POSIX-Kommando bs2cp aus PLAM-Bibliotheken in POSIX-Objektdateien kopiert wurden. Dies k\u00f6nnen LLMs sein, die in BS2000-Umgebung direkt
 von einem Compiler erzeugt wurden, oder Objektmodule, die mit dem
 BINDER in ein LLM geschrieben wurden.
- LLMs und Objektmodule, die in BS2000-PLAM-Bibliotheken stehen. Die PLAM-Bibliotheken müssen dazu mit den Umgebungsvariablen BLSLIBnn zugewiesen werden (siehe Operand 1 BLSLIB, Seite 284).

Die Module können von jedem ILCS-fähigen BS2000-Compiler erzeugte Module sein (z.B. COBOL85, COBOL2000, C, C++, ASSEMBH, FORTRAN90).

Wenn vom COBOL2000-Compiler in BS2000-Umgebung erzeugte Module eingebunden werden sollen, müssen diese mit der Option ENABLE-UFS-ACCESS=YES übersetzt worden sein.

Für POSIX-Objektdateien werden beim Bindelauf intern INCLUDE-MODULES-Anweisungen abgesetzt, für ar-Bibliotheken und PLAM-Bibliotheken RESOLVE-BY-AUTOLINK-Anweisungen. Die Module werden in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge eingebunden.

Beim Binden ist mit der Option -M der Name des COBOL-Hauptprogramms (PROGRAM-ID-Name) anzugeben. Ohne diese Angabe nimmt der Binder an, dass das Hauptprogramm das C-Programm main() ist.

Binden der CRTE-Laufzeitbibliotheken

Die offenen Externbezüge auf das COBOL2000-Laufzeitsystem werden vom Binder automatisch aus der CRTE-Bibliothek \$.SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND aufgelöst.

272

Binde-Reihenfolge

- Alle vom Compiler bei der Übersetzung generierten Objektdateien mit INCLUDE-MODULES-Anweisungen.
- Alle explizit angegebenen Objektdateien (".o"-Dateien) mit INCLUDE-MODULES-Anweisungen und ggf. alle explizit angegebenen ar-Bibliotheken (".a"-Dateien). Für jede ar-Bibliothek wird eine eigene RESOLVE-BY-AUTOLINK-Anweisung abgesetzt.
- 3. Alle mit den Optionen –1 und –L angegebenen ar-Bibliotheken sowie die mit –1 BLSLIB zugewiesenen PLAM-Bibliotheken. Für jede ar-Bibliothek wird eine eigene RESOLVE-BY-AUTOLINK-Anweisung abgesetzt. Die mit –1 BLSLIB zugewiesenen PLAM-Bibliotheken werden in einer einzigen RESOLVE-BY-AUTOLINK in einer Liste an den BINDER übergeben.
- 4. Die CRTE-Bibliothek (\$.SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND) und ggf. die SORT-Bibliothek (\$.SORTLIB)

Die in den Schritten 1. bis 3. bearbeiteten Objektdateien und Bibliotheken werden jeweils in der Reihenfolge eingebunden, in der sie in der Kommandozeile angegeben werden. Bei den vom Compiler generierten Objektdateien (siehe 1.) richtet sich die Bindereihenfolge nach der Reihenfolge der zugehörigen Quelldateien.

Beispiel

```
export BLSLIB99='$MYTEST.LIB2'
export BLSLIB01='$MYTEST.LIB1'
cobol -M COBBSP -o cobbsp cobupro1.cob cobupro2.cob cobbsp.o cobupro3-5.a
-L /usr/private -l xyz -l BLSLIB
```

Bindereihenfolge:

- cobupro1.o
- 2. cobupro2.o
- 3. cobbsp.o
- 4. cobupro3-5.a
- 5. /usr/private/libxyz.a
- 6. \$MYTEST.LIB1
- 7. \$MYTEST.LIB2
- 8. Laufzeitbibliotheken

12.1.3 Testen

Fertig gebundene Programme können mit der Dialogtesthilfe AID getestet werden. Voraussetzung hierfür sind Testhilfeinformationen (LSD), die der Compiler bei Angabe der Option –g (siehe Seite 284) erzeugt.

Die Testhilfe AID wird von einem BS2000-Terminal aus mit dem POSIX-Kommando debug *programmname [argumente]* aktiviert.

Nach Eingabe dieses Kommandos ist die BS2000-Umgebung die aktuelle Umgebung. Dies wird mit dem Prompting %DEBUG/ angezeigt. In diesem Modus können die Testhilfe-Kommandos so eingegeben werden, wie im Handbuch "AID Testen von COBOL-Programmen" [9] beschrieben. Nach Beendigung des Programms ist wieder die POSIX-Shell die aktuelle Umgebung.

Das debug-Kommando ist im Handbuch "POSIX-Kommandos" [32] beschrieben.

274

12.2 Bereitstellen der Übersetzungseinheit

Der COBOL2000-Compiler erkennt COBOL-Quelldateien an einem der folgenden Standard-Suffixe:

. cob oder . cbl COBOL-Quelldateien, deren Dateinamen nicht mit einem Standard-Suffix enden, können ebenfalls übersetzt werden, wenn die Dateinamen mit der Option **-k** angegeben werden (siehe Seite 278).

Übersetzungseinheiten, die in BS2000-Dateien oder PLAM-Bibliotheken abgelegt sind, können mit dem Compiler im POSIX-Subsystem nicht verarbeitet werden.

Für das Transferieren von BS2000-Dateien und PLAM-Bibliothekselementen in das PO-SIX-Dateisystem und umgekehrt steht das POSIX-Kommando bs2cp zur Verfügung.

Für das Editieren von POSIX-Dateien von einem BS2000-Terminal aus steht das POSIX-Kommando edt zur Verfügung.

Erfolgte der Zugang zum POSIX-Subsystem von einem SINIX-Terminal aus, steht zum Editieren das POSIX-Kommando vi zur Verfügung (siehe Handbuch "POSIX-Kommandos" [32]).

Eingabe von Programmteilen (COPY-Elemente)

Für das Kopieren von COPY-Texten aus POSIX-Dateien wird die COPY-Anweisung wie folgt ausgewertet:

COPY textname [IN/OF bibliotheksname]

textname ist der Name der POSIX-Datei (ohne Dateiverzeichnisbestandteile), die den COPY-Text enthält. Der Name darf keine Kleinbuchstaben enthalten.

bibliotheksname ist der Name einer Umgebungsvariablen, die einen oder mehrere absolute Pfadnamen der zu durchsuchenden Dateiverzeichnisse enthält. Der Name darf keine Kleinbuchstaben enthalten.

Fehlt die Angabe IN/OF *bibliotheksname* in der COPY-Anweisung, wertet der Compiler den Inhalt einer Umgebungsvariablen namens COBLIB aus.

Die Umgebungsvariablen müssen vor Aufruf des Compilers mit den Pfadnamen der zu durchsuchenden Dateiverzeichnisse versorgt und mit dem POSIX-Kommando export exportiert werden.

Beispiel

COPY-Anweisungen in der Übersetzungseinheit:

. . .

COPY TEXT1 IN COPYLNK COPY TEXT2 IN COPYLNK

. .

Definieren und Exportieren der Umgebungsvariablen in der POSIX-Shell:

export COPYLNK=/USERIDXY/copy1:/USERIDXY/copy2

Dadurch wird die Umgebungsvariable COPYLNK mit den durch Doppelpunkt getrennten Namen von zwei Dateiverzeichnissen initialisiert, die nach den POSIX-Dateien mit den COPY-Texten (TEXT1, TEXT2) durchsucht werden sollen. Zuerst wird das Verzeichnis /USERIDXY/copy1, anschließend das Verzeichnis /USERIDXY/copy2 durchsucht.

12.3 Steuerung des Compilers

Der COBOL2000-Compiler kann in der POSIX-Shell mit dem Kommando **cobol** aufgerufen und mit Optionen gesteuert werden.

Aufruf-Syntax

cobol_option_ ... eingabedatei_ ...

Eingaberegeln

- Optionen und Eingabedateien k\u00f6nnen in der Kommandozeile gemischt angegeben werden.
- 2. Optionen ohne Argumente (z.B. -c, -v, -g) dürfen gruppiert werden (z.B. -cvg).
- Unzulässig ist dagegen die Gruppierung der diversen Argumente einer Option (z.B. von –C). Option und Argument müssen durch ein Leerzeichen (_) getrennt werden (z.B. –C EXPAND–COPY=YES).
- 4. Folgende Optionen können mehrfach in der Kommandozeile vorkommen:

$$-C$$
, $-k$, $-L$, $-P$, -1

Alle anderen Optionen dürfen nur einmal verwendet werden. Wenn dennoch mehr als eine dieser Optionen angegeben wird, gilt die jeweils letzte Option in der Kommandozeile.

5. Dem Compiler unbekannte Optionen, dh. Optionen, die nach dem Bindestrich ("-") mit einem unbekannten Buchstaben beginnen, werden an den Binder cobld weitergereicht. Steht zwischen der unbekannten Option und einem Argument ein Leerzeichen, so wird diese als Option ohne Argument interpetiert und weitergereicht.

Standardmäßig, d.h. wenn nicht mit der Option –c der Compilerlauf nach der Übersetzung beendet wird und wenn die Übersetzung ohne schwerwiegenden Fehler verlaufen ist, wird automatisch ein Bindelauf mit dem Binder cobld gestartet.

Die Optionen zur Steuerung des Übersetzungs- und Bindelaufs sind nachfolgend beschrieben.

12.3.1 Allgemeine Optionen

-c

Der Compilerlauf wird beendet, nachdem für jede übersetzte Quelldatei ein LLM erzeugt und in eine Objektdatei *basisname*.o abgelegt wurde. *basisname* ist der Name der Quelldatei ohne die Dateiverzeichnisbestandteile und ohne das Suffix .cbl oder .cob. Die Objektdatei wird in das aktuelle Dateiverzeichnis geschrieben.

Wenn eine Übersetzungseinheit ohne Angabe dieser Option übersetzt wird, wird nach der Übersetzung ein Bindelauf gestartet.

-k dateiname

Mit dieser Option kann eine COBOL-Quelldatei angegeben werden, deren Dateiname nicht mit dem Suffix .cbl oder .cob endet.

Wenn der mit –k angegebene Quelldateiname dennoch mit dem Suffix .cbl oder .cob endet, wird dieses Suffix bei der Bildung des Basisnamens für die Objekt- und Listendateien mit dem Suffix .o bzw. .lst überschrieben.

-v

Bei Angabe dieser Option werden folgende Informationen auf dem Bildschirm ausgegeben:

- Copyright und Versionsangabe des Treibers des COBOL2000-Compilers und des cobol-Kommandos
- Meldungen des COBOL2000-Compilers über akzeptierte Steueranweisungen
- Summe aller Hinweis- und Fehlermeldungen des Übersetzungslaufs
- verbrauchte CPU-Zeit
- die vollständige Kommandozeile für den Binderaufruf

Diese Option betrifft nur die Ausgaben des COBOL2000-Compilers.

-W err-level

Diese Option wird intern auf COMOPT MINIMAL-SEVERITY = err-level abgebildet. Die COMOPT MINIMAL-SEVERITY sollte deshalb nicht mit -C übergeben werden. In der Fehlerliste stehen keine Meldungen, deren Fehlergewicht kleiner ist als der angegebene Wert. Für *err-level* sind folgende Angaben möglich:

- I Information (Voreinstellung)
- 0 Warnung
- 1 Fehler
- 2 Schwerwiegender Fehler
- 3 Abbruchfehler

12.3.2 Option für Compiler-Anweisungen

-C comopt

Für *comopt* können alle in der folgenden Übersicht aufgeführten COMOPT-Anweisungen in Voll- oder Abkürzungsschreibweise angegeben werden.

Die Wirkungsweise der einzelnen COMOPTs ist in Kapitel "Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen" beschrieben.

Beispiel

-C SET-FUNCTION-ERROR-DEFAULT=YES **oder** -C S-F-E-D=YES

Übersicht: COMOPTs, die mit der Option -C übergeben werden können

СОМОРТ	mögliche Abkürzung
ACCEPT-LOW-TO-UP={YES/NO}	ACC-L-T-U
ACTIVATE-WARNING-MECHANISM={YES/NO}	ACT-W-MECH
ACTIVATE-XPG4-RETURNCODE={YES/NO}	
ALIGN-LLM-PAGE={YES/NO}	A-L-P
CHECK-CALLING-HIERARCHY={YES/NO}	CHECK-C-H
CHECK-DATE={YES/NO}	CHECK-D
CHECK-FUNCTION-ARGUMENTS={YES/NO}	CHECK-FUNC
CHECK-PARAMETER-COUNT={YES/NO}	CHECK-PAR-C
CHECK-REFERENCE-MODIFICATION={YES/NO}	CHECK-REF
CHECK-SCOPE-TERMINATORS={YES/NO}	CHECK-S-T
CHECK-SOURCE-SEQUENCE={YES/NO}	CHECK-S-SEQ
CHECK-TABLE-ACCESS={YES/NO}	CHECK-TAB

CONTINUE-AFTER-MESSAGE={YES/NO}	CON-A-MESS
ENABLE-COBOL85-KEYWORDS-ONLY={YES/NO}	
EXPAND-COPY={YES/NO}	EXP-COPY
FLAG-ABOVE-INTERMEDIATE={YES/NO}	
FLAG-ABOVE-MINIMUM={YES/NO}	
FLAG-ALL-SEGMENTATION={YES/NO}	
FLAG-INTRINSIC-FUNCTIONS={YES/NO}	
FLAG-NONSTANDARD={YES/NO}	
FLAG-OBSOLETE={YES/NO}	
FLAG-REPORT-WRITER={YES/NO}	
FLAG-SEGMENTATION-ABOVE1={YES/NO}	
GENERATE-INITIAL-STATE={YES/NO}	GEN-INIT-STA
GENERATE-LINE-NUMBER={YES/NO}	GEN-L-NUM
GENERATE-SHARED-CODE={YES/NO}	GEN-SHARE
IGNORE-COPY-SUPPRESS={YES/NO}	IGN-C-SUP
INHIBIT-BAD-SIGN-PROPAGATION={YES/NO}	
LINE-LENGTH= <u>132</u> / 119172	LINE-L
LINES-PER-PAGE= <u>64</u> / 20128	LINES
MARK-NEW-KEYWORDS={YES/NO}	M-N-K
MAXIMUM-ERROR-NUMBER=ganzzahl	MAX-ERR
MERGE-DIAGNOSTICS={YES/NO}	M-DIAG
PERMIT-STANDARD-DEVIATION={YES/NO}	P-S-D
RESET-PERFORM-EXITS={YES/NO}	RES-PERF
ROUND-FLOAT-RESULTS-DECIMAL={YES/NO}	ROUND-FLOAT
SEPARATE-TESTPOINTS={YES/NO}	SEP-TESTP
SET-FUNCTION-ERROR-DEFAULT={YES/NO}	S-F-E-D
SHORTEN-OBJECT={YES/NO}	SHORT-OBJ
SHORTEN-XREF={YES/NO}	SHORT-XREF
SORT-EBCDIC-DIN={YES/NO}	SORT-E-D
SORT-MAP={YES/ <u>NO</u> }	
SUPPRESS-LISTINGS={YES/NO}	SUP-LIST
SUPPRESS-MODULE={YES/NO}	SUP-MOD
TERMINATE-AFTER-SEMANTIC={YES/NO}	TERM-A-SEM
TERMINATE-AFTER-SYNTAX={YES/NO}	TERM-A-SYN

TEST-WITH-COLUMN1={YES/NO}	TEST-W-C
UPDATE-REPOSITORY={YES/NO}	UPD-R
USE-APOSTROPHE={YES/ <u>NO</u> }	USE-AP

12.3.3 Option zur Ausgabe von Übersetzungsprotokollen

```
-P "(listenangabe, ...)"
```

Mit dieser Option wird gesteuert, welche Übersetzungsprotokolle vom Compiler erzeugt werden.

Diese Option wird intern auf COMOPT SYSLIST=(listenangabe,...) abgebildet. Die COMOPT SYSLIST sollte deshalb nicht mit -C übergeben werden.

Mit *listenangabe* können (analog zu COMOPT SYSLIST im BS2000) folgende Werte in einer Liste angegeben werden:

OPTIONS
NOOPTIONS
SOURCE
NOSOURCE
MAP
NOMAP
OBJECT
NOOBJECT
DIAG
NODIAG
XREF
NOXREF
ALL
NO

Standardmäßig (NO) werden keine Übersetzungsprotokolle erzeugt.

Die mit –P angeforderten Listen schreibt der Compiler in eine Listendatei mit dem Namen basisname. Ist.

basisname ist der Name der Quelldatei ohne die Dateiverzeichnisbestandteile und ohne das Suffix .cbl oder .cob. Die Listendatei wird in das aktuelle Dateiverzeichnis geschrieben.

Beispiel

```
-P "(ALL,NOXREF)"
```

12.3.4 Optionen für den Bindelauf

Die folgenden Optionen für den Binder bleiben ohne Wirkung, wenn durch Angabe der Option -c der Compilerlauf nach der Übersetzung beendet wird. Für jede solche ungenutzte Option gibt das <code>cobol-Kommando</code> eine Warnungsmeldung aus.

Hinweise zum Binden allgemein und zur Binde-Reihenfolge finden Sie im Abschnitt "Binden" auf Seite 271ff.

-L dateiverzeichnis

Mit dieser Option können Pfadnamen von Dateiverzeichnissen angegeben werden, die der Binder nach Bibliotheken mit dem Namen libname. a durchsuchen soll. Diese Bibliotheken müssen mit dem Operanden – liname angegeben werden.

Standardmäßig werden nur die Dateiverzeichnisse /usr/lib und /usr/ccs/lib nach den Bibliotheken durchsucht.

Die Reihenfolge der –L-Optionen ist signifikant. Die mit –L angegebenen Dateiverzeichnisse werden vorrangig vor den Standard-Dateiverzeichnissen durchsucht.

Die -L-Optionen müssen vor den -l-Optionen angegeben werden, für die sie gelten sollen.

-M name

Mit *name* muss der PROGRAM-ID-Name des COBOL-Hauptprogramms in Großbuchstaben angegeben werden. Die Angabe dieser Option ist immer erforderlich, wenn das Hauptprogramm ein COBOL-Programm ist.

-o ausgabedatei

Die vom Binder erzeugte ausführbare Datei wird in die Datei *ausgabedatei* geschrieben. Enthält *ausgabedatei* keine Dateiverzeichnisbestandteile, wird die Datei in das aktuelle Dateiverzeichnis geschrieben, sonst in das mit *ausgabedatei* angegebene Dateiverzeichnis. Standardmäßig wird die ausführbare Datei unter dem Namen a. out in das aktuelle Dateiverzeichnis geschrieben. Man beachte dabei: für die Ausgabedatei sind nicht nur Schreib -, sondern auch <u>Leserechte</u> erforderlich.

-I name

Diese Option veranlasst den Binder, beim Auflösen von Externverweisen per Autolink die Bibliothek mit dem Namen 1 i b*name*.a zu durchsuchen.

Wenn mit der Binder-Option –L kein anderes Dateiverzeichnis angegeben wird, sucht der Binder die angegebene Bibliothek in den Standard-Dateiverzeichnissen /usr/lib und /usr/ccs/lib.

Die Sortierbibliothek lib*sort*.a (z.B.) ist nicht in den Standard-Dateiverzeichnissen, sondern als PLAM-Bibliothek im BS2000 installiert. Gleiches gilt für die Laufzeitsystembibliothek lib*c*.a.

Die Bibliotheken werden vom Binder in der Reihenfolge durchsucht, in der sie in der Kommandozeile angegeben werden.

-I BLSLIB

Diese Option veranlasst den Binder, PLAM-Bibliotheken zu durchsuchen, die mit den Shell-Umgebungsvariablen BLSLIBnn ($00 \le nn \le 99$) zugewiesen wurden. Die Umgebungsvariablen müssen vor Aufruf des Compilers mit den Bibliotheksnamen versorgt und mit dem POSIX-Kommando <code>export</code> exportiert werden. Die Bibliotheken werden in aufsteigender Reihenfolge nn durchsucht.

Alle mit den BLSLIB*nn*-Umgebungsvariablen zugewiesenen Bibliotheken werden intern in einer einzigen RESOLVE-Anweisung als Liste an den BINDER übergeben.

Beispiel

```
export BLSLIB00='$RZ99.SYSLNK.COB.999'
export BLSLIB01='$MYTEST.LIB'
cobol mytest.o -1 BLSLIB -M MYTEST
```

12.3.5 Testhilfe-Option

-g

Der Compiler erzeugt zusätzliche Informationen (LSD) für die Testhilfe AID. Standardmäßig werden keine Testhilfeinformationen erzeugt. Diese Option wird intern auf COMOPT SYMTEST=ALL abgebildet. Die COMOPT SYMTEST sollte deshalb nicht mit -C übergeben werden.

12.3.6 Eingabedateien

Der Compiler schließt aus der Endung des Dateinamens auf den Inhalt und führt die jeweils erforderlichen Übersetzungsschritte aus. Der Dateiname muss daher das Suffix enthalten, das gemäß den POSIX-Konventionen zum Datei-Inhalt passt. Folgende Konventionen gibt es:

suffix	Bedeutung
.cob/.cbl	COBOL-Quelldatei
.0	Objektdatei, erzeugt bei einer früheren Übersetzung
.a	Bibliothek mit Objektdateien, erzeugt mit dem Dienstprogramm ar

Die Dateien mit dem Suffix .cob oder .cbl sind die Eingabequellen für den COBOL2000-Compiler. Der COBOL2000-Compiler erkennt auch COBOL-Quelldateien, deren Namen nicht mit einem dieser Standard-Suffixe enden. Hierzu sind die Namen der Quelldateien nicht als Operanden, sondern mit der Option –k dateiname anzugeben (siehe Seite 278).

Die Dateien mit dem Suffix .o und .a sind die Eingabequellen für den Binder.

Die Dateinamen mit anderen Suffixen werden an den Binder cobld weitergereicht.

12.3.7 Ausgabedateien

Folgende Dateien werden mit Standardnamen erzeugt und im aktuellen Dateiverzeichnis abgelegt. Für die Ausgabe des Binders (a.out) können mit der Option -o (siehe Seite 283) ein anderer Dateiname und ein anderes Dateiverzeichnis gewählt werden. basisname ist der Name der Quelldatei ohne das Standard-Suffix und die Dateiverzeichnis-

basisname ist der Name der Quelldatei ohne das Standard-Suffix und die Dateiverzeichni bestandteile.

basisname.lst	Datei, die alle Ubersetzungslisten enthält
basisname.0	vom Compiler erzeugte LLM-Objektdatei, die mit dem Binder weiterverarbeitet werden kann
a.out	vom Binder erzeugte ausführbare Datei

Bei der Übersetzung von Übersetzungsgruppen werden die Namen der LLM-Objekt-dateien für die zweite bis letzte Übersetzungseinheit aus dem ID-Namen der Übersetzungseinheit und dem Suffix .o gebildet (siehe auch Abschnitt "Übersetzen" auf Seite 270).

12.4 Einführungsbeispiele

Übersetzen und Binden mit dem cobol-Kommando

cobol -M BSPPROG hugo.cob

übersetzt hugo.cob und erzeugt eine ausführbare Datei a.out.

Das Programm mit dem PROGRAM-ID-Namen BSPPROG wird zum Hauptprogramm.

cobol -o hugo -M BSPPROG hugo.cob

übersetzt hugo.cob und erzeugt eine ausführbare Datei hugo.

Das Programm mit dem PROGRAM-ID-Namen BSPPROG wird zum Hauptprogramm.

```
cobol -c -P "(SOURCE, DIAG)" hugo.cob upro.cob
```

übersetzt hugo.cob und upro.cob, erzeugt die Objektdateien hugo.o und upro.o sowie für beide Übersetzungseinheiten je eine Übersetzungseinheit- und eine Fehlerliste. Die Listen werden in den Listendateien hugo.lst bzw. upro.lst abgelegt.

```
cobol -M BSPPROG -o hugo hugo.o upro.o
```

bindet das Hauptprogramm hugo.o und das Modul upro.o zu einer ausführbaren Datei hugo.

Das Programm mit dem PROGRAM-ID-Namen BSPPROG wird zum Hauptprogramm.

12.5 Unterschiede zu COBOL2000 im BS2000

Wegen der systemspezifischen Unterschiede zwischen POSIX und BS2000 sind bei der Entwicklung von COBOL-Programmen, die in POSIX ablaufen sollen, einige Besonderheiten hinsichtlich Sprachumfang und Ablaufverhalten zu beachten, die im Folgenden aufgeführt sind.

12.5.1 Sprachfunktionale Einschränkungen

Die im Folgenden aufgeführten Sprachmittel des COBOL2000-Compilers werden bei Programmablauf im POSIX-Subsystem nicht unterstützt:

Dynamischer Unterprogrammaufruf

Der Aufruf eines Unterprogramms mit der COBOL-Anweisung CALL *bezeichner* ist in POSIX nicht möglich und kann zum Abbruch des Programmlaufes führen.

Programmadressbezeichner

"ADDRESS OF PROGRAM bezeichner" erfordert wie "CALL bezeichner ..." dynamisches Nachladen zum Ablaufzeitpunkt und ist deshalb im POSIX nicht möglich.

ENTRY-Anweisung

Die ENTRY-Anweisung ist bei Programmablauf unter POSIX nicht zulässig, da mit ihr nur Einsprungstellen auf Objektmodule definiert werden können, der Compiler unter POSIX aber grundsätzlich Bindelademodule (LLMs) erzeugt.

Segmentierung

Da der Compiler unter POSIX grundsätzlich Bindelademodule (LLMs) erzeugt, ist die Segmentierung von COBOL-Programmen in POSIX nicht möglich.

Dateiverarbeitung

- Die Kennsatzbehandlung bei der Verarbeitung von Magnetbändern ist in POSIX nicht möglich.
- Fixpunktausgabe f
 ür Wiederanlauf von Magnetb
 ändern ist in POSIX nicht m
 öglich.
- Simultanverarbeitung von Dateien (SHARED-UPDATE) ist in POSIX nicht möglich.
- Im POSIX wird das im UNIX übliche LOCKING-Verfahren umgesetzt. So wird z.B. das mehrfache Öffnen der gleichen Datei zur Ausgabe nicht unterbunden.

- In der ALPHABET-Klausel spezifizierter Zeichensatz STANDARD-2 (International Reference Version of the ISO 7-Bit Code) wird in der CODE-SET Klausel nicht unterstützt. Ein derartiger OPEN wird zur Laufzeit mit FILE STATUS 30 abgewiesen.
- In den Meldungen COB9151 und COB9175 bei Fehlern beim POSIX-Dateizugriff wirdstatt DMS-Codes die entsprechenden SIS-Meldungsnummern eingesetzt. Das gleiche gilt auch für den an das COBOL-Objekt zurückgegebenen "extended" File Status. Auch der zurückgegebene File Status kann vom bisher erwarteten Wert abweichen (siehe Abschnitt "Ein-/Ausgabezustände" auf Seite 296).
- READ PREVIOUS wird nicht unterstützt und mit File Status 96 abgewiesen.

12.5.2 Sprachfunktionale Erweiterungen

Zugriff auf Kommandozeile

Bei Ablauf in POSIX kann vom Programm aus mittels ACCEPT-/DISPLAY-Anweisungen in Verbindung mit den Sondernamen ARGUMENT-NUMBER und ARGUMENT-VALUE auf die Kommandozeile zugegriffen werden (siehe COBOL2000-Sprachbeschreibung [1]).

Beispiel

```
IDENTIFICATION DIVISION.
SPECIAL-NAMES.
   ARGUMENT-NUMBER IS NO-OF-CMD-ARGUMENTS
   ARGUMENT-VALUE IS CMD-ARGUMENT
WORKING-STORAGE SECTION.
01 I PIC 99 VALUE 0.
01 J
        PIC 99 VALUE O.
01 A
       PIC X(5) VALUE ALL "x".
PROCEDURE DIVISION.
 ACCEPT I FROM NO-OF-CMD-ARGUMENTS
  DISPLAY "no. of command arguments=" I
  PERFORM VARYING J FROM 1 BY 1 UNTIL J > I
   ACCEPT A FROM CMD-ARGUMENT
   DISPLAY "cmd argument-" J " <" A ">"
  END-PERFORM
DISPLAY 2 UPON NO-OF-CMD-ARGUMENTS
ACCEPT A FROM CMD-ARGUMENT
DISPLAY "argument-2" " : " A ": "
```

Programmaufruf

```
a.out AAAA BBB CC D
```

Ablaufprotokoll

```
no. of command arguments=4
cmd argument-1 <AAAA >
cmd argument-2 <BBB >
cmd argument-3 <CC >
cmd argument-4 <D >
argument-2 :BBB :
```

12.5.3 Unterschiede bezüglich der Programm-Betriebssystem-Schnittstellen

Für COBOL-Programme, die in POSIX ablaufen, ist in einigen Bereichen ein gegenüber dem Ablauf im BS2000 abweichendes Verhalten zu beachten:

Ein-/Ausgabe geringer Datenmengen

Den COBOL2000-Herstellernamen in ACCEPT-/DISPLAY-Anweisungen zur Ein-/Ausgabe kleiner Datenmengen sind in POSIX folgende Standard-Ein-/Ausgabeströme zugeordnet:

COBOL2000	BS2000	POSIX
TERMINAL	SYSDTA	stdin
SYSIPT	SYSIPT	undefiniert
TERMINAL	SYSOUT	stdout
PRINTER	SYSLST	stdout
PRINTER0199	SYSLST0199	undefiniert
SYSOPT	SYSOPT	undefiniert
CONSOLE	CONSOLE	undefiniert

Sortieren und Mischen

Die Sortierdatei wird automatisch im BS2000-Dateisystem abgelegt, und der POSIX-Nutzer hat auf sie keinen Zugriff.

Jobvariablen

Die Verwendung von BS2000-Jobvariablen ist bei Programmablauf in POSIX nicht möglich.

Auftrags- und Benutzerschalter

Die Verwendung von BS2000-Auftrags- und Benutzerschaltern ist bei Programmablauf in POSIX nicht sinnvoll.

Dateiverarbeitung

 Die Verknüpfung zwischen dem externen Dateinamen in der ASSIGN-Klausel und dem Dateinamen im POSIX-Dateisystem wird über eine Umgebungsvariable hergestellt, deren Name identisch mit dem externen Dateinamen in der ASSIGN-Klausel ist.
 Der Name der Umgebungsvariablen muss immer in Großbuchstaben geschrieben werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt "Programmablauf in der POSIX-Shell" auf Seite 295ff.

- Nach einem erfolglosen OPEN INPUT auf eine Datei, für die nicht OPTIONAL angegeben wurde, wird der Programmablauf nicht unterbrochen.
- Einige Werte des Ein-/Ausgabezustands verändern sich in POSIX:

BS2000	POSIX
37	30
93, 94, 95	90

- Im erweiterten Ein-/Ausgabezustand, der sich in der FILE STATUS-Klausel mit dateiname-2 anfordern lässt, wird statt des (BS2000-) DVS-Codes der (POSIX-) SIS-Code ausgegeben.
- Die Dateiattribute werden beim ersten Öffnen der Datei endgültig festgelegt und können später nicht mehr geändert werden.
- Relative Dateien, die die BS2000-Zugriffsmethode UPAM verwenden, k\u00f6nnen nicht verarbeitet werden.
- COB90xx-Meldungen gehen im POSIX auf stderr.

Repository-Nutzung

Zuweisen eines oder mehrerer Repositories für die Eingabe und eines für die Ausgabe ist nicht möglich. Es steht nur das Default-Repository SYS.PROG.LIB im BS2000 für diesen Zweck zur Verfügung (eine Zuweisung ist nicht nötig).

12.6 Verarbeiten von POSIX-Dateien

12.6.1 Programmablauf in BS2000-Umgebung

Ein COBOL-Programm, das im BS2000 entwickelt und zum Ablauf gebracht wird, kann unter bestimmten Voraussetzungen außer katalogisierten BS2000-Dateien auch Dateien aus dem POSIX-Dateisystem verarbeiten.

Voraussetzungen

- Beim Übersetzen muss die Compileroption ENABLE-UFS-ACCESS=YES bzw. die SDF-Option RUNTIME-OPTIONS=PAR(ENABLE-UFS-ACCESS=YES) angegeben werden.
- Beim Binden muss das in der CRTE-Bibliothek SYSLNK.CRTE.POSIX enthaltene POSIX-Bindeschalter-Modul eingebunden werden, und zwar vorrangig vor den Modulen in der Bibliothek SYSLNK.CRTE bzw. SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND.
 Beim Binden mit TSOSLNK oder BINDER sollte diese Bibliothek mit einer INCLUDEbzw. INCLUDE-MODULES-Anweisung (ohne Angabe des Modulnamens) eingebunden werden.

Beim dynamischen Binden mit dem DBL muss der Bibliothek eine BLSLIB*nn* mit niedrigerer *nn* zugewiesen werden als den nachrangig einzubindenden CRTE-Bibliotheken. Bei Programmentwicklung in der POSIX-Shell mit dem cobol-Kommando wird die CRTE-Bibliothek automatisch eingebunden.

Einschränkungen

Die Verarbeitung einer BS2000- oder POSIX-Datei unterliegt folgenden Einschränkungen:

- keine Kennsatzbehandlung möglich
- keine Fixpunktausgabe für Wiederanlauf möglich
- keine Simultanverarbeitung möglich
- Die Dateiattribute werden beim ersten Öffnen der Datei endgültig festgelegt und können später nicht mehr geändert werden.
- Relative Dateien, die die BS2000-Zugriffsmethode UPAM verwenden, k\u00f6nnen nicht verarbeitet werden.
- In der ALPHABET-Klausel spezifizierter Zeichensatz STANDARD-2
 (International Reference Version of the ISO 7-Bit Code) wird in der CODE-SET Klausel nicht unterstützt. Ein derartiger OPEN wird zur Laufzeit mit FILE STATUS 30 abgewiesen.

- In den Meldungen COB9151 und COB9175 bei Fehlern beim POSIX-Dateizugriff wird statt DMS-Codes die entsprechenden SIS-Meldungsnummern eingesetzt. Das gleiche gilt auch für den an das COBOL-Objekt zurückgegebenen "extended" File Status. Auch der zurückgegebene File Status kann vom bisher erwarteten Wert abweichen (siehe Abschnitt "Ein-/Ausgabezustände" auf Seite 296).
- Dateien >32 Gbyte k\u00f6nnen verarbeitet werden, ohne dies im /ADD-FILE-LINK-Kommando extra einschalten zu m\u00fcssen.

Zuweisen einer POSIX-Datei

Die Zuweisung einer POSIX-Datei erfolgt mit einer S-Variablen namens SYSIOL-externer-name, wobei SYSIOL- ein fester Namensbestandteil ist und externer-name den Linknamen aus der ASSIGN-Klausel des Programms enthalten muss. externer-name darf keine Kleinbuchstaben enthalten.

Die S-Variable wird mit dem Kommando SET-VARIABLE folgendermaßen initialisiert:

datei name bezeichnet die angeforderte POSIX-Datei, wenn sie im Home-Verzeichnis des POSIX-Dateisystems steht.

relativer-pfadname ist der Dateiname mit den Dateiverzeichnisbestandteilen ab dem Home-Verzeichnis.

absoluter-pfadname ist der Dateiname mit allen Dateiverzeichnisbestandteilen einschließlich Root-Verzeichnis (Beginn mit /).

Beispiel für gemischte Dateiverarbeitung

```
COBOL-Übersetzungseinheit:
...

FILE-CONTROL.
SELECT POSFILE ASSIGN TO "CUST1"
SELECT BS2FILE ASSIGN TO "CUST2"
...

Zuweisung der POSIX-Datei vor Aufruf des Programms:
/SET-VAR SYSIOL-CUST1='*POSIX(/USERIDXY/customers/cust1)'

Zuweisung der BS2000-Datei vor Aufruf des Programms:
/ADD-FILE-LINK CUST2,CUST.FILE
```

12.6.2 Programmablauf in der POSIX-Shell

Ein COBOL-Programm, das in der POSIX-Shell oder im BS2000 entwickelt und zum Ablauf gebracht wird, kann POSIX-Dateien ohne besondere Maßnahmen beim Übersetzen und Binden (vgl. Programmablauf im BS2000) verarbeiten.

Die Verarbeitung von BS2000-Dateien aus der POSIX-Shell ist nicht möglich.

Bei der Verarbeitung von POSIX-Dateien gelten sprachfunktionale Einschränkungen gegenüber der Dateiverarbeitung im BS2000 (siehe Seite 287).

Zuweisen einer POSIX-Datei

Die Zuweisung einer POSIX-Datei erfolgt mit einer Shell-Umgebungsvariablen namens externer-name.

externer-name ist der Dateiname aus der ASSIGN-Klausel im Programm. Er darf keine Kleinbuchstaben enthalten.

Die Umgebungsvariable muss mit dem Namen der POSIX-Datei initialisiert und mit dem POSIX-Kommando export exportiert werden.

Die Umgebungsvariable wird folgendermaßen initialisiert:

$$externer-name = \begin{cases} dateiname \\ relativer-pfadname \\ absoluter-pfadname \end{cases}$$

export CUST1=/USERIDXY/customers/cust1

dateiname bezeichnet die angeforderte POSIX-Datei, wenn sie im aktuellen Dateiverzeichnis steht. Der Dateiname darf nicht mit einem Bindestrich beginnen.

relativer-pfadname ist der Dateiname mit den Dateiverzeichnisbestandteilen ab dem aktuellen Verzeichnis.

absoluter-pfadname ist der Dateiname mit allen Dateiverzeichnisbestandteilen einschließlich Root-Verzeichnis (Beginn mit /).

Beispiel

```
COBOL-Übersetzungseinheit:
...
FILE-CONTROL.
SELECT AFILE ASSIGN TO "CUST1"
...
Verknüpfung mit der POSIX-Datei cust1 vor Aufruf des Programms:
```

12.6.3 Ein-/Ausgabezustände

Jeder Datei im Programm können mit der FILE STATUS-Klausel Datenfelder zugeordnet werden, in denen das Laufzeitsystem nach jedem Zugriff auf die Datei Informationen darüber hinterlegt,

- ob die Ein-/Ausgabeoperation erfolgreich war und
- welcher Art ggf. die dabei aufgetretenen Fehler sind.

Diese Informationen können z.B. in den DECLARATIVES durch USE-Prozeduren ausgewertet werden und gestatten eine Analyse von Ein-/Ausgabefehlern durch das Programm. Als Erweiterung zum COBOL-Standard bietet COBOL2000 die Möglichkeit, in diese Analyse auch die Schlüssel der POSIX-Fehlermeldungen einzubeziehen. Dadurch lässt sich eine feinere Differenzierung der Fehlerursachen erreichen. Die FILE STATUS-Klausel wird im FILE-CONTROL-Paragrafen der ENVIRONMENT DIVISION angegeben; ihr Format ist z.B. in Abschnitt "Ein-/Ausgabezustände" auf Seite 208f dargestellt.

Die beiden in der FILE STÄTUS-Klausel defibrinieren Datenfelder haben folgende Funktion:

datenname-1

enthält nach jeder Ein-/Ausgabeoperation auf die zugeordnete Datei einen zweistelligen numerischen Zustandscode.

datenname-2

ist unterteilt in datenname-2-1 und datenname-2-2. Es dient der Aufnahme des SIS-Codes (POSIX) zum jeweiligen Ein-/Ausgabezustand und enthält nach jedem Zugriff auf die zugeordnete Datei einen Wert, der vom Inhalt des Feldes datenname-1 abhängt und sich aus folgender Zusammenstellung ergibt:

Inhalt von datenname-1 ungleich 0?	SIS-Code ungleich 0?	Wert von datenname-2-1	Wert von datenname-2-2
nein	nicht relevant	undefiniert	undefiniert
ja	nein	0	undefiniert
ja	ja	96	SIS-Code der zugeordneten Fehlermeldung

Bei Programmablauf im BS2000 lässt sich der Bedeutungstext des jeweiligen SIS-Codes mit dem Kommando HELP-MSG-INFORMATION SIS-datenname-2-2> ausgeben.

Der einfache und der erweiterte Ein-/Ausgabezustand sind in den beiden folgenden Tabellen beschrieben.

Einfacher Ein-/Ausgabezustand

Wert	Org ^{*)}	Bedeutung		
0x		erfolgreiche Ausführung		
00	SRI	keine weitere Information		
02	I	erfolgreicher READ, erlaubter doppelter Schlüssel		
04	SRI	erfolgreicher READ, aber Satzlängenfehler		
05	SRI	erfolgreicher OPEN auf nicht vorhandene OPTIONAL-Datei		
07	S	- erfolgreicher OPEN mit NO REWIND		
		- erfolgreicher CLOSE mit NO REWIND, REEL/UNIT oder FOR REMOVAL		
1x		erfolglose Ausführung: AT END-Bedingung		
10	SRI	erfolgloser READ, da Dateiende erreicht		
14	R	erfolgloser READ, da Schlüsselfeldlängenfehler		
2x		erfolglose Ausführung, Schlüsselfehler		
21	I	falsche Schlüsselreihenfolge bei sequenziellem Zugriff		
22	RI	WRITE auf schon vorhandenen Satz		
23	RI	READ auf nicht vorhandenen Satz		
24	RI	Schlüsselfeldlängenfehler		
3x		erfolglose Ausführung, permanenter Fehler		
30	SRI	keine weitere Information (SIS-Code beachten)		
34	S	unzureichende Sekundärzuweisung im CREATE-FILE oder MODIFY-FILE-		
0.5	ODI	ATTRIBUTES-Kommando		
35	SRI	OPEN INPUT/I-O auf nicht vorhandene Datei		
38 39	SRI SRI	OPEN auf eine mit CLOSE WITH LOCK geschlossene Datei		
	Shi	OPEN-Fehler wegen falscher Dateimerkmale		
4x	0.01	erfolglose Ausführung, logischer Fehler		
41	SRI	OPEN auf bereits geöffnete Datei		
42	SRI	CLOSE auf nicht geöffnete Datei		
43	S RI	REWRITE ohne vorherigen erfolgreichen READ		
44	SRI	DELETE/REWRITE ohne vorherigen erfolgreichen READ WRITE/REWRITE mit unzulässiger Satzlänge		
46	S	erneuter READ nach erfolglosem READ oder erkanntem AT END		
70	RI	sequent. READ nach erfolglosem READ/START oder nach erkanntem AT END		
	S	READ auf nicht zum Lesen geöffnete Datei		
47	RI	READ/START auf nicht zum Lesen geöffnete Datei		
	SRI	WRITE auf nicht zum Schreiben geöffnete Datei		
48	S	REWRITE auf nicht mit I-O geöffnete Datei		
49	RI	DELETE/REWRITE auf nicht mit I-O geöffnete Datei		
9x		sonstige erfolglose Ausführung		
90	SRI	Systemfehler, keine weiteren Informationen		
91	SRI	OPEN-Fehler oder kein freies Gerät		
96	RI	READ PREVIOUS nicht unterstützt		

 $^{^{\}star})$ S = sequenzielle Organisation, R = relative Organisation, I = indexsequenzielle Organisation

Erweiterter Ein-/Ausgabezustand (SIS-Code)

Ein-/Ausgabezustand	Bedeutung	
0601	Dateiende ist erreicht	
0602	Spezifizierter Satz existiert nicht	
0603	Spezifizierter Satz existiert bereits	
0604	Dateianfang ist erreicht	
0605	Spezifizierter Link existiert nicht	
0606	Dateiname ist länger als P_MAXFILENAME	
0607	Pfad ist länger als P_MAXPATHSTRG	
0608	Pfadname ist länger als P_MAXPATHNAME	
0609	Linkname ist länger als P_MAXLINKNAME	
0610	kein ausreichender Speicherplatz verfügbar	
0611	Anzahl der Pfadelemente übersteigt P_MAXHIERARCHY	
0612	Funktion wird nicht unterstützt	
0613	Dateiname ist fehlerhaft oder leer	
0614	Anzahl der Sekundärschlüssel übersteigt P_MAXKEYS	
0615	Anzahl offener Dateien übersteigt systemspezifische Grenze	
0616	Spezifizierte Datei existiert nicht	
0617	Kein Schreibzugriff erlaubt	
0618	kein Dateiname spezifiziert	
0619	Datei ist gesperrt	
0620	unzulässige Kombination von Dateiattributen	
0621	File-Handle ist ungültig	
0622	Aktueller Datensatz ist kürzer als MINSIZE	
0623	Aktueller Datensatz ist länger als MAXSIZE	
0625	Vor rwrite sequenziell wurde kein read sequenziell ausgeführt	
0626	Spezifiziertes Satzformat ist unzulässig	
0627	MINSIZE ist größer als MAXSIZE	
0628	Spezifizierte Organisation ist unzulässig	
0629	Nicht existent spezifizierte Datei existiert	
0630	Spezifizierte Zugriffsfunktion ist nicht erlaubt	
0631	Spezifizierter Schlüssel ist unzulässig	
0632	Mehrfachschlüssel ist nicht erlaubt	
0633	Aktueller Satz ist zur Zeit gesperrt	

298

Ein-/Ausgabezustand	Bedeutung	
0634	Aktueller Schlüssel in fehlerhafter Reihenfolge	
0635	Spezifizierter Pfad ist undefiniert	
0636	Es ist ein systemspezifischer Fehler aufgetreten	
0637	Zeilenende ist erreicht	
0638	Satz wurde abgeschnitten	
0640	Kein Speicherplatz zur Dateierweiterung verfügbar	
0643	Spezifizierter Öffnungsmodus ist unzulässig	
0644	Länge des Links übersteigt P_MAXLINKSTRG	
0645	Versionsidentifikation ist fehlerhaft	
0646	Spezifizierte Dateiexistenz ist unzulässig	
0647	Syntaxfehler im Dateinamen, Link oder Pfad	
0649	Spezifizierter Modus beim Schließen ist unzulässig	
0650	Dateizugriff ist nicht erlaubt	
0651	Fehlerhafter Parameter angegeben	
0652	Zeiger in den Ein-/Ausgabebereich ist fehlerhaft	
0653	Satzlänge ist fehlerhaft	
0654	Speichermangel auf Ausgabemedium aufgetreten	
0655	Spezifizierte Vorschubsteuerung ist unzulässig	
0656	Spezifizierter Code ist unzulässig	
0657	Öffnungsmodus und Dateiexistenz sind unzulässig kombiniert	
0658	Ein-/Ausgabeunterbrechung aufgetreten	
0659	Länge des Schlüsselwortes übersteigt P_MAXKEYWORD	
0660	Schlüsselwort ist mehrdeutig	
0661	Anzahl der Exits übersteigt P_MAXEXITS	
0662	Zeilenvorschubsteuerzeichen erkannt	
0663	Seitenvorschubsteuerzeichen erkannt	
0664	Einige Pfade sind nicht geschlossen	
0665	Nächster Satz hat den gleichen Sekundärschlüssel	
0666	Sekundärschlüssel des geschriebenen Satzes existiert bereits	
0667	Aktuelle Satznummer ist größer als MAX_REC_NR	
0668	Pfad ist bereits definiert	
0669	Link ist bereits definiert	
0670	Spezifizierter Wert für Positionierbedingung ist unzulässig	

Ein-/Ausgabezustand	Bedeutung	
0671	Unbekanntes Kontrollzeichen gefunden	
0672	Es konnte kein eindeutiger Dateiname erzeugt werden	
0673	Letzter Teilsatz wurde nicht abgeschlossen	
0674	Spezifizierter Wert für Positionierung ist unzulässig	
0675	Satzformat ist nicht bestimmbar	
0676	MAXSIZE ist nicht bestimmbar	
0677	Interner PROSOS-D Fehler aufgetreten	
0678	Spezifizierte Datei ist ein Container von Dateien	
0679	Spezifizierte Datei ist unter angegebenem Pfad nicht erreichbar	
0680	Versionsangabe kann nicht erhöht werden	
0681	Nochmaliges Öffnen nach implizitem Schließen wurde abgewiesen	
0682	Fehler bei Initialisierung von PROSOS-D	
0683	Linkindirektionen übersteigen P_MAXLINKNESTING	

13 Nutzbare Software für COBOL-Anwender

13.1 Advanced Interactive Debugger AID

Charakterisierung des Produktes

AID ist ein leistungsstarkes Testsystem zur Fehler-Diagnose, zum Test und für die vorläufige Korrektur von Programm-Fehlern im BS2000.

AID unterstützt das symbolische Testen von COBOL-, C-, C++, Assembler-, FORTRANund PL/1-Programmen und das nicht-symbolische Testen auf Maschinencode-Ebene aller Programmiersprachen des BS2000.

Beim symbolischen Testen eines COBOL-Programms können die symbolischen Namen aus einer COBOL-Übersetzungseinheit zur Adressierung verwendet werden. Das nichtsymbolische Testen auf Maschinencode-Ebene bietet sich dort an, wo das symbolische Testen nicht ausreicht oder wegen fehlender Testhilfe-Information nicht möglich ist.

Über spezielle AID-Kommandos sind u.a. folgende Grundfunktionen aufrufbar:

- zur Ablaufüberwachung
 - bestimmter Übersetzungseinheit-Anweisungstypen
 - ausgewählter Ereignisse im Programmablauf
 - vereinbarter Programmadressen
- zum Zugriff auf Datenfelder und Modifikation von Feldinhalten
- zur Verwaltung von AID-Ausgabedateien und Bibliotheken
- zur Festlegung globaler Vereinbarungen
- zur Steuerung von
 - Ausgabe-Datenmengen
 - AID-Ausgabemedien

Die Verwendung wird unterstützt durch eine zusätzliche HELP-Funktion

- für alle AID-Kommandos und Operanden
- für die Bedeutung und die möglichen Reaktionen auf AID-Meldungen.

Der Anwender kann festlegen, dass AID den Programmablauf an definierten Adressen oder bei Ausführung ausgewählter Anweisungstypen oder beim Eintreten definierter Ereignisse unterbricht und dann Subkommandos ausführt. Ein Subkommando ist ein einzelnes Kommando oder eine Folge von AID- und BS2000-Kommandos. Es wird als Operand eines AID-Kommandos definiert. Ab der Version V2.0 kann die Ausführung von Subkommandos von Bedingungen abhängig gemacht werden. Damit lassen sich u.a. Programmzustände bzw. Variablenwerte dynamisch überwachen.

Außerdem können Datenfelder modifiziert und Datenelemente, Datengruppen oder ganze DATA DIVISIONS von COBOL-Programmen ausgegeben werden.

Mit einem Kommando kann man sich anzeigen lassen, auf welcher Stufe der Aufrufhierarchie das Programm unterbrochen wurde und welche Module in der CALL- bzw. INVOKE-Verschachtelung liegen.

Mit AID kann ein laufendes Programm bearbeitet oder ein Speicherauszug in einer Plattendatei diagnostiziert werden. Innerhalb einer Testsitzung kann zwischen beiden Möglichkeiten gewechselt werden, z.B. um Datenbestände im laufenden Programm mit einem Speicherauszug zu vergleichen.

Beschreibung der Funktionen

AID dient zum Test und zur Diagnose von Anwenderprogrammen auf Primärsprachebene (High Level Language Testhilfe).

Die Funktionen für Test und Diagnose auf Primärsprachebene von COBOL-Programmen, die mit dem COBOL2000 übersetzt wurden, sind:

- Ausgeben und Setzen von benutzerdefinierten Daten
 - Daten, die im Benutzerprogramm definiert sind, können interaktiv angesprochen werden. Dabei gelten die Regeln für Qualifizierung, Eindeutigkeit, Indizierung und Bereichsgrenzen von COBOL.
 - Die Daten selbst werden entsprechend den im Benutzerprogramm angegebenen Attributen konvertiert und aufbereitet.
- Symbolischer Dump
 - Alle oder ausgewählte Daten von Programmen der dynamischen Programmverschachtelung können entsprechend dieser Programmverschachtelung aufbereitet ausgegeben werden.
- Setzen von Testpunkten

Über die Sourcereferenz oder die Marken im Programm (Paragrafen, Kapitel) können Testpunkte, an denen bestimmte Aktionen ausgeführt werden, gesetzt und rückgesetzt werden. Das Ansprechen der Marken erfolgt nach den in COBOL geltenden Qualifizierungsregeln.

- Ablaufverfolgung auf Statementebene

Dynamische Ablaufverfolgung steuerbar über Statementklassifikation (z.B. Procedure trace, Controlflow trace, Assignment trace...) wird unterstützt. Ausgegeben werden bei AID die Sourcereferenz der durchlaufenen Statements, die der Statementklassifikation entsprechen.

Dokumentation

AID Basis-Handbuch [23]

AID Testen von COBOL-Programmen [9]

AID Testen auf Maschinencodeebene [24].

13.2 Library Maintenance System LMS

Charakterisierung des Produktes

Das Bibliotheksverwaltungssystem LMS erstellt und verwaltet Programmbibliotheken und bearbeitet die darin enthaltenen Elemente.

Programmbibliotheken sind PAM-Dateien des BS2000, die mit der Bibliotheks-Zugriffsmethode PLAM (Program Library Access Method) bearbeitet werden. Daher werden sie auch als PLAM-Bibliotheken bezeichnet.

Der grundlegende Nutzen besteht darin, dass

- alle Elementtypen in einer Bibliothek mit einheitlichen Anweisungen bearbeitet werden können.
- gleichnamige Elemente existieren können, die sich nur durch Typ- oder Versionsbezeichnung unterscheiden,
- Versionsbezeichnungen automatisch erhöht werden,
- auf die Bibliothek von mehreren Benutzern simultan auch schreibend zugegriffen werden kann,
- differenzierte Zugriffsrechte je Element vergeben werden können,
- der Zugriff auf Elemente überwacht werden kann,
- für die meisten während eines SW-Entwicklungsprozesses anfallenden Datenelemente eine einheitliche Datenhaltung mit einheitlichen Zugriffsfunktionen existiert und
- die Dienstprogramme und Compiler auf diese Datenhaltung zugreifen und die einzelnen Elemente direkt verarbeiten k\u00f6nnen.

Damit unterstützt LMS die Programmerstellung, -pflege und -dokumentation.

Struktur der Bibliotheken

Eine Programmbibliothek ist eine Datei mit Unterstruktur. Sie enthält Elemente und ein Inhaltsverzeichnis der gespeicherten Elemente.

Ein Element ist eine logisch zusammengehörige Datenmenge, z.B. eine Datei, eine Prozedur, ein Bindemodul oder eine Übersetzungseinheit. Jedes Element in der Bibliothek ist einzeln ansprechbar.

Jede Bibliothek hat einen Eintrag im Systemkatalog. Der Benutzer kann den Namen und andere Dateimerkmale, wie z.B. die Schutzfrist oder die gemeinsame Benutzbarkeit festlegen.

Das Speichern mehrerer Dateien in einer Bibliothek entlastet den Systemkatalog, da dort nur die Bibliothek eingetragen ist und nicht jedes Element. Außerdem spart es Speicherplatz, da die Elemente in der Bibliothek in komprimierter Form abgespeichert werden.

Unterstützung mehrerer Versionen

Bei Verwendung der Delta-Technik werden von mehreren Versionen eines Elements nur die Unterschiede (Deltas) zur Vorgängerversion abgespeichert, was zusätzlich Speicherplatz sparen hilft.

Beim Lesen solcher Deltaversionen werden diese Deltas von LMS wieder an die entsprechenden Stellen eingemischt. Dem Anwender steht somit wieder das komplette Element zur Verfügung.

LMS unterstützt symbolische Versionsbezeichner und erhöht Versionen automatisch in Abhängigkeit vom gewählten Versionsformat.

Einbettung in die Programmierumgebung

Die Dienstprogramme der Programmierumgebung, wie EDT, Compiler etc., können direkt auf Programmbibliotheken zugreifen.

Dokumentation

LMS Beschreibung [12]

13.3 Jobvariablen

Charakterisierung des Produktes

Jobvariablen sind Datenobjekte zum Austausch von Informationen zwischen Benutzern einerseits und Betriebssystem und Benutzern andererseits.

Der Benutzer kann Jobvariablen einrichten und verändern. Er kann das Betriebssystem anweisen, beim Eintreten gewisser Ereignisse bestimmte Jobvariablen auf vereinbarte Werte zu setzen.

Jobvariablen sind ein flexibles Werkzeug zur Auftragssteuerung unter Benutzerkontrolle. Sie bieten die Möglichkeit, Abhängigkeiten von komplexen Produktionsabläufen einfach zu definieren und bilden die Basis für eine ereignisgesteuerte Auftragsverarbeitung.

Beschreibung der Funktionen

Jobvariablen sind vom Betriebssystem verwaltete Objekte, die über Namen adressiert werden und in die Daten bis zu einer Länge von 256 Byte abgespeichert werden können. Sie dienen zum Austausch von Informationen zwischen Benutzern einerseits sowie Betriebssystem und Benutzern andererseits. Auf sie kann über die Kommando- und Makroschnittstelle zugeriffen werden. Bei Verwendung der Komponente SDF der BS2000-BC können Jobvariablen als globale Parameter auf Kommandoebene verwendet werden.

In Bedingungsanweisungen kann man Jobvariablen über boolesche Operationen verknüpfen und somit die Ausführung einzelner Aktionen vom Wahrheitswert der Bedingung abhängig machen. Benutzer-Jobvariablen und überwachende Jobvariablen (s.u.) bieten zudem die Möglichkeit der synchronen und asynchronen Ereignissteuerung auf Kommando- und Programmebene.

Für die verschiedenen Aufgabengebiete gibt es unterschiedliche Jobvariablen:

Benutzer-Jobvariablen

Die allgemeinste Form, in der Jobvariablen angeboten werden, ist die Form der Benutzer-Jobvariablen. Ihr Name, ihre Lebensdauer und die abzuspeichernden Daten werden ausschließlich vom Benutzer bestimmt. Sie kann mit Schutzattributen wie Passwörtern, Schreibschutz und Verfallsdatum versehen werden. Der Zugriff auf sie kann auf eine Benutzerkennung beschränkt oder generell gestattet sein.

Benutzer-Jobvariablen sind besonders geeignet zum Austausch von Informationen. Sie können aber auch zur Auftragssteuerung verwendet werden.

Überwachende Jobvariablen

Die überwachende Jobvariable ist eine Spezialform der Benutzer-Jobvariablen. Sie wird einem Auftrag oder Programm zugeordnet. Name, Lebensdauer und Schutzattribute bestimmt der Benutzer. Im Gegensatz zur Benutzer-Jobvariable wird sie aber vom Betriebssystem mit fest vorgegebenen Werten versorgt, die den Status des zugeordneten Auftrags oder Programms widerspiegeln.

Überwachende Jobvariablen sind besonders geeignet zur Auftragssteuerung, wie sie u.a. bei Abhängigkeiten in Produktionsabläufen notwendig ist.

Dokumentation

Jobvariablen Beschreibung [8]

13.4 Datenbankschnittstelle ESQL-COBOL

Charakterisierung des Produktes

ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0 realisiert für COBOL-Anwendungen im BS2000/OSD die Anwender-Programmschnittstelle "embedded SQL" zum Datenbanksystem SESAM/SQL-Server V2.0. ESQL-COBOL V2.0 ist die Nachfolgeversion von ESQL-COBOL V1.1 für SESAM/SQL.

Die neuartige Architektur des Übersetzungs- und Datenbanksystems ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0 / SESAM/SQL-Server V2.0 führt zu einer neuen Aufgabenverteilung zwischen Precompiler und Datenbanksystem.

Der erweiterte SQL-Funktionsumfang von SESAM/SQL-Server V2.0 kann mit ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0 uneingeschränkt genutzt werden: Erweiterungen bezüglich Datenmanipulation, Datendefinition, Datenkontrolle, Utility- und Auskunftsfunktionen (Schema Information Tables).

Ferner bietet ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0

- abgestufte Syntax- und Semantikprüfungen der "embedded SQL" zum Vorübersetzungszeitpunkt, wahlweise mit oder ohne Verbindung zur Datenbank.
- zur Fehlerbehandlung den standardisierten Returncode SQLSTATE des ISO-Standards von 1992, zusätzlich zu dem bisherigen SQLCODE des ISO-Standards von 1989. Dies verbessert deutlich die Portierbarkeit der SQL-Anwendungen.

ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0 ist lediglich als SQL-Precompiler zur Programmentwicklung erforderlich. Das SQL-Laufzeitsystem ist Bestandteil von SESAM/SQL-Server.

Für den Einsatz von ESQL-COBOL (BS2000/OSD) V2.0 - ob mit oder ohne Verbindung zur Datenbank - ist das SQL-Laufzeitsystem von SESAM/SQL V2.0 erforderlich.

Umfang der SQL-Funktionen

- Suchen von Datensätzen (SELECT-Anweisung) einschließlich höherer Funktionen wie Join, Arithmetik, Aggregatsfunktionen (z.B. Durchschnittsbildung),
- Neuaufnahme, Ändern, Löschen von Datensätzen.

ESQL-COBOL (BS2000) bietet auch einige über die ISO-Norm hinausgehende Funktionen an, um die bestehende Funktionalität der Datenbanksysteme abzubilden, z.B. multiple Felder für SESAM/SQL.

Technische Hinweise

Die SQL-Anweisungen eines ESQL-COBOL-Programms sind in den COBOL-Code eingebettet und werden von einem Precompiler durch COBOL-CALL-Aufrufe ersetzt. Die Ausgabe des Precompilers ist eine normale COBOL-Quelle, die mit dem COBOL2000-Compiler zu übersetzen ist. Zusätzlich extrahiert der Precompiler die SQL-Anweisungen und transformiert sie in sog. SQL-Objekte.

Das übersetzte COBOL-Programm wird mit den SQL-Objekten, den COBOL- und DBMS-Laufzeitmodulen sowie einem Laufzeitsystem für die SQL-Objekte zu einem ausführbaren Programm zusammengebunden.

Dokumentation

SQL/ESQL-Handbücher [17] - [21]

13.5 Universeller Transaktionsmonitor UTM

UTM erlaubt die einfache Erstellung und den Betrieb von Transaktionsanwendungen.

Zur Programmerstellung steht eine genormte Programmschnittstelle (KDCS, DIN 66265) zur Verfügung, die von den meisten Programmiersprachen unterstützt wird.

Zusammen mit dem Formatierungssystem FHS wird die Ein-/Ausgabe über Formate für alle Fujitsu-Siemens-Datenstationen unterstützt.

UTM garantiert, dass eine Transaktion mit allen Datenänderungen entweder vollständig oder nicht durchgeführt wird, und gewährleistet die Konsistenz der Anwenderdaten in Kombination mit UDS, SESAM, LEASY und PRISMA.

UTM bietet Wiederanlauffunktionen bei Anwendungsabbruch, Netzausfall/Netzstörung oder Bildschirmstörungen. UTM unterstützt neben der Dialogverarbeitung auch die Asynchronverarbeitung, wobei der Startzeitpunkt der Programme bestimmt werden kann.

Es wird eine Steuerung zur Aufteilung von Ressourcen (Tasks) angeboten.

Über eine integrierte Steuerung von Druckausgaben auf Remote-Drucker wird ein gesichertes Druckverfahren angeboten.

Durch Teilhaberbetrieb kann eine große Anzahl Terminals mit UTM-Anwendungen arbeiten.

Für Abrechnungszwecke steht ein auf den Teilhaberbetrieb abgestimmtes Accounting-Verfahren zur Verfügung.

UTM bietet umfangreiche Datenschutzmechanismen für den Zugang zu Anwendungen und die Auswahl von Teilfunktionen einer Anwendung.

UTM dient als Basis für eine Reihe von Fujitsu-Siemens-Softwareprodukten.

Dokumentation

UTM-Handbücher [27] - [30]

13.6 Entwicklungsumgebung Net Express[®] mit BS2000/OSD-Option

Der langjährige FSC-Partner Micro Focus bietet mit Net Express und der BS2000/OSD-Option eine auf Windows-Systemen ablaufende Entwicklungsumgebung für die Entwicklung von BS2000-COBOL-Anwendungen an.

Die Entwicklungsumgebung von Net Express bietet mit der BS2000/OSD-Option alle Funktionen für eine schnelle und effiziente Entwicklung von BS2000-Anwendungen. Neben reinen Batch- und openUTM-Anwendungen mit Zugriffen auf die Datenhaltungssysteme LEASY, SESAM und UDS können auch Client/Server-Applikationen entwickelt und auf dem PC getestet werden.

Batch- und Dialog-Anwendungen, die den Transaktionsmonitor openUTM nutzen, können mit Net Express auf der Windows-Workstation entwickelt und getestet werden, bevor sie auf einer BS2000-Plattform in den produktiven Einsatz gebracht werden. Die Verlagerung der Entwicklungsaktivitäten auf den PC bringt entscheidende Verbesserungen bei der Produktivität und der Software-Qualität.

Client/Server-Anwendungen, die einen BS2000/OSD-Server nutzen, können mit der BS2000/OSD-Option unter Net Express entwickelt und getestet werden. Net Express stellt eine einheitliche Entwicklungsumgebung sowohl für den Client- als auch für den Server-Teil der Anwendung bereit, liefert für den produktiven Einsatz auf dem Client die Laufzeitumgebung und ermöglicht mit der BS2000/OSD-Option den gemeinsamen Test von Client und Server auf einer Plattform.

Integrierte Entwicklungsumgebung

Net Express verfügt über eine hocheffiziente Entwicklungsumgebung, die mit der BS2000/ OSD-Option zu einer kompletten Suite mit Tools und Assistenten zur Anwendungsentwicklung erweitert wird. Schon bei der Projekterstellung wird der Anwender von einem Assistenten geleitet, um BS2000-spezifische Optionen automatisch generieren zu können.

Mit Hilfe der Projektverwaltung können auf einfache Weise auch sehr umfangreiche Applikationen gepflegt werden. Die einzelnen Generierungsschritte werden einmal definiert und können dann über die Rebuild-Funktion per Mausklick gestartet werden. Der auf COBOL-Programmierer zugeschnittene Editor vereinfacht außerdem das Ändern von Quellcode. Die Kontrollfunktionen zur Verwaltung der Sourcen ermöglichen die Zusammenarbeit in Teams, ohne dass die Programmierer ihre Änderungen gegenseitig überschreiben.

Moderner COBOL-Compiler

Net Express enthält einen modernen Compiler, der auf den bewährten Stärken von COBOL basiert und für die Entwicklung von BS2000-Anwendungen die folgenden Highlights bietet:

- Kompatibilität zum COBOL2000-Compiler des BS2000 kann über eine Direktive eingestellt werden. Alle Konstrukte, die diesem Sprachumfang nicht genügen, werden als inkompatibel angezeigt.
- Volle Unterstützung des BS2000-EBCDIC-Codes mit der BS2000/OSD-Option.
- Unterstützung für objektorientierte COBOL Entwicklung und Debugging.
- Funktionen zur Simulation der BS2000-Systemumgebung:

Für Entwicklungszwecke auf dem PC bildet die Net Express BS2000/OSD-Option bestimmte Funktionen der Laufzeitumgebung des BS2000 nach. Dazu gehören User- und Task-Switches, deren Einstellungen in Dateien hinterlegt werden können, damit sie den Applikationen zur Laufzeit zur Verfügung stehen. Ein Tool setzt Job-Variablen in der Entwicklungsumgebung von Net Express und stellt sie für die Anwendung bereit.

openUTM-Simulation

Die openUTM-Simulation der BS2000/OSD-Option basiert auf den Definitionen für die KDCDEF-Utility im BS2000. Damit wird eine openUTM-Anwendung beschrieben mit all ihren Parametern wie Transaktionen und Teilprogrammen. Mit dem Tool KDCCECK können auf dem PC entworfene oder erweitete KDCDEF-Dateien auf ihre syntaktische Korrektheit überprüft werden. Der BS2000-Offloading-Wizard setzt alle für die Kompilierung und den Bindelauf einer openUTMAnwendung erforderlichen Parameter und sorgt beim Testen automatisch für den richtigen Start der Anwendung. Zur Kommunikation zwischen den Anwendungsprogrammen und openUTM wird die KDCS-Schnittstelle unterstützt. Deren Parameter können zur Laufzeit der Anwendung mit der TRACE Funktion angezeigt und interaktiv verändert werden.

Damit werden die Anwendungslogik und die dazugehörenden Transaktionsklammern, die Verknüpfung der einzelnen Teilprogramme über openUTM und die Steuerung der Maskenausgabe visualisiert und eine schnelle Fehlerlokalisierung ermöglicht. Zur Unterstützung formatierter Dialoge wird das Formatierungssystem FHS nachgebildet. IFG-Formatbibliotheken können auf dem Host entladen und zum PC übertragen werden.

Dort können sie mit einem speziellen Maskeneditor (SMSEDX) bearbeitet und anschließend zum Host übertragen werden. Zur Laufzeit der Anwendung auf dem PC wird auf die Maskenbibliothek zugegriffen. Die entsprechende Maske wird nach den Regeln des BS2000-Formatierungssystems FHS formatiert, wobei Farbeinstellungen konfiguriert werden können.

Mit dem Dialog-Test-Recorder können die Tastatureingaben und Bildschirmausgaben formatierter openUTM-Dialoge protokolliert werden. Diese Aufzeichnungen lassen sich zur automatischen Wiederholung eines einmal protokollierten Testlaufs verwenden. Ein spezieller Viewer (DTRVIEW) ermöglicht das Vergleichen der protokollierten Testergebnisse und erlaubt bei Unterschieden eine schnelle Fehleranalyse.

Simulation des openUTM-Client

Zur Entwicklung von Client/Server-Applikationen mit einer openUTM-Anwendung als Server enthält die Net Express BS2000/OSD-Option eine Simulation des openUTM-Client. Damit kann auch der Client mit Net Express entwickelt und getestet werden. Beim Test kann die Client-Applikation mit einer Server-Anwendung kommunizieren, die unter der openUTM-Simulation der BS2000/OSD-Option läuft. So kann das Zusammenspiel beider Anwendungsteile auf einer Plattform ausgetestet werden. Dabei lassen sich beide Anwendungsteile gleichzeitig animieren, und der Server kann mit dem openUTM-TRACE überwacht werden. Für die Kommunikation mit einer "echten" openUTM-Anwendung ist die entsprechende Fujitsu Siemens-Software erforderlich.

Simulation der Datenhaltungssysteme LEASY, SESAM und UDS

Die Net Express BS2000/OSD-Option ermöglicht bei der Installation die Selektion von Simulationsmodulen für die BS2000-Datenhaltungssysteme LEASY, SESAM und UDS. Alle DB-Simulationen beinhalten verschiedene Dienstprogramme, die bei der Installation in die integrierte Entwicklungsumgebung von Net Express aufgenommen werden. Sie ermöglichen die Übernahme von Strukturinformationen und Testdatenbeständen aus Datenbanken des Hosts. Mit den DB-Simulationsmodulen können BS2000-Anwendungen, die diese Datenbanksysteme nutzen, in vollem Umfang gewartet und weiterentwickelt oder neu implementiert werden, unabhängig davon, ob es sich um Batch- oder Dialoganwendungen handelt. Bereits beim Anlegen eines solchen Projektes werden vom BS2000-Offloading-Assistenten die entsprechenden Datenbank-spezifischen Einstellungen für den Compiler und den Binder generiert.

Die Datenbank-Simulationsmodule führen die Datenbankzugriffe auf dem PC durch und verhalten sich an der Schnittstelle zum COBOL-Programm völlig analog zur Original-Datenbank auf dem BS2000. Das gilt insbesondere für die zurückgegebenen Parameter wie z.B. den Datenbankstatus, so dass auch Fehlersituationen in der Simulation ausgetestet werden können. Innerhalb von open-UTM-Anwendungen werden auch in der Simulation die Transaktionen der Datenbanken mit openUTM-Transaktionen koordiniert. Dadurch kann auch dieses Zusammenspiel mit der BS2000/OSD-Option getestet werden.

TRACE-Funktion für Datenbankzugriffe

Alle Datenbanksimulationen sind mit einer komfortablen TRACE-Funktion mit grafischer Oberfläche ausgestattet. An der Schnittstelle zwischen COBOL-Programm und Datenbank können alle übergebenen Parameter angezeigt und interaktiv verändert werden. Die Anzeige ist sowohl vor als auch nach dem Aufruf möglich, sodass die Auswirkungen der jeweiligen Aktion sofort analysiert werden können. Hilfefunktionen erläutern mögliche Ursachen für Datenbank- oder Zugriffsfehler.

Die TRACES bieten die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen der Datenbankzugriffe umzuschalten. Während für den einzelnen Zugriff auf die Datenbank die aktuellen Parameterinhalte der CALL-Schnittstelle angezeigt werden können, lässt sich jederzeit die aktuelle Historie der Datenbankzugriffe in einer Tabelle verfolgen. Für UDS-Anwendungen, die die COBOL-DML nutzen, ist auch diese Art der Darstellung möglich.

Daneben bietet der UDS-TRACE mit der Anzeige aller Currency-Tabellen einen tiefen Einblick in die internen Zusammenhänge der UDS-Datenbank, die für die Programmierung und Fehleranalyse von entscheidender Bedeutung sind.

14 Meldungen des COBOL2000-Systems

Der COBOL2000-Compiler und das COBOL2000-Laufzeitsystem protokollieren umfassend alle Fehler, die während der Übersetzung und beim Ablauf eines COBOL-Programmes auftreten. Die dabei ausgegebenen Meldungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

1. Meldungen, die sich auf Fehler in einer COBOL-Übersetzungseinheit beziehen: Sie werden vom Compiler am Ende der Übersetzung in einer Fehlerliste und/oder Fehlerdatei ausgegeben und haben folgenden Aufbau:

Msg-Index	Source Seq. No	Severity Code	Error Text	

Dabei bezeichnet

Msg-Index eine fünfstellige (sedezimale) Fehlermeldungsnummer

(Die beiden ersten Zeichen geben das Modul des Compilers an,

das den Fehler erkannt hat.),

Source Seq. No die Folgenummer der Übersetzungseinheitzeile, in welcher der

Fehler auftritt,

Severity Code die Fehlerklasse, der der Fehler zuzurechnen ist und

Error Text den Text der Fehlermeldung. Er enthält eine genauere Beschreibung des Fehlers und zeigt eventuell eine Umgehungsmöglichkeit

auf.

Meldungstexte können wahlweise auf englisch oder deutsch ausgegeben werden; die Sprache lässt sich über das SDF-Kommando

MODIFY-MSG-ATTRIBUTES TASK-LANGUAGE=E/D auswählen

Eine aktuelle Liste aller Fehlermeldungen des COBOL2000-Compilers kann mit COMOPT PRINT-DIAGNOSTIC-MESSAGES=YES bzw. über die SDF-Option COMPILER-ACTION=PRINT-MESSAGE-LIST angefordert werden (siehe Abschnitte "Tabelle der COMOPT-Operanden" auf Seite 78 bzw. "COMPILER-ACTION-Option" auf Seite 49).

Achtung

Werden Fehler gemeldet, deren Text mit SE-1 oder S.E. beginnt, ist in jedem Fall der Systemverwalter/-berater zu verständigen.


Fehlerklasse	Bedeutung	
F	Hinweismeldung	 Der Compiler hat in der Übersetzungseinheit Sprachmittel erkannt, die Spracherweiterungen gegenüber der COBOL-Norm ANS85 darstellen, von künftigen COBOL-Normen nicht mehr unterstützt werden, gemäß FIPS (Federal Information Processing Standard) einer bestimmten Sprachmenge zuzuordnen sind. COBOL2000 gibt Hinweise der Klasse F nur aus, wenn sie explizit mit COMOPT ACTIVATE-WAR-NING-MECHANISM=YES bzw.ACTIVATE-FLAG-GING = ANS85 / FIPS() angefordert werden.
I	Hinweismeldung	Der Compiler hat Steueranweisungen oder COBOL- Sprachelemente erkannt, auf die der Anwender zwar aufmerksam gemacht werden soll, die jedoch nicht die Ausgabe einer Warnungs- oder Fehlermel- dung rechtfertigen.
0	Warnungsmeldung	Möglicherweise wurde in der Übersetzungseinheit ein Fehler gemacht; trotz dieses Fehlers ist der Programmablauf möglich.
1	Fehlermeldung	Der Compiler hat einen Fehler entdeckt. Normalerweise macht der Compiler eine Korrekturannahme; ein Ablauf des Programms zu Testzwecken ist möglich.
2	Schwerwiegender Fehler	In der Regel wird vom Compiler keine Korrekturan- nahme gemacht; die fehlerhafte Anweisung wird nicht generiert.
3	Abbruchfehler	Es ist ein so schwerwiegender Fehler aufgetreten, dass der Compiler nicht in der Lage ist, die Überset- zung fortzusetzen.

Tabelle 36: Fehlerklassen und ihre Bedeutung

2. Meldungen

- die der Compiler über den Ablauf und die Beendigung des Übersetzungslaufes generiert (CBL90nn),
- die das COBOL2000-Laufzeitsystem über den Ablauf und die Beendigung des Anwenderprogramms erzeugt (COB91nn).
- des POSIX-Treibers für COBOL (CBL92nn)
- die bei objektorientiertem Programmieren auftreten(COB93nn).

Sie werden während der Übersetzung bzw. des Programmablaufs nach SYSOUT ausgegeben und haben folgenden Aufbau:



Dabei bezeichnet

CBL90nn COB91nn

die Kennnummer der Meldung

CBL92nn COB93nn

Text

den Text der Meldung. Er enthält

- einen Hinweis zum Ablauf des Compilers oder Anwenderprogramms oder
- eine genauere Beschreibung des aufgetretenen Fehlers und
- in manchen Fällen die Anforderung einer Eingabe durch den Anwender, mit der der Fehler umgangen werden kann.

Meldungstexte können wahlweise auf englisch oder deutsch ausgegeben werden; die Sprache lässt sich über das SDF-Kommando MODIFY-MSG-ATTRIBUTES TASK- LANGUAGE=E/D auswählen.

Der in den Meldungen COB9101 und COB9102 "COMPILATION UNIT ID programmname" genannte Programmname bezeichnet immer ein getrennt übersetztes Programm. Dabei kann es sich um ein einzelnes Programm oder um das äußerste Programm eines geschachtelten Programms handeln.

Die Angabe COMOPT GENERATE-LINE-NUMBER=YES bzw. ERR-MSG-WITH-LINE-NR=YES in der SDF-Option RUNTIME-OPTIONS bewirkt, dass statt der Meldung COB9101 zu jeder Meldung des Programms die Meldung 9102 ausgegeben wird, die auch die Nummer der Übersetzungseinheitzeile enthält, bei deren Ausführung die Meldung ausgegeben wird.

Die (im Verlauf der Übersetzung ausgegebenen) Meldungen CBL9004, CBL9017, CBL9095, CBL9097 und CBL9099 werden unterdrückt, wenn vor dem Aufruf des Compilers der Auftragsschalter 4 gesetzt wird.

Die folgende Liste stellt die wichtigsten Meldungen des COBOL2000-Compilers und des Laufzeitsystems zusammen. Sie enthält für jede Meldung

- Meldungsnummer und Meldungstext (englisch und deutsch) und
- zusätzliche Erläuterungen, die auch über SYSOUT ausgegeben werden; sie sind in folgende Punkte gegliedert

Typ (der Meldung)

Bedeutung (der Variablen in der Meldung)

Verhalten (des Programms)

Maßnahme (des Anwenders)

Achtung

Bei Auftreten von Meldungen, die in der folgenden Liste nicht aufgeführt sind (Compiler- bzw. Systemfehler), ist generell der Systemberater zu verständigen.

Meldungen CBL9000

CBL9000 COPYRIGHT (C) FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GMBH 2002 ALL RIGHTS RESERVED CBI 9000 COPYRIGHT (C) FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GMBH 2002 ALLE RECHTE VORBEHALTEN **Bedeutung** Hinweis Copyright Maßnahme keine CBL9001 (&00) TOTAL FLAGS: (&01) /SI=(&02) /SO=(&03) /S1=(&04) /S2=(&05) /S3=(&06) (&00) FFHIFR GFSAMT: (&01) /SI=(&02) /S0=(&03) /S1=(&04) /S2=(&05) /S3=(&06) CBI 9001 Bedeutung Hinweis (&00): Programmname, (&01): Gesamtanzahl der Fehler, (&02) bis (&06): Fehleranzahl pro Severity-Code; falls einzelne Summen als dargestellt sind, ist die Anzahl der Fehler nicht mit 4 Ziffern darstellbar. Maßnahme Genaue Zahlen siehe Fehlerliste COMPILATION OF (&00) ABORTED CBI 9002 CBL9002 DIE UEBERSETZUNG VON (&00) WURDE ABGEBROCHEN Bedeutuna Anwenderfehler oder Systemfehler oder COBOL2000-Fehler (&00): Programmname Maßnahme Fehler beheben und nochmal übersetzen; ggf. Systemverwalter/-berater verständigen CBL9004 COMPILATION OF (&00) USED (&01) CPU SECONDS DIE UEBERSETZUNG VON (&00) BENOETIGTE (&01) CPU SEKUNDEN CBL9004 **Bedeutung** Hinweis (&00): Programmname, (&01): Anzahl der Sekunden Maßnahme keine

Bedeutung Anwenderfehler Ubersetzung abgebrochen Maßnahme "COMOPT"- oder "END"-Anweisung korrigieren bzw. einfügen und nochmals übersetzen CBL9006 REASSIGNMENT OF SYSDTA NOT POSSIBLE OR TRYING TO ASSIGN CURRENT SYSDTA FILE ANEW CBL9006 EINE NEUZUWEISUNG VON SYSDTA IST NICHT MOEGLICH ODER ES WURDE VERSUCHT. DIE MOMENTAN ZUGEWIESENE SYSDTA DATEI ERNEUT ZUZUWEISEN **Bedeutung** Anwenderfehler oder Systemfehler Übersetzung abgebrochen Maßnahme Dateinamen in der END Karte überprüfen CBL9008 COMPILER ERROR. OVERLAY=(&00), ADDRESS=(&01), LAST SOURCE SEQUENCE NUMBER=(&02) CBI 9008 COMPILERFEHLER. OVERLAY=(&00), ADRESSE=(&01), LETZTE QUELLPROGRAMM-FOI GENUMMER=(&02)Bedeutung Compilerfehler Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBL9016 NOT ENOUGH MEMORY, AT LEAST 7.5MB REQUIRED CBI 9016 ZU WENIG ARBEITSSPEICHER, MINDESTENS 7.5MB ERFORDERLICH **Bedeutung** Systemfehler Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen (Benutzeradressraum in Joinfile-Eintrag und Klasse-6-Speicher Grenze überprüfen und eventuell erhöhen) 320 U41113-J-Z125-3

INCORRECT "COMOPT"/"END" STATEMENT OR "END" STATEMENT MISSING

DIE "COMOPT"-/"END"-ANWEISUNG IST FALSCH ODER ES FEHLT DIE "END"-ANWEISUNG

Meldungen

CBL9005

CBL9005

CBL9005

CBL9017 CBL9017	COMPILATION INITIATED, VERSION IS (&00) BEGINN DER UEBERSETZUNG, VERSION (&00)
	Bedeutung Hinweis (&00): Versionsnummer des Compilers
	Maßnahme keine
CBL9020 CBL9020	ERROR WHILE WRITING TO SYSLST WäHREND DES SCHREIBENS NACH SYSLST TRAT EIN FEHLER AUF
	Bedeutung Systemfehler
	Übersetzung abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen; evtl. zuwenig Plattenspeicherplatz
CBL9021 CBL9021	ERROR IN (&00) MACRO, ERROR CODE IS DMS(&01), LINK IS (&02) FEHLER IN (&00) MAKRO, FEHLER-CODE IST DMS(&01), LINK IST (&02)
	Bedeutung Anwenderfehler oder Systemfehler (&00): Makroname, (&01): DVS-Fehler-Code, (&02): Linkname
	Maßnahme Ursache für den DVS-Fehler beseitigen; ggf. Systemverwalter/-berater verständigen
CBL9025 CBL9025	ERROR SIS(&00) WHILE WRITING TO POSIX LISTING-FILE WäHREND DES SCHREIBENS IN DIE POSIX LISTINGDATEI TRAT FEHLER SIS(&00) AUF
	Bedeutung Systemfehler (&00): SIS-Fehler-Code Übersetzung abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen; evtl. zuwenig Plattenspeicherplatz oder fehlende Zugriffsrechte

CBL9027 INPUT TRUNCATED CBL9027

DIE EINGABE WURDE ABGESCHNITTEN

Bedeutung Hinweis

CBL9027

CBI 9044

CBI 9044

CBL9059 CBL9059

CBL9085

CBL9085

Übersetzung läuft weiter

Maßnahme

COMOPT-Zeilen kürzen

FRROR SIS(&00) OPENING POSIX LISTING-FILE

FEHLER SIS(&00) BEIM OEFFNEN DER POSIX LISTINGDATEI

Bedeutung

Anwenderfehler oder Systemfehler (&00): SIS-Fehler-Code Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Plattenspeicherplatz und Zugriffsrechte überprüfen; ggf.

Systemverwalter/-berater verständigen

COBOL2000 COMPILER NOT RELEASED FOR BS2000 VERSIONS LOWER THAN OSD V3.0 DER COBOL2000 COMPILER IST NUR FUER BS2000 AB VERSION OSD V3.0 FREIGEGEBEN

Bedeutung Anwenderfehler

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemverwalter/-berater verständigen

DER GRUNDAUSBAU DES COBOL COMPILERS UNTERSTUETZT AID NICHT

BASIC CONFIGURATION OF COBOL COMPILER DOES NOT SUPPORT AID

Bedeutung Anwenderfehler

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Vollausbau des COBOL2000 benutzen

Meldungen

Meldungen CBL9090

HARDWARE INTERRUPT ADDRESS (&00), OVERLAY=(&01), SOURCE SEQUENCE NUMBER=(&02),

HARDWARE-UNTERBRECHUNG BEI ADRESSE (&00), OVERLAY=(&01), QUELLPROGRAMM-FOLGE-

CBL9090

CBL9090

INTERRUPT WEIGHT CODE=(&03)

NUMMER=(&02). EREIGNIS-CODE=(&03)

Bedeutung Compilerfehler (&00): Befehlszähler, (&01): Overlayname, (&02): Zeilennummer, (&03): Unterbrechungsgewicht Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen SAVLST FILE (&00) CREATED AND CLOSED CBL9095 CBL9095 SAVLST DATEI (&00) ERZEUGT UND GESCHLOSSEN **Bedeutung** Hinweis (&00): Name der erzeugten Listendatei Übersetzung läuft weiter Maßnahme keine CBI 9097 COMPILATION COMPLETED WITHOUT ERRORS CBL9097 DIE UEBERSETZUNG WURDE OHNE FEHLER BEENDET **Bedeutung** Hinweis Maßnahme keine (&00) CBL9099 CBL9099 (&00)Bedeutung Hinweis (&00): Verarbeitete COMOPT-Anweisung Übersetzung läuft weiter Maßnahme keine

POSIX TREIBER FUER COBOL2000 -- VERSION (&00)

(&00): Versionsnummer des Treibers

keine SYNTAX: COBOL OPTIONS FILENAME ... CBL9205 CBL9205 SYNTAX: COBOL OPTIONEN DATEINAME ... **Bedeutung** Anwenderfehler Es wurde keine Datei zur Bearbeitung angegeben Maßnahme keine MISSING ARGUMENT FOR OPTION -(&00) CBL9206 CBI 9206 FEHLENDES ARGUMENT FUER OPTION -(&00) **Bedeutung** Anwenderfehler -(&00): Option, zu der das Argument fehlt Maßnahme keine CBL9207 WARNING: OPTION (&00) IGNORED CBL9207 WARNUNG: OPTION (&00) IGNORIERT **Bedeutuna** Hinweis Option (&00) wurde nicht benötigt Maßnahme keine WARNING: UNKNOWN OPTION (&00) PASSED TO BINDER CBL9208 CBL9208 WARNUNG: UNBEKANNTE OPTION (&00) WURDE AN DEN BINDER WEITERGEREICHT Bedeutung Hinweis Option (&00) ist dem cobol Kommando nicht bekannt Maßnahme keine

CBL9201

CBL9201

Bedeutung Hinweis

Maßnahme

Meldungen

CBL9209 WARNING: UNKNOWN OPERAND (&00) IGNORED

WARNUNG: UNBEKANNTER OPERAND (&00) WURDE AN DEN BINDER WEITERGEREICHT

WARNUNG: UNBEKANNTER OPERAND (&00) WURDE IGNORIERT

Operand (&00) ist dem cobol Kommando nicht bekannt

WARNING: UNKNOWN OPERAND (&00) PASSED TO BINDER

Operand (&00) ist dem cobol Kommando nicht bekannt

COBOL COMPILER RETURNED WITH ERROR (&00)

Meldungen

CBL9209

CBI 9210 CBL9210

CBL9211

Bedeutung Hinweis

Maßnahme keine

Bedeutuna Hinweis

Maßnahme keine

CBL9209

CBI 9211 COBOL COMPILER KEHRT MIT FEHLER (&00) ZURUECK **Bedeutung** Systemfehler Programm abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBI 9212 (&00): COMMAND NOT FOUND (&00): KOMMANDO NICHT GEFUNDEN CBI 9212 **Bedeutung** Anwenderfehler oder Systemfehler Maßnahme Herausfinden, warum das Kommando nicht gefunden wurde, bzw. Systemverwalter/-berater verständigen CBL9213 CANNOT EXECUTE (&00) (ERRNO=(&01)) CBI 9213 (&00) KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN (ERRNO=(&01)) Bedeutung Systemfehler (&00): Nicht ausführbares Kommando, (&01): Nummer des Fehlers, der beim Versuch, das Kommando auszuführen, aufgetreten ist Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen 325

CANNOT CREATE FILE (&00) (ERRNO=(&01))

CBL9214 DATEI (&00) KANN NICHT ERZEUGT WERDEN (ERRNO=(&01)) **Bedeutung** Systemfehler (&00): Dateiname, (&01): Nummer des Fehlers, der beim Versuch, die Datei anzulegen, aufgetreten ist Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBI 9215 CANNOT REMOVE FILE (&00) (ERRNO=(&01)) CBL9215 DATEI (&00) KANN NICHT GELOESCHT WERDEN (ERRNO=(&01)) **Bedeutung** Systemfehler (&00): Dateiname, (&01): Nummer des Fehlers, der beim Versuch, die Datei zu löschen, aufgetreten ist Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBL9216 CANNOT SET ENVIRONMENT VARIABLE (&00) CBL9216 UMGEBUNGSVARIABLE (&00) KANN NICHT GESETZT WERDEN **Bedeutung** Systemfehler Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBI 9217 CANNOT GENERATE TEMPORARY FILENAME TEMPORÄRER DATEINAME KANN NICHT ERZEUGT WERDEN CBL9217 **Bedeutung** Systemfehler Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen

CBL9214

CBL9221 INSUFFICIENT MEMORY CBL9221 SPEICHERMANGEL Bedeutung Systemfehler Das Betriebssystem konnte keinen dynamischen Speicher mehr zur Verfügung stellen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen (Benutzeradressraum im Joinfile-Eintrag und Klasse-6-Speicher Grenze überprüfen und eventuell erhöhen) (&00) TERMINATED BY SIGNAL (&01) CBL9231 CBI 9231 (&00) BEENDET DURCH SIGNAL (&01) **Bedeutung** Hinweis Der Prozess, innerhalb dessen das Kommando (&00) ausgeführt wurde, wurde infolge eines Signals mit dem Wert (&01) abgebrochen Maßnahme keine CBL9232 (&00) STOPPED BY SIGNAL (&01) CBL9232 (&00) ANGEHALTEN DURCH SIGNAL (&01) Bedeutung Hinweis Der Prozess, innerhalb dessen das Kommando (&00) ausgeführt wurde, wurde infolge eines Signals mit dem Wert (&01) angehalten Maßnahme keine CBL9233 (&00): STRANGE TERMINATION STATUS CBL9233 (&00): UNERWARTETER BEENDIGUNGSSTATUS **Bedeutung** Systemfehler (&00): Kommando, das sich auf unerwartete Weise beendet hat Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen

CBL9241 CANNOT FORK (ERRNO=(&00)) FORK() KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN (ERRNO=(&00)) CBL9241 Bedeutung Systemfehler Es konnte kein Sohnprozess erzeugt werden, als Fehlernummer wurde (&00) zurückgegeben Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBI 9242 WAIT() CALL FAILED (ERRNO=(&00)) CBI 9242 WATT() MFIDET FEHIER (FRRNO=(&00)) Bedeutung Systemfehler (&00): Nummer des Fehlers, der beim wait()-Aufruf aufgetreten ist Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBL9243 UNEXPECTED SON PROCESS RETURNED (PID=(&00)) CBL9243 UNERWARTETER SOHNPROZESS IST ZURUECKGEKEHRT (PID=(&00)) **Bedeutung** Systemfehler (&00): Nummer des Sohnprozesses Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen CBI 9297 ERROR FROM IMON: INSTALLATION UNIT '(&00)' DOES NOT EXIST. FILE '(&01)' IS USED FEHLER VON IMON: DIE INSTALLATION UNIT '(&00)' IST NICHT VORHANDEN. ES WIRD DIE CBL9297 DATEI '(&01)' VERWENDET **Bedeutung** Hinweis (&00) ist nicht via IMON installiert worden Maßnahme keine CBI 9298 ERROR FROM IMON: PATHNAME ASSOCIATED TO THE LOGICAL-ID '(&00)' OF THE RELEASE-UNIT '(&01)' VERSION '(&02)' IS NOT ACCESSIBLE FEHLER VON IMON: AUF DEN PFADNAMEN, DER DEM LOGISCHEN NAMEN '(&00)' DER RELEASE-CBL9298 UNIT '(&01)' VERSION '(&02)' ZUGEORDNET IST, KANN NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN Bedeutung Systemfehler

Maßnahme

Systemverwalter/-berater verständigen

CBL9241

Meldungen

COB9100

AWAITING REPLY

COB9100 ANTWORT WIRD ERWARTET **Bedeutung** Hinweis Programm unterbrochen Maßnahme Antwort eingeben für "ACCEPT FROM CONSOLE" COB9101 COMPILATIONUNIT ID (&00) COB9101 UFBFRSFT7UNGSFINHFIT (&00) **Bedeutung** Hinweis Ergänzung zum Text der vorher ausgegebenen Meldung Maßnahme keine COB9102 COMPILATIONUNIT ID (&00), PROCEDURE DIVISION LINE NUMBER=(&01) UEBERSETZUNGSEINHEIT (&00), PROCEDURE DIVISION ZEILENNUMMER=(&01) COB9102 **Bedeutung** Hinweis Ergänzung zum Text der vorher ausgegebenen Meldung Maßnahme keine COB9105 REPLY T (TERMINATE) OR D (DUMP) BITTE T (TERMINATE) ODER D (DUMP) EINGEBEN COB9105 **Bedeutung** Anwenderfehler oder Systemfehler, der durch die vorher ausgegebene Meldung beschrieben wurde Programm wartet auf Antwort Maßnahme T für Programmabbruch oder D für Dump und Programmabbruch eingeben

Bedeutung
Anwenderfehler
Ergänzung zur vorher ausgegebenen Meldung

Maßnahme
keine

COB9109 ALTERNATE-KEYS FOR LINK=(&00) DO NOT MATCH THE ALTERNATE-KEYS IN THE PROGRAM
COB9109 ALTERNATE-KEYS FUER LINK=(&00) STIMMEN NICHT MIT DEN ALTERNATE-KEYS IM PROGRAMM

FEHLER IN EINEM CREAIX-MAKRO. SUBRETURNCODE=(&00). MAINRETURNCODE=(&01).

ERROR IN A SHOWAIX-MACRO. SUBRETURNCODE=(&00), MAINRETURNCODE=(&01), DMS=(&02)

FEHLER IN EINEM SHOWAIX-MAKRO. SUBRETURNCODE=(&00), MAINRETURNCODE=(&01),

ALTERNATE-HUEBEREIN

Bedeutung

NESTING TOO DEEP SCHACHTELUNG ZU TIEF

COB9108

COB9108

COB9108

COB9110

COB9110

COB9111

COB9111

Anwenderfehler (&00): Linkname der Datei Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm und/oder Datei ändern

ERROR IN A CREAIX-MACRO. SUBRETURNCODE=(&00), MAINRETURNCODE=(&01), DMS=(&02)

Bedeutung Anwenderfehler oder Systemfehler

Programm abgebrochen

Maßnahme
Ursache für den Fehler beseitigen oder Systemverwalter/-berater

DMS = (&02)

DMS = (&02)

verständigen

BedeutungAnwenderfehler oder Systemfehler

Programm abgebrochen

Maßnahme

Ursache für den Fehler beseitigen oder Systemverwalter/-berater verständigen

Meldungen

ERROR OCCURRED TAKING CHECKPOINT. RETURNCODE=(&00). DMS=(&01). LINK=(&02)

COB9112

Maßnahme

ggf. Systemverwalter/-berater verständigen

COB9112 BEIM SCHREIBEN EINES WIEDERANLAUFPUNKTES TRAT EIN FEHLER AUF. RETURNCODE=(&OO). DMS=(&01), LINK=(&02)**Bedeutung** Anwenderfehler oder Systemfehler Näheres siehe Manual Programm wird fortgesetzt Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen LINK=(&00): NO ENTRY IN CATALOG. ISSUE NEW ADD-FILE-LINK COMMAND COB9117 COB9117 LINK=(&00): KEIN KATALOG EINTRAG. BITTE NEUES ADD-FILE-LINK-KOMMANDO EINGEBEN Bedeutung Anwenderfehler (&00): Linkname Programm unterbrochen Maßnahme Gültiges ADD-FILE-LINK-Kommando und RESUME-PROGRAM eingeben. Bei einem wiederum ungültigen ADD-FILE-LINK-Kommando wird die Fehlermeldung nicht wiederholt und das Programm wird abgebrochen COB9118 "STOP LITERAL" - AWAITING REPLY (&00) COB9118 "STOP LITERAL" - ANTWORT ERWARTET (&00) **Bedeutung** Hinweis (&00): ausgegebenes Literal Programm unterbrochen; Meldung an den Bedienplatz Maßnahme Operator-Eingabe abwarten, Eingabe des Operators zur Programmfortsetzung ist beliebig COB9119 ABNORMAL TERMINATION. USERS RETURN CODE=(&00). COBOL RETURN CODE=(&01) COB9119 ABNORMALE BEENDIGUNG. ANWENDER RETURN CODE=(&00). COBOL RETURN CODE=(&01) **Bedeutung** Anwenderfehler oder Systemfehler (&00): Anwender-Return-Code, (&01): interner Return-Code. Näheres siehe Manual

U41113-J-Z125-3

Vorher ausgegebene Meldungen beachten; Programm bzw. Zuweisung ändern;

JOB-VARIABLES ARE NOT SUPPORTED IN THIS OPERATING SYSTEM

JOB-VARIABLEN WERDEN IN DIESEM BETRIEBSSYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

COB9120 COB9120

COB9121

COB9122

COB9122

Bedeutung Hinweis

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

Maßnahme

Liefereinheit "Jobvariablen" anmieten

END OF FILE ON "ACCEPT" FROM SYSIPT

COB9121 BEI "ACCEPT" VON SYSIPT WURDE DATEIENDE ERKANNT

Bedeutung Hinweis

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

abgebrochen

Maßnahme

Zuweisung von SYSIPT prüfen; ggf. neu zuweisen und Programm erneut

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder

starten

END OF FILE ON "ACCEPT" FROM SYSDTA
BEI "ACCEPT" VON SYSDTA WURDE DATEIENDE ERKANNT

Bedeutung

Hinweis

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

Maßnahme

Zuweisung von SYSDTA prüfen; ggf. neu zuweisen und Programm erneut starten

COB9123 FUNCTION (&00) IN STATEMENT (&01): UNEXPECTED ERROR
FUNKTION (&00) IN ANWEISUNG (&01): UNERWARTETER FEHLER

Bedeutung
Anwenderfehler oder Systemfehler

(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

Maßnahme

COB9124

COB9124

COB9125

COB9125

Programm korrigieren; ggf. Systemverwalter/-berater verständigen

FUNCTION (&00) IN STATEMENT (&01): NOT ENOUGH ARGUMENTS SPECIFIED

Bedeutung
Anwenderfehler
(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung
Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION
(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

FUNKTION (&00) IN ANWEISUNG (&01): ES WURDEN NICHT GENUEGEND ARGUMENTE ANGEGEBEN

Maßnahme

Programm korrigieren

FUNKTION (&00) IN ANWEISUNG (&01): EIN ARGUMENT HAT EINEN UNGUELTIGEN WERT

Bedeutung Anwenderfehler

(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung

FUNCTION (&00) IN STATEMENT (&01): ARGUMENT HAS INVALID VALUE

(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung
Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION
(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder
abgebrochen

Maßnahme

Programm korrigieren

COB9126 FUNKTION (&00) IN ANWEISUNG (&01): EIN ARGUMENT HAT EINE UNGUELTIGE LAENGE **Bedeutung** Anwenderfehler

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

FUNCTION (&00) IN STATEMENT (&01): ARGUMENT HAS INVALID LENGTH

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder

FEHLER BEI ZUGRIFF ZUR JOB-VARIABLEN (&00). JOB-VARIABLE IST LEER

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder

ABNORMAL TERMINATION, USERS RETURN CODE=(&00)

(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

COB9126

COB9126

COB9127

COB9127

COB9128

COB9128

COB9131

COB9131

Maßnahme

Programm korrigieren

FUNCTION (&00) IN STATEMENT (&01): TABLE SUBSCRIPTED WITH "ALL" HAS NO ELEMENTS FUNKTION (&00) IN ANWEISUNG (&01): EINE MIT "ALL" SUBSKRIBIERTE TABELLE HAT

KFINE FLEMENTE

(&00): Name der Standardfunktion, (&01): COBOL-Anweisung Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

abgebrochen

Bedeutung Anwenderfehler

Maßnahme

Programm korrigieren

ABNORMALE BEENDIGUNG. ANWENDER RETURN CODE=(&00)

(&00): Anwender-Return-Code. Näheres siehe Manual

Bedeutuna Anwenderfehler

Maßnahme

Programm ändern

ACCESS TO JOB-VARIABLE (&00) FAILED. JOB-VARIABLE IS EMPTY

Bedeutung Anwenderfehler

(&00): Name der Jobvariablen

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

abgebrochen Maßnahme

Jobvariable vor Ablauf versorgen

Meldungen

NUMBER OF PARAMETERS IN "CALL" STATEMENT IS NOT EQUAL TO NUMBER OF PARAMETERS

EXPECTED BY THE CALLED SUBPROGRAM COB9132 DIE PARAMETERANZAHL EINER "CALL"-ANWEISUNG IST UNGLEICH DER VOM GERUFENEN PROGRAMM ERWARTETEN ANZAHL **Bedeutung** Hinweis Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen Maßnahme Programm dahingehend ändern, dass die übergebenen mit den erwarteten Parametern anzahlmässig übereinstimmen COBOL RUNTIME SYSTEM IN CRTE NOT RELEASED FOR BS2000 VERSIONS LOWER THAN V10.0 COB9133 COB9133 COBOL LAUFZEITSYSTEM IM CRTE IST NUR FUER BS2000 AB VERSION V10.0 FREIGEGEBEN Bedeutung Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen COB9134 A SORT SPECIAL REGISTER HOLDS AN INVALID VALUE COB9134 EIN SORT-SONDERREGISTER ENTHAELT EINEN UNGUELTIGEN WERT **Bedeutuna** Hinweis

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen

COB9132

Maßnahme Programm korrigieren

COB9140 Meldungen

REFERENCE MODIFICATION: RANGE VIOLATION IN (&00) STATEMENT. RELATIVE ADDRESS IS

(&01), COMPUTED LENGTH IS (&02), SIZE OF DATA ITEM IS (&03) COB9140 REFERENZ-MODIFIZIERUNG: UEBERSCHREITUNG DER DATENFELDGRENZEN BEI ANWEISUNG (&00), RELATIVE ADRESSE=(&01), BERECHNETE LAENGE=(&02), LAENGE DES DATENFELDES=(&03) Bedeutung Anwenderfehler (&00): COBOL-Anweisung, (&01): Wert der Adressangabe, (&02): Wert der Längenangabe bzw. berechnete Länge, falls keine Länge angegeben wurde, (&03): Länge des teilfeldselektierten Datenfeldes Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren COB9142 UNALTERED "GO TO." COB9142 "GO TO." OHNE "ALTER" **Bedeutung** Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Programm ändern: GO TO ohne Paragraph/Section erst durchlaufen, nachdem ein ALTER dafür ausgeführt wurde COB9143 VOLUME (&00) UNEXPIRED PURGE DATE FUER DEN DATENTRAEGER (&OO) IST DAS FREIGABE-DATUM NOCH NICHT ERREICHT COB9143 Bedeutung Anwenderfehler (&00): Archivnummer des Datenträgers Programm unterbrochen

Datenträger verwenden, dessen Freigabedatum bereits erreicht ist

Maßnahme

COB9140

(&00): COBOL-Anweisung, (&01): ungültiger Subscript-/Indexwert, (&02):

IS (&01). TABLE BOUNDARY IS (&02)

Bedeutung Anwenderfehler

maximal zulässiger Wert

BZW. INDEXWERT=(&01), TABELLENGRENZE=(&02)

SUBSCRIPT-/INDEX-RANGE VIOLATION IN (&OO) STATEMENT. VALUE OF SUBSCRIPT/INDEX

UEBERSCHREITUNG DES SUBSKRIPT-/INDEXBEREICHS BEI ANWEISUNG (&00), SUBSKRIPT-

Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION

COB9144

COB9144

(SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen Maßnahme Programm ändern SUBSCRIPT-/INDEX-RANGE VIOLATION IN (&00) STATEMENT, VALUE OF "DEPENDING ON" COB9145 ELEMENT IS (&01), TABLE BOUNDARY IS (&02) UEBERSCHREITUNG DES SUBSKRIPT-/INDEXBEREICHS BEI ANWEISUNG (&00), WERT DES COB9145 "DEPENDING ON"-ELEMENTS=(&01), TABELLENGRENZE=(&02) Bedeutung Anwenderfehler (&00): COBOL-Anweisung, (&01): ungültiger Subscript-/Indexwert im DEPENDING ON-Feld, (&02): maximal zulässiger Wert Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen Maßnahme Programm ändern COB9146 COBOL RUNTIME SYSTEM IN CRTE IS INCOMPATIBLE WITH MODULE COMPILED BY COBOL COMPILER (PRODUCT REFERENCE NUMBERS: COMPILER=(&01), RUNTIME SYSTEM=(&00)) COB9146 COBOL LAUFZEIT SYSTEM IM CRTE VERTRAEGT SICH NICHT MIT VOM COBOL COMPILER UEBERSETZTEM MODUL (PRODUKTREFERNZNUMMERN: COMPILER=(&01). LAUFZEIT SYSTFM=(&00)Bedeutung Anwenderfehler (&00): Produktreferenznummer des Laufzeitsystems, (&01): Compiler-Produktreferenznummer (bis 023A/2.3A ist COBOL85, andere sind COBOL2000. Das Laufzeitsvstem ist älter als der Compiler, der das Programm übersetzte Programm abgebrochen Maßnahme Programm neu binden mit verträglichem Laufzeitsystem oder verträgliches Laufzeitsystem sharable installieren

KONVENTIONEN FUER ESD SYMBOLE

Bedeutung

Anwenderfehler

CALL ohne EXCEPTION-Klausel: Programmabbruch, CALL mit EXCEPTION-Klausel: Fortsetzung mit EXCEPTION-Klausel, CANCEL: Fortsetzung mit Anweisung nach CANCEL

PROGRAM-NAME IN "CALL" OR "CANCEL" STATEMENT VIOLATES SYSTEM CONVENTIONS FOR

DER PROGRAMMNAME IN EINER "CALL"- ODER "CANCEL"-ANWEISUNG ENTSPRICHT NICHT DEN

Maßnahme Programmna

Bedeutung

ESD SYMBOLS

COB9148

COB9148

COB9148

COB9149

COB9149

COB9151

COB9151

Programmnamen korrigieren

INCOMPATIBLE DATA IN NUMERIC EDITED ITEM

Anwenderfehler

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

DC = (1.00) STATII

PC=(&00), STATUS=(&01), FILE=(&02), LINK=(&03), DMS/SIS=(&04), NO USE ERROR PROCEDURE

PROCEDURE
PC=(&00), STATUS=(&01), DATEI=(&02), LINK=(&03), DMS/SIS=(&04), KEINE USE ERROR

Bedeutung

PRO7FDUR

Anwenderfehler oder Systemfehler

(&00): Befehlszähler, (&01): aktueller COBOL FILE STATUS, (&02):

IN NUMERISCH EDITIERTEM DATENFELD SIND INKOMPATIBLE DATEN

Dateiname, (&03): Linkname, (&04): DVS-Fehler-Code oder SIS-Fehler-Code Programm abgebrochen

i rogiamin

Maßnahme
Abhängig vom Fehler-Code korrigieren oder Systemverwalter/-berater verständigen

Meldungen

NO CONNECTION WITH DATABASE DURING PROGRAM INITIALIZATION

COB9152

COB9152 WAEHREND DER PROGRAMMINITIALISIERUNG KONNTE KEINE VERBINDUNG ZUR DATENBANK HERGESTELLT WERDEN Bedeutung Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme DBH laden und Programm mit evtl. geändertem ADD-FILE-LINK-Kommando neu starten COB9154 REPORT DEFINED AT LINE (&00): "INITIATE" STATEMENT ISSUED TO REPORT WHICH IS NOT TERMINATED REPORT DEFINIERT IN ZEILE (&00): EINE "INITIATE"-ANWEISUNG SOLL AUSGEFUEHRT COB9154 WERDEN, OBWOHL FUER DEN REPORT NOCH KEINE "TERMINATE"-ANWEISUNG GEGEBEN WURDE **Bedeutung** Anwenderfehler (&00): Zeilennummer Programm abgebrochen Maßnahme Programm ändern COB9155 ERROR ON EXIT FROM THE USE-PROCEDURE COB9155 FEHLER BEIM VERLASSEN DER USE-PROZEDUR Bedeutung Anwenderfehler (&00): Befehlszähler Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren COB9156 SUB-SCHEMA MODULE TOO SMALL TO PROCESS AN EXTENSIVE DML-STATEMENT COB9156 DER SUB-SCHEMA MODUL IST ZU KLEIN UM EIN UMFANGREICHES DML-STATEMENT ZU VERARBEITEN Bedeutung Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Programm ändern; kürzere DML-Anweisung, da FIND-7, FETCH-7 zu umfangreich

DAS MIT EINER "CALL"- ODER "CANCEL"-ANWEISUNG ANGESPROCHENE PROGRAMM IST NOCH COB9157 AKTIV **Bedeutung** Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Programmaufrufe überprüfen und ändern (keine Rekursion zulässig) MORE THAN 9 RECURSIVE CALLS OF DEPENDING PARAGRAPHS COB9158 MEHR ALS 9 REKURSIVE AUFRUFE VON DEPENDING PARAGRAPHEN COB9158 Bedeutung Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Programm ändern COB9160 PROGRAMS COMPILED BY COBOL85 VERSIONS LOWER THAN V20A FOUND IN RUN UNIT USING "INITIAL" OR "CANCEL" C0B9160 DIE RUN UNIT ENTHAELT MIT COBOL85 VERSIONEN KLEINER V20A UEBERSETZTE PROGRAMME, OBWOHL "INITIAL" ODER "CANCEL" VERWENDET WIRD **Bedeutung** Anwenderfehler Programm abgebrochen Maßnahme Alte Programme mit neuer Compiler Version übersetzen COB9162 INCONSISTENT DESCRIPTIONS FOR EXTERNAL FILE (&00) IN DIFFERENT PROGRAMS COB9162 DIE EXTERNE DATEI (%00) WURDE IN VERSCHIEDENEN PROGRAMMEN UNTERSCHIEDLICH BESCHRIEBEN Bedeutung Anwenderfehler (&00): Name der externen Datei Programm abgebrochen Maßnahme In allen Programmen die gleiche Beschreibung für die externe Datei verwenden

PROGRAM REFERENCED BY "CALL" OR "CANCEL" STATEMENT IS STILL ACTIVE

Meldungen

U41113-J-Z125-3

COB9157

COB9157

340

COB9163 NOT ENOUGH SPACE AVAILABLE FOR DYNAMIC DATA OR FUNCTION IDENTIFIER OR STACK COB9163 ES IST NICHT GENUEGEND SPEICHER FUER DYNAMIC DATEN ODER FUNKTIONSBEZEICHNER ODER STACK VORHANDEN Bedeutung

Anwenderfehler oder Systemfehler

Programm abgebrochen

Maßnahme

COB9164

COB9164

COB9165 COB9165 DYNAMIC Daten im Programm kleiner machen oder Länge und Anzahl der Argumente in nicht-numerischen Funktionen verringern; ggf. ADDRSPACE im Joinfile-Eintrag erhöhen oder Programm oberhalb 16 MB laden

DAS MIT "CALL IDENTIFIER" ODER "ADDRESS OF" ANGESPROCHENE PROGRAMM (&00) KANN NICHT VERFUEGBAR GEMACHT WERDEN, RETURNCODE VON BLS=(&01)

PROGRAM (&00) REFERENCED BY "CALL IDENTIFIER" OR "ADDRESS OF" CANNOT BE MADE AVAILABLE. BLS RETURNCODE=(&01)

Bedeutuna

Anwenderfehler (&00): Name des nachzuladenden Programms, (&01): Returncode des BIND

Ablauf abgebrochen Maßnahme

Bibliothek, die das Programm enthält unter dem Linknamen COBOBJCT

Makros

zuweisen A GLOBAL USE ERROR PROCEDURE ALREADY ACTIVE FINE GLOBALE USE ERROR PROZEDUR IST SCHON AKTIV

Bedeutung Anwenderfehler

Ablauf abgebrochen

Maßnahme

Prüfe den Programmablauf innerhalb der globalen USE ERROR Prozedur

Bedeutung Anwenderfehler Ablauf abgebrochen Maßnahme

"EXIT PROGRAM" OR "GO TO" ILLEGAL WHEN GLOBAL USE PROCEDURE ACTIVE

"EXIT PROGRAM" ODER "GO TO"-ANWEISUNG IST NICHT ZULAESSIG. WENN EINE GLOBALE

USF PRO7FDUR AKTIV IST

COB9166

COB9166

COB9166

COB9167

COB9167

COB9168

COB9168

C0B9169

COB9169

Prüfe den Programmablauf innerhalb der globalen USE ERROR Prozedur

SAME USE ERROR PROCEDURE ALREADY ACTIVE DIESELBE USE ERROR PROZEDUR IST SCHON AKTIV

Bedeutung Anwenderfehler

Ablauf abgebrochen

Maßnahme

Prüfe den Programmablauf innerhalb der globalen USE ERROR Prozedur

REPORT DEFINED IN LINE (&00): GROUP (&01) REQUIRES TOO MANY LINES REPORT DEFINIERT IN ZEILE (&00): GRUPPE (&01) ENTHAELT ZU VIELE ZEILEN

Bedeutuna

Anwenderfehler (&00): Zeilennummer, (&01): Name der Gruppe

Programm abgebrochen Maßnahme

Programm ändern

REPORT DEFINED IN LINE (&00): GROUP (&01) LINE CONFLICTS WITH HEADING REPORT DEFINIERT IN ZEILE (&00): GRUPPE (&01) EINE ZEILE STEHT IM WIDERSPRUCH

ZUR SEITENKOPFBEGRENZUNG

Bedeutung

Anwenderfehler

(&00): Zeilennummer, (&01): Name der Gruppe Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

Meldungen

EINE "GENERATE"-ANWEISUNG GEGEBEN

Bedeutung
Anwenderfehler
(&00): Zeilennummer

REPORT DEFINED IN LINE (&00): "GENERATE" STATEMENT ISSUED TO TERMINATED REPORT REPORT DEFINIERT IN ZEILE (&00): FUER EINEN BEREITS ABGESCHLOSSENEN REPORT WURDE

COB9171

COB9171

U41113-J-Z125-3

Programm abgebrochen Maßnahme Programm ändern COB9173 SORT/MERGE NO. (&00) UNSUCCESSFUL (SORT ERROR=(&01)) COB9173 SORT/MERGE-LAUF MIT NR. (&00) NICHT ERFOLGREICH (SORTFEHLERCODE=(&01)) Bedeutung Anwenderfehler oder Systemfehler (&00): Nummer des SORT-Laufs, (&01): SORT-Fehlercode Programm abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen; evtl. SORTWK-Datei zu klein DML-EXCEPTION ON STATEMENT PC (&00), DB-STATUS=(&01) - (&02). EXCEPTION COB9174 DML-SONDERZUSTAND BEI ANWEISUNG AUF PC (&00), DB-STATUS=(&01) - (&02). COB9174 SONDERZUSTAND Bedeutuna Anwenderfehler (&00): Befehlszähler, (&01): DB Statuswert, (&02): Zählung der Ausnahmebedingungen Programm abgebrochen Maßnahme Programm prüfen und ggf. ändern COB9175 I/O EXCEPTION ON STATEMENT PC (&00), FILE STATUS=(&01) (DMS/SIS=(&02)) ON (&03) - (&04), FXCFPTION COB9175 EIN-/AUSGABE SONDERZUSTAND BEI ANWEISUNG AUF PC (&00), FILE STATUS=(&01) (DMS/ SIS=(&02)) BEI (&03) - (&04). SONDERZUSTAND **Bedeutung** Anwenderfehler (&00): Befehlszähler, (&01): File Statuswert, (&02): DVS/SIS-Fehler-Code, (&03): Linkname, (&04): Zählung der Ausnahmebedingungen Programm abgebrochen Maßnahme Programm prüfen und ggf. ändern

343

COB9176	REPORT DEFINED IN LINE (&00): "TERMINATE" STATEMENT ISSUED TO REPORT WHICH IS
COB9176	NOT INITIATED REPORT DEFINIERT IN ZEILE (&00): EINE "TERMINATE"-ANWEISUNG SOLL AUSGEFUEHRT WERDEN, OBWOHL FUER DEN REPORT NOCH KEINE "INITIATE"-ANWEISUNG GEGEBEN WURDE
	Bedeutung Anwenderfehler (&00): Zeilennummer Programm abgebrochen
	Maßnahme Programm ändern
COB9178 COB9178	THE LENGTH OF THE RECORD TO RELEASE TO THE SORT IS LARGER / LESS THAN THE MAXIMUM / MINIMUM RECORD LENGTH OF THE SORT FILE DIE LAENGE DES AN DEN SORT ZU UEBERGEBENDEN SATZES IST GROESSER / KLEINER ALS DER MAXIMALE / MINIMALE SATZ DER SORT-DATEI
	Bedeutung Anwenderfehler
	Programm abgebrochen
	Maßnahme Programm ändern, Satzlängen angleichen
COB9179 COB9179	THE LENGTH OF THE RECORD RETURNED FROM SORT IS LARGER / LESS THAN THE MAXIMUM / MINIMUM RECORD LENGTH OF THE "GIVING" FILE DIE LAENGE DES SORTIERTEN SATZES IST GROESSER / KLEINER ALS DIE MAXIMALE / MINIMALE SATZLAENGE DER "GIVING"-DATEI
	Bedeutung Anwenderfehler
	Programm abgebrochen
	Maßnahme Programm ändern, Satzlängen angleichen
COB9180 COB9180	"RELEASE"/"RETURN" OUTSIDE "SORT"/"MERGE" CONTROL "RELEASE"/"RETURN" AUSSERHALB DER "SORT"/"MERGE"-STEUERUNG
	Bedeutung Anwenderfehler
	Program abgebrochen
	Maßnahme Programm ändern
044	
344	U41113-J-Z125-3

Meldungen

COB9176

COB9181 DER DATABASE-HANDLER HAT DAS LETZTE DML-STATEMENT NOCH NICHT ABGEARBEITET Bedeutung

THE DATABASE-HANDLER HAS NOT YET PROCESSED THE LAST DML-STATEMENT

COB9181

Programm abgebrochen

Anwenderfehler

Maßnahme

Programm korrigieren. Der DBH ist durch STXIT unterbrochen und bekommt eine neue DML-Anweisung, ehe die unterbrechende Anweisung abgearbeitet

werden konnte RECURSIVE CLASS/INTERFACE INHERITANCE

Meldungen

COB9181

COB9182

COB9182

COB9184

COB9184

COB9185

COB9185

REKURSIVE VERERBUNG BEI KLASSE/INTERFACE Bedeutuna

Anwenderfehler

Programm abgebrochen

Maßnahme Definitionen der Klassen/Interfaces ändern; die nachfolgende Meldung gibt

den Namen der fehlerhaften Klasse/Interface an "SORT" INSIDE "SORT" CONTROL

"SORT" INNERHALB DER "SORT"-STEUERUNG Bedeutung Anwenderfehler

Programm abgebrochen Maßnahme

Programm ändern

ERROR WHEN RUNNING A PROGRAM WITH OBJECT-ORIENTED LANGUAGE FEATURES: FOR DETAILS

DIE NACHFOLGENDE MELDUNG COB93(&00) ENTHAELT GENAUERE ANGABEN ZUM FEHLER Bedeutung Anwender oder Systemfehler

SEE FOLLOWING MESSAGE COB93(&00)

Der Fehler ist entweder bereits bei der Initialisierung der OO-Umgebung einer Ablaufeinheit, oder erst beim Ablauf eines einzelnen

OO-Sprachmittels passiert Programm abgebrochen

Maßnahme

Hängt vom Fehler ab; siehe die nachfolgende Meldung

345 U41113-J-Z125-3

BEIM ABLAUF EINES PROGRAMMS MIT OO-SPRACHMITTELN IST EIN FEHLER AUFGETRETEN:

COB9189 CONNECTION TO COBOL RUNTIME SYSTEM COBPART OR COBPARR NOT POSSIBLE DIE VERBINDUNG ZUM COBOL LAUFZEITSYSTEM COBPART ODER COBPARR KONNTE NICHT COB9189 HERGESTELLT WERDEN Bedeutung Systemfehler Programm abgebrochen Maßnahme Sicherstellen, dass das COBOL Laufzeitsystem zur Unterstützung der partial-bind Technik korrekt installiert ist und eine passende Version hat; ggf. Systemverwalter/-berater verständigen. SUPER CLASS NOT FOUND IN INVOKE COB9191 SUPFR KLASSE IM INVOKE NICHT GEFUNDEN C0B9191 **Bedeutung** Systemfehler Programm abgebrochen Maßnahme Möglicherweise wurde das Anwenderprogramm im Speicher durch eine andere Anweisung überschrieben COB9192 END OF PROCEDURE DIVISION OR ROOT SEGMENT OF MAINPROGRAM ENCOUNTERED WITHOUT "STOP RUN" HAVING BEEN EXECUTED DAS ENDE DER PROCEDURE DIVISION BZW. DES ROOT-SEGMENTS IM HAUPTPROGRAMM WURDE COB9192 FRREICHT OHNE DASS "STOP RUN" AUSGEFUFHRT WURDF **Bedeutung** Hinweis Programm abgebrochen Maßnahme An das logische Ende des Hauptprogramms eine STOP RUN-Anweisung setzen COB9193 UNRECOVERABLE ERROR DURING "DISPLAY" UPON TERMINAL COB9193 NICHT BEHEBBARER EFHIER WAFHREND FINES "DISPLAY" AUF TERMINAL **Bedeutung** Systemfehler Programm abgebrochen Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen 346 U41113-J-Z125-3

Meldungen

COB9189

COB9194 COB9194	UNRECOVERABLE ERROR DURING "ACCEPT" FROM SYSDTA NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI "ACCEPT" VON SYSDTA
	Bedeutung Systemfehler
	Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9195 COB9195	UNRECOVERABLE ERROR DURING "DISPLAY" UPON SYSLST NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI "DISPLAY" AUF SYSLST
	Bedeutung Systemfehler
	Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9196	ERROR ON INTERFACE RUNTIME SYSTEM - OPERATING-SYSTEM IN "ACCEPT" OR "DISPLAY" STATEMENT
COB9196	FEHLER AN DER SCHNITTSTELLE LAUFZEITSYSTEM - BETRIEBSSYSTEM IN "ACCEPT" ODER "DISPLAY" - ANWEISUNG
	Bedeutung Systemfehler
	Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9197 COB9197	ACCESS TO JOB-VARIABLE (&00) FAILED. ERROR CODE=(&01) FEHLERHAFTER ZUGRIFF ZUR JOB-VARIABLEN (&00). FEHLER-CODE=(&01)
	Bedeutung Hinweis (&00): Linkname der JV, (&01): Code der Systemmeldung Abhängig von COMOPT CONTINUE-AFTER-MESSAGE bzw. ERROR-REACTION (SDF-Option RUNTIME-OPTIONS) wird das Programm fortgesetzt oder abgebrochen
	Maßnahme Zugriffsberechtigungen zu Jobvariablen ändern

COB9198 INTERRUPT-CODE=(&00) AT PC=(&01) COB9198 UNTERBRECHUNGS-CODE=(&00) BEI PC=(&01) Bedeutung Hardwareunterbrechung im Anwenderprogramm (&00): Unterbrechungsgewicht, (&01): Befehlszähler Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren C0B9301 CLASS INHERITS FROM INTERFACE (&00) COB9301 KLASSE FRBT VON INTERFACE (&00) **Bedeutung** Anwenderfehler (&00): Name eines Interface, sollte aber Name einer Klasse sein Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Klasse/Interface korrigieren COB9302 INTERFACE INHERITS FROM CLASS (&00) COB9302 INTERFACE ERBT VON KLASSE (&00) Bedeutung Anwenderfehler (&00): Name einer Klasse, sollte aber Name eines Interface sein Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Klasse/Interface korrigieren COB9303 LOCALLY DEFINED METHOD (&00) WITHOUT "OVERRIDE", THOUGH A METHOD WITH THE SAME NAME IS INHERITED COB9303 DIE LOKAL DEFINIERTE METHODE (&00) HAT KEIN "OVERRIDE", OBWOHL EINE GLEICHNAMIGE METHODE GEERBT WIRD

Maßnahme

Bedeutung Anwenderfehler

(&00): Name der Methode Programm abgebrochen

Definition der Klasse/Interface korrigieren

COB9198

Meldungen

COB9304 METHODS WITH SAME NAME (&00) BUT DIFFERENT INTERFACES INHERITED COB9304 MEHRERE METHODEN MIT GLEICHEM NAMEN (&00). ABER VERSCHIEDENEN SCHNITTSTELLEN **GFFRBT Bedeutung** Anwenderfehler (&00): Name einer Methode Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Klasse/Interface/Methode korrigieren COB9305 INHERITED METHOD (&00) WITH "FINAL" ATTRIBUTE IS LOCALLY REDEFINED EINE GEERBTE METHODE (&00) MIT "FINAL" ANGABE WIRD LOKAL REDEFINIERT COB9305 **Bedeutung** Anwenderfehler (&00): Name einer geerbten Methode, die nicht redefiniert werden darf Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Klasse/Interface/Methode korrigieren COB9306 INHERITED CLASS (&00) HAS "FINAL" ATTRIBUTE EINE GEERBTE KLASSE HAT DIE "FINAL" ANGABE COB9306 Bedeutuna Anwenderfehler (&00): Name einer Klasse, die nicht geerbt werden darf Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Klasse korrigieren C0B9307 METHOD (&00) INVOKED FOR A NULL OBJECTREFERENCE COB9307 DIE METHODE (&OO) WURDE FUER EINE NULL OBJEKTREFERENZ AUFGERUFEN Bedeutung Anwenderfehler (&00): Name der Methode Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren

COB9308 INVOKED METHOD (&00) NOT DEFINED FOR OBJECT

DIE MIT INVOKE AUFGERUFENE METHODE (&00) GIBT ES FUER DAS ANGEGEBENE OBJEKT

DER ARBEITSBEREICH FUER DEN AUFBAU DES DISPATCHVEKTORS IST ZU KLEIN: (&00)

NOT ENOUGH MEMORY TO ALLOCATE DISPATCHVECTOR (HEAPMANAGEMENT RETURNCODE=(&OO))

ES STEHT NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER ZUR VERFUEGUNG. UM DEN DISPATCHVEKTOR

Bedeutung Anwenderfehler (&00): Name der Methode

Programm abgebrochen

Maßnahme

NICHT

COB9308

COB9308

COB9309

COB9309

COB9310

COB9310

COB9311

COB9311

Programm korrigieren

LOCALLY DEFINED METHOD (&00) HAS OTHER INTERFACE AS THE METHOD WITH THE SAME

NAME IN AN INHERITED CLASS DIE LOKAL DEFINIERTE METHODE (&00) HAT EINE ANDERE SCHNITTSTELLE WIE DIE GLEICHNAMIGE METHODE IN EINER GEERBTEN KLASSE

Anwenderfehler (&00): Name der Methode

Programm abgebrochen

Maßnahme

Bedeutung

Definition der Klasse/Interface/Methode korrigieren

WORKAREA TO BUILD DISPATCHVECTOR TOO SMALL; (&00) DOES NOT FIT

KONNTE NICHT MEHR FINGETRAGEN WERDEN

Bedeutung Systemfehler (&00) bezeichnet das Teil, das nicht mehr gepasst hat

ANZULEGEN (HEAPMANAGEMENT FEHLERCODE=(&00))

Programm abgebrochen Maßnahme

Systemverwalter/-berater verständigen

Bedeutung Systemfehler

(&00) gibt genauen Fehlercode an Programm abgebrochen

Maßnahme

Systemverwalter/-berater verständigen

Meldungen

COB9312 COB9312	NOT ENOUGH MEMORY TO ALLOCATE FACTORY OBJECT (HEAPMANAGEMENT RETURNCODE=(&00)) ES STEHT NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER ZUR VERFUEGUNG, UM DAS FACTORY OBJEKT ANZULEGEN (HEAPMANAGEMENT FEHLERCODE=(&00))
	Bedeutung Systemfehler (&00) gibt genauen Fehlercode an Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9313	NOT ENOUGH MEMORY TO ALLOCATE OBJECT OBJECT OF CLASS (&00) (HEAPMANAGEMENT RETURNCODE=(&01))
COB9313	ES STEHT NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHER ZUR VERFUEGUNG, UM EIN OBJECT OBJEKT DER KLASSE (&00) ANZULEGEN (HEAPMANAGEMENT FEHLERCODE=(&01))
	Bedeutung Systemfehler (&00): Name der Klasse, (&01) gibt genauen Fehlercode an Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9314 COB9314	HEAP COULD NOT BE CREATED (HEAPMANAGEMENT RETURNCODE=(&00)) EIN NEUER HEAP KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN (HEAPMANAGEMENT FEHLERCODE=(&00))
	Bedeutung Systemfehler (&00) gibt genauen Fehlercode an Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen
COB9315 COB9315	HEAP COULD NOT BE RELEASED (HEAPMANAGEMENT RETURNCODE=(&00)) EIN HEAP KONNTE NICHT FREIGEGEBEN WERDEN (HEAPMANAGEMENT FEHLERCODE=(&00))
	Bedeutung Systemfehler (&00) gibt genauen Fehlercode an Programm abgebrochen
	Maßnahme Systemverwalter/-berater verständigen

COB9316 Meldungen

COB9316 CONFORMANCE ERROR ON PARAMETER FOR INVOKE COB9316 CONFORMANCE FEHLER FUER EINEN PARAMETER IN INVOKE **Bedeutung** Anwenderfehler Die Definition eines aktuellen Parameters im INVOKE passt nicht zu der Definition des entsprechenden formalen Parameters in der Methodendefinition Programm abgebrochen Maßnahme Definition der Parameter/Methode korrigieren COB9317 CONFORMANCE ERROR ON OBJECT-VIEW COB9317 CONFORMANCE FEHLER BEI EINER OBJEKTSICHT Bedeutuna Anwenderfehler Das aktuelle Objekt passt nicht zu den in der Objektsicht geforderten Eigenschaften Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren INVALID OBJECT REFERENCE USED WITH OBJECT-VIEW COB9318 UNGUELTIGE OBJEKT REFERENZ BEI EINER OBJEKTSICHT COB9318 **Bedeutung** Anwenderfehler Kein gültiges Muster in der Objekt Referenz; möglicherweise wurde das Anwenderprogramm im Speicher durch eine andere Anweisung überschrieben Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren COB9319 INTERNAL ERROR DURING OBJECT-VIEW VALIDATION OR CONFORMANCE CHECK INTERNER FEHLER BEI DER UEBERPRUEFUNG EINER OBJEKTSICHT ODER COB9319 CONFORMANCEPRUEFUNG **Bedeutung** Anwender oder Systemfehler Unerwarteter interner Returncode; möglicherweise wurde das Anwenderprogramm im Speicher durch eine andere Anweisung überschrieben Programm abgebrochen Maßnahme Programm korrigieren oder Systemverwalter/-berater verständigen

METHOD DESCRIPTION FOR CONFORMANCE CHECK DURING INVOKE NOT FOUND

DIE BESCHREIBUNG EINER METHODE FUER EINE CONFORMANCEPRUEFUNG BEI EINEM INVOKE WURDE NICHT GEFUNDEN Bedeutung

Anwenderfehler

COB9320

COB9320

COB9321

COB9321

COB9322

COB9322

Möglicherweise wurde das Anwenderprogramm im Speicher durch eine andere Anweisung überschrieben

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm korrigieren

NO METHODS DEFINED FOR INTERFACE FUER EIN INTERFACE SIND KEINE METHODEN DEFINIERT

Bedeutung

Anwenderfehler

Möglicherweise wurde das Anwenderprogramm im Speicher durch eine andere

Anweisung überschrieben Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm korrigieren

WORKAREA TO NOTE PENDING CONFORMANCE CHECKS TOO SMALL DER ARBEITSBEREICH UM NOCH AUSSTEHENDE CONFORMANCEPRUEFUNGEN ZU VERMERKEN IST

Bedeutung

ZU KLEIN

Anwender oder Systemfehler

Bei der Prüfung von Interface conformance sind zu viele zusätzliche Prüfungen für RETURNING Parameter erforderlich geworden

Programm abgebrochen

Maßnahme

Komplexität der Klassen/Interface Vererbung bzw der usages von RETURNING

Parametern reduzieren oder Systemverwalter/-berater verständigen

COB9323 METHOD (&00) DEFINED IN DIFFERENT INHERITED CLASSES MAY NOT SPECIFY "FINAL"

CLAUSE

COB9323 DIE IN UNTERSCHIEDLICHEN GEERBTEN KLASSEN DEFINIERTE METHODE (&00) DARF KEINE

DIE IN UNTERSCHIEDLICHEN GEERBTEN KLASSEN DEFINIERTE METHODE (&00) DARF KEINE "FINAL" KLAUSEL HABEN

Bedeutung

Anwenderfehler (&00) Name der Methode, die in verschiedenen geerbten Klassen definiert ist -bei zumindest einer davon ist die "FINAL"-Klausel angegeben Programm abgebrochen

Maßnahme

Definition der Methoden korrigieren

15 Anhang

15.1 Aufbau des COBOL2000-Systems

Das COBOL2000-System besteht aus den Modulen des Compilers und den Laufzeitmodulen. Auf die Struktur des Compilers und die Namen der Module wird im Folgenden näher eingegangen. Die Laufzeitmodule für COBOL2000 sind im Common Run Environment (CRTE) enthalten (siehe [2]).

Aufbau des COBOL2000-Compilers

Der COBOL2000-Compiler besteht aus einer Anzahl von Modulen, die linear gebunden sind.


Die einzelnen Module bilden Funktionseinheiten, die durch den Ablauf einer COBOL-Übersetzung und durch die Einteilung eines COBOL-Programms in die einzelnen DIVISIONS vorgegeben werden.

Man kann den Übersetzungsvorgang in folgende Funktionseinheiten gliedern:

- 1. Initialisierung
- 2. Quelldateneingabe
- 3. Lexikalische Analyse
- 4. Syntaktische Analyse
- 5. Semantische Analyse
- 6. Codegenerierung
- 7. Assemblierungslauf
- 8. Modulgenerierung
- 9. Listenerzeugung

Der Aufbau des Compilers und die Anordnung der einzelnen Funktionseinheiten im Arbeitsspeicher ist in folgender Abbildung wiedergegeben.

Aufbau des Compilers



Das COBOL2000-Laufzeitsystem

Das COBOL2000-Laufzeitsystem ist Bestandteil des Common RunTime Environment (CRTE), der gemeinsamen Laufzeitumgebung für COBOL2000- und C/C++-Programme.

Das CRTE ist in einem eigenen Benutzerhandbuch [2] beschrieben.

Die COBOL2000-Laufzeitroutinen stellen dem COBOL2000-Compiler bekannte Unterprogramme dar. Sie können im wesentlichen in zwei Gruppen unterteilt werden:

1. Unterprogramme für komplexe COBOL-Anweisungen

Beispiele für komplexe COBOL-Anweisungen sind Handbuch [1] zu entnehmen; aber auch scheinbar einfache Anweisungen (wie z.B. COMPUTE $A = B \star \star C$), für die keine entsprechenden Maschinenbefehle existieren, werden durch Bildung von Unterprogrammen und Auslagerung dieser Unterprogramme in vorübersetzte Module realisiert.

2. Unterprogramme zum Anschluss des generierten Moduls an Betriebssystemfunktionen

Diese Unterprogramme dienen hauptsächlich dazu, die Codegenerierung des Compilers völlig betriebssystemunabhängig zu halten. Die dabei möglicherweise auftretenden Effizienzverluste werden weitgehend durch die größere Betriebssystemunabhängigkeit ausgeglichen. Bei Änderung der Schnittstellen zum Betriebssystem genügt im allgemeinen das erneute Binden der vorhandenen Module mit dem neuen Laufzeitsystem.

Wesentliche Funktionen unter diesem Titel sind:

- Anschluss der COBOL-Programme an das Ein-/Ausgabesystem
- Anschluss der COBOL-Programme an SORT
- Anschluss der COBOL-Programme an UDS
- Anschluss der COBOL-Programme an Ablaufteil-Funktionen

In folgender Tabelle sind die Namen und Funktionen der COBOL2000-Laufzeitmodule aufgeführt. In der Tabelle nicht enthalten sind diejenigen Laufzeitmodule, die nur aus Kompatibilitätsgründen noch im COBOL2000-Laufzeitsystem vorhanden sein müssen, sowie diejenigen Module, die für Zugriffe auf das POSIX-Dateisystem verwendet werden.

Name	Funktion
ITCMADPT	Adaptermodul bei Partial-Bind-Technik
ITCMAID0 *)	AID-Anschlussmodul (RISC)
ITCMAID1 *)	AID-Anschlussmodul (Datenteil)
ITCMECE1 *)	ENTRY, CANCEL, EXIT Arbeitsbereich
ITCMECE2 *)	Tabelle für COMOPT OPTIMIZE-CALL-IDENTIFIER bzw. SDF CALL-IDENTIFIER =OPTIMIZE
ITCMERF1 *)	Fehleranalyseroutine für Ein-/Ausgabe
ITCMINIT *)	ILCS-Initialisierung
ITCMMAT1 *)	Daten für mathematische (IML) Funktionen
ITCMMDP0 *)	OCCURS DEPENDING (rekursiv)
ITCMOBAS *)	OO: BASE KLASSE
ITCMOWK0 *)	OO: Arbeitsbereich für OO Laufzeitroutinen
ITCMPOVH *)	COBOL2000 Programm-Manager
ITCMSMG0 *)	SORT-/MERGE-Anweisung
ITCMSTB0	Tabellen sortieren
ITCRACA0	ACCEPT-Anweisung
ITCRACX0	ACCEPT-Anweisung für Umgebungsvariable/Kommandozeile
ITCRAID2	AID-Anschlussmodul (Prozedurteil)
ITCRBCT0	Binäre Konstantentabelle
ITCRBEG0	Programmsystem-Initialisierungsroutine
ITCRCCL1	CLOSE für INITIAL / CANCEL
ITCRCHP0	RERUN-Klausel mit Angabe ganzzahl RECORDS
ITCRCHP2	RERUN-Klausel für SORT-Dateien und END OF REEL
ITCRCLA0	Vergleich ALL literal
ITCRCLI0	CLOSE-Anweisung für indizierte Dateien
ITCRCLL0	CLOSE-Anweisung für zeilensequenzielle Dateien
ITCRCLR0	CLOSE-Anweisung für relative Dateien
ITCRCLS0	CLOSE-Anweisung für sequenzielle Dateien
ITCRCMD0	Ausführen eines BS2000-Kommandos
ITCRCVB0	Umwandlung gepackt dezimal nach binär (10 bis 18 Ziffern)
ITCRCVD0	Umwandlung binär nach gepackt dezimal (10 bis 18 Ziffern)

Name	Funktion
ITCRCVF0	Umwandlung von/nach Gleitpunkt
ITCRCVL0	Umwandlung gepackt + dezimal von/nach binär (>18 Ziffern)
ITCRDFE0	Division extern Gleitpunkt
ITCRDPL0	Division von Dezimalzahlen > 15 Stellen
ITCRDSA0	DISPLAY-Anweisung
ITCRDSI1	Speicherzuweisung DYNAMIC-Daten
ITCRDSX0	DISPLAY-Anweisung für Umgebungsvariable
ITCRDYF1	Beschaffung von Speicherplatz für die Funktionen REVERSE, UPPER-CASE, LOWER-CASE
ITCRECE0	ENTRY, CANCEL, EXIT für getrennt übersetzte Programme
ITCREND0	Programmbeendigungsroutine (normal und abnormal)
ITCREPL2	Ausgeben Zeile mit Vorschub-Steuerzeichen
ITCREV0	Ereignisbehandlung (Rückkehr aus einem fremdsprachigen Unterprogramm)
ITCREV1	Ereignisbehandlung ("recoverable interrupts")
ITCREV2	Ereignisbehandlung ("unrecoverable interrupts")
ITCREV3	Ereignisbehandlung (übrige Ereignisse)
ITCRFAT0	Tabelle für FACTORIAL-Funktion
ITCRFCH0	Meldungsausgabe der Funktionsargumentprüfung
ITCRFCT1	Gleitpunkt-Konstanten
ITCRFDT0	Datumskonvertierungsfunktionen
ITCRFMD0	Funktion MEDIAN
ITCRFMX0	Funktionen MAX, MIN, ORD-MAX, ORD-MIN, RANGE, MIDRANGE
ITCRFNM0	Funktionen NUMVAL, NUMVAL-C
ITCRFPV0	Funktion PRESENT-VALUE
ITCRFRN0	Funktion RANDOM
ITCRFST0	Funktionen REVERSE, UPPER-CASE, LOWER-CASE
ITCRFVR0	Funktion VARIANCE
ITCRHSW0	Setzen und Prüfen von Auftrags-/Benutzerschaltern
ITCRIFA0	FCB-Initialisierung; Steuerroutine
ITCRIFC1	RERUN-Klausel FCB-Generierung
ITCRIFI1	ISAM-FCB-Generierung für indizierte Dateien

Name	Funktion
ITCRIFL1	SAM-FCB-Generierung für zeilensequenzielle Dateien
ITCRIFR1	ISAM-FCB-Generierung für relative Dateien
ITCRIFS1	SAM-FCB-Generierung für sequenzielle Dateien
ITCRINI0	INITIALIZE-Anweisung
ITCRINS0	INSPECT-Anweisung
ITCRLHS2	Benutzerkennsatzbehandlung für sequenzielle Dateien
ITCRLNL1	LINAGE-Klausel bei WRITE für zeilensequenzielle Dateien
ITCRLNS1	LINAGE-Klausel bei WRITE für satzsequenzielle Dateien
ITCRMAT0	Verbindungsmodul zu den mathematischen (IML) Funktionen
ITCRMEV2	Unterbrechungsmeldung für Event-Handling-Routine
ITCRMPL0	Multiplikation von Dezimalzahlen > 15 Stellen
ITCRMSG0	Ausgabe von Fehlermeldungen, level 0
ITCRMSG3	Ausgabe von Fehlermeldungen
ITCRMVE0	MOVE für numerisch-druckaufbereitete Felder
ITCRNED0	Deeditierender MOVE
ITCRNSP0	CALL, CANCEL, ENTRY, EXIT im geschachtelten Programm
ITCROCA0	Prüfen Übereinstimmung aktuelle / formale Methodenparameter
ITCROFP2	Formale Parameterbeschreibung
ITCROIF1	OO: Initialisierungsroutine für Dateien in Objekten
ITCROIS0	OO: Initialisierungsroutine für Klassen / Interfaces
ITCROMD0	OO: Prüfroutine für Objektsicht (object- view)
ITCROMS1	OO: Ausgabe von OO-Fehlermeldungen
ITCRONW1	OO: Neues Objekt erzeugen und initialisieren
ITCROOI0	Steuerroutine für Objektorientierte Initialisierung und Beendigung
ITCROPI0	OPEN-Anweisung für indizierte Dateien
ITCROPL0	OPEN-Anweisung für zeilensequenzielle Dateien
ITCROPR0	OPEN-Anweisung für relative Dateien
ITCROPS0	OPEN-Anweisung für sequenzielle Dateien
ITCROSM0	OO: Methode auswählen
ITCROTC2	OO: Konformitätstest
ITCROVC1	OO: Prüfen von Interface Konformität

Name	Funktion
ITCROVI2	OO: Prüfen von Klassenvererbung
ITCRPAM1	physische Lese-/Schreibroutine für relative Dateien (PAM)
ITCRPBND	Partial-Bind-Großmodul
ITCRPCA0	Vergleiche unter PROGRAM COLLATING SEQUENCE
ITCRPCS0	Vergleiche unter PROGRAM COLLATING SEQUENCE
ITCRRCH0	Überprüfung von Tabellengrenzen
ITCRRDI0	READ-/START-Anweisung für indizierte Dateien
ITCRRDL0	READ-/START-Anweisung für zeilensequenzielle Dateien
ITCRRDR0	READ-/START-Anweisung für relative Dateien
ITCRRDS0	READ-Anweisung für sequenzielle Dateien
ITCRRPW0	REPORT-WRITER-Steuermodul
ITCRSCH0	SEARCH-ALL-Anweisung
ITCRSEG0	Ansprung segmentierter COBOL-Programme
ITCRST11	CODE SET-Tabelle für ASCII
ITCRST21	CODE SET-Tabelle für ISO-7
ITCRSTG0	STRING-Anweisung
ITCRSTP0	STOP literal-Anweisung
ITCRTCA1	Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC
ITCRTCD1	Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC (COMP-3 mit Vorz.)
ITCRTCE1	Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC (COMP-3 ohne Vorz.)
ITCRTCL1	Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC-LOWER
ITCRTCP1	Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC-UPPER
ITCRTCS1	Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC (mit Vorzeichen)
ITCRTCU1	Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC
ITCRTCV0	Klassentest bei Datenfeldern > 256 Byte oder Variablen
ITCRTOD3	Tageszeit / Datum (SVC-frei)
ITCRUDS0	DML-Link zum Database Handler
ITCRUPC0	Abwicklung Declaratives
ITCRUPC1	Abwicklung Declaratives
ITCRUPC2	Abwicklung Declaratives
ITCRUST0	UNSTRING-Anweisung

Name	Funktion
ITCRVCL0	Vergleich für Felder variabler Länge/Adresse oder > 256 Byte
ITCRVMA0	MOVE ALL literal
ITCRVMP0	Auffüllen für Felder > 256 Byte bei MOVE
ITCRVMV0	MOVE für Felder variabler Länge/Adresse oder > 256 Byte
ITCRWRI0	WRITE-/REWRITE-Anweisung für indizierte Dateien
ITCRWRL0	WRITE-/REWRITE-Anweisung für zeilensequenzielle Dateien
ITCRWRR0	WRITE-/REWRITE-Anweisung für relative Dateien
ITCRWRS0	WRITE-Anweisung für sequenzielle Dateien
ITCRXFS0	Erweiterter File Status
ITCRXIT0	FILE STATUS und Fehlerbehandlungsroutine
ITCRXPF0	Potenzierung (Gleitpunkt)
ITCRXPI0	Potenzierung (Ganzzahl)

^{*)} Modul nicht gemeinsam benutzbar

15.2 Datenbankbedienung (UDS)

In COBOL2000-BC nicht unterstützt!

Eine Beschreibung des universellen Datenbanksystems UDS findet sich in den Handbüchern Entwerfen und Definieren [14], Aufbauen und Umstrukturieren [15], Anwendungen programmieren [16].

UDS-Datenbanken werden von Anwenderprogrammen bedient über

- COBOL-DML-Sprachelemente (DML ist integraler Bestandteil von COBOL) und
- CALL DML (Datenbankbehandlung über Unterprogrammaufruf).

Der folgende Text beschränkt sich auf COBOL-DML. Ferner wird davon ausgegangen, dass Schema und Subschema bereits generiert sind. Hier werden einzelne Schritte zur Erzeugung eines UDS-Anwenderprogramms kurz dargestellt.

Der Database Handler (DBH) als Kernkomponente des UDS-Datenbanksystems ist zuständig für die Kommunikation zwischen dem Anwenderprogramm und der Datenbank (über das Subschema). Man unterscheidet:

- Linked-in DBH: Er wird in das Anwenderprogramm eingebunden, eignet sich also für den Fall, dass nur ein Anwenderprogramm mit der Datenbank arbeiten soll.
- Independent DBH: Er wird nicht mit in das Anwenderprogramm eingebunden, d.h. er kann mehr als ein Anwenderprogramm steuern (eigener Prozess).

Aufbau eines COBOL-DML-Programms

```
DATA DIVISION.

.
.
.
SUB-SCHEMA SECTION.
DB subschema-name WITHIN schema-name.
PROCEDURE DIVISION.
.
.
Folge von COBOL-DML-Anweisungen
```

Die Formate der COBOL-DML-Anweisungen sind in [16] beschrieben.

schema-name/subschema-name werden bei der Schema- bzw. Subschema-Generierung festgelegt.

Übersetzen eines COBOL-DML-Programms

Der COBOL2000-Compiler erzeugt aus einem COBOL-DML-Programm ein Programm-Modul und ein Subschema-Modul.

Mittels eines ADD-FILE-LINK-Kommandos (mit LINK=DATABASE) wird dem Compiler der Name der Datenbank (dbname) mitgeteilt. Dieser Name wurde schon bei der Datenbank-Generierung verwendet. Mit seiner Hilfe erkennt der Compiler die Datei dbname.COSSD, aus der er das Subschema kopiert. Sie wurde bei der Subschema-Generierung von UDS erzeugt.

Beispiel für eine Kommandofolge:

```
/ADD-FILE-LINK DATABASE,dbname
/START-PROGRAM $COBOL2000
*COMOPT MODULE=modulbibliothek
*END Übersetzungseinheitdatei
```

Binden eines COBOL-DML-Programms

Das Binden von COBOL-Programmen ist im Kapitel "Erzeugung und Aufruf ablauffähiger Programme" ausführlich beschrieben.

Bei COBOL-DML-Programmen ist jedoch zusätzlich zu beachten, dass je nach Wahl der DBH-Variante (=Database Handler) ein entsprechendes UDS-Connection-Modul mit einzubinden ist (siehe hierzu [16]).

Beispiel eines Binderlaufs:

```
/START-PROGRAM $TSOSLNK

*PROG programmname[,FILENAM=dateiname]

*INCLUDE cobol-dml-programm,modulbibliothek

*INCLUDE uds-connection-modul,udsmodulbibliothek
[*RESOLVE ,$.SYSLNK.CRTE]
```

Ablauf eines UDS-Anwenderprogramms

Der Ablauf eines UDS-Anwenderprogramms setzt bei Einsatz des independent DBH eine UDS-Session voraus. Die Verbindung zu dieser Session bzw. zur Datenbank stellt das ADD-FILE-LINK-Kommando her.

Ablauf mit linked-in DBH:

```
/ADD-FILE-LINK DATABASE,dbname •
/START-PROGRAM dateiname •
[DBH-Parameter] •
PP END •
[Anwenderprogramm-Parameter] •
```

Ablauf mit independent DBH:

```
/START-PROGRAM dateiname • [Anwenderprogramm-Parameter]
```

Übersetzen, Binden und Ablauf von COBOL-SQL-Programmen ist im Handbuch "ESQL-COBOL" [17] beschrieben.

15.3 Beschreibung der Listen

In diesem Abschnitt werden anhand eines Programmbeispiels die Formate folgender Listen kurz erläutert, die COBOL2000 im Verlauf einer Übersetzung ausgibt:

- Steueranweisungsliste
- Übersetzungseinheitliste
- Adress-/Querverweisliste
- Fehlermeldungsliste

In den einzelnen Datensätzen einer Liste sind aus Gründen der Platzersparnis die Leerzeichen nach dem letzten gedruckten Zeichen entfernt.

Überschriftszeile

Jede Seite einer Liste wird von einer Überschriftszeile (siehe unten) eingeleitet, - die unabhängig von der Listenart - folgende Informationen enthält:

- (1) Name und Versionsbezeichnung des Compilers
- (2) PROGRAM-ID-Name
- (3) Listenart
- (4) Uhrzeit der Übersetzung
- (5) Datum der Übersetzung
- (6) Seitennummer



Steueranweisungsliste

Hier protokolliert COBOL2000

- (1) die Umgebung des Übersetzungsprozesses,
- (2) die ausgewählten Compiler-Optionen (COMOPTs)
- (3) die durch Voreinstellung in Kraft befindlichen Compiler-Optionen (COMOPTs) zum Zeitpunkt der Übersetzung und
- (4) Informationen für Wartungs- und Diagnosezwecke.

```
COBOL2000 VO1.2A00 KOPIEREN
                                                     COMOPT LISTING
                                                                                   18:48:20 2002-12-13 PAGE 0001
ENVIRONMENT
                      (1)
                          PROCESSOR
                                                               SR- 2000-BH7
                          OPERATING SYSTEM
                                                         : BS2000 V13.0
                          COMPILER
                                                         : COBOL2000 V01.2A00
                          TASK-SEQUENCE NUMBER
                                                         : 8AKP
                          USER-ID
                                                          : SUDERLAN
                          Copyright (C) Fujitsu Siemens Computers GmbH 2002
                                        All rights reserved
OPTIONS IN EFFECT
                      (2)
                          MODULE
                          LIBFILES
                                                         = (OPTIONS, DIAG, MAP, SOURCE, XREF)
                                                         = YES
                          GENERATE-LLM
                          SOURCE-ELEMENT
                                                         = KOPIEREN.COB
                          MERGE-REFERENCES
                                                         = YES
                          MERGE-DIAGNOSTICS
                                                         = YES
                                                         = YES
                          UPDATE-REPOSITORY
                          SEPARATE-TESTPOINTS
                                                         = YES
                          CONTINUE-AFTER-MESSAGE
                                                         = NO
                          CHECK-CALLING-HIERARCHY
                                                         = YES
                          ACTIVATE-XPG4-RETURNCODE
                                                         = YES
OPTIONS BY DEFAULT
                      (3)
                          CHECK-DATE
                                                         = YES
                                                         = YES
                          EXPAND-COPY
                          LINE-LENGTH
                                                         = 132
                          ALIGN-LLM-PAGE
                                                         = YES
                          LINES-PER-PAGE
                                                         = 064
                          MODULE-ELEMENT
                                                         = *STD
                          MODULE-VERSION
                                                         = *UPPFR-IIMIT
                          SOURCE-VERSION
                                                         = *HIGHEST-EXISTING
                          EXPAND-SUBSCHEMA
                                                         = YES
                                                         = I
                          MINIMAL-SEVERITY
                          REPLACE-PSEUDOTEXT
                                                         = YES
                                                         = YES
                          RESET-PERFORM-EXITS
                          GENERATE-INITIAL-STATE
                                                         = YES
                          INHIBIT-BAD-SIGN-PROPAGATION = YES
FOR CUSTOMER SERVICE (4)
REV# = A
REV# = B
```

Übersetzungseinheitliste

Jede Zeile einer Übersetzungseinheitliste ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

(1) Anzeigenfeld

Spalte 1 informiert über Fehler innerhalb der vom Benutzer vergebenen Nummerierung der Eingabesätze (Anzeige S) und über Verstöße gegen die maximale Zeilenlänge von 80 Zeichen (Anzeige T). Außerdem werden in ihm Sätze gekennzeichnet, die aus einer COPY-Bibliothek kopiert wurden (Anzeige C), die durch ein REPLACING bzw. REPLACE vereinbart wurden (Anzeige R) oder die zur SUB-SCHEMA-SECTION gehören (Anzeige D).

In Spalte 3 wird bei expandierten COPY-Elementen die Schachtelungstiefe angezeigt.

Ein Minuszeichen (-) in Spalte 1 kennzeichnet Zeilen, die auf Grund von Compiler-Direktiven ignoriert wurden.

(2) Folgenummernfeld

Enthält eine von COBOL2000 vergebene, maximal 5-stellige Nummer, die zur Kennzeichnung des eingegebenen Übersetzungseinheit-Satzes dient. Diese Nummer dient zur eindeutigen Identifizierung der Quellcodezeilen. Sie findet sich in allen von COBOL2000 erzeugten Listen als Querverweisnummer wieder und wird zur Verknüpfung mit etwaigen Fehlermeldungen verwendet. Der maximale Wert beträgt 65535. Überschreitet eine Übersetzungseinheit diese Zahl, wird wieder von 0 an nummeriert.

- Zu Beginn jeder Seite einer Übersetzungseinheitliste wird nach der Überschrift eine Zeile erzeugt, die Spaltenmarkierungen (V) enthält. Diese Markierungen entsprechen dem COBOL-Referenzformat und erleichtern es dem Benutzer, eine Verletzung des von COBOL geforderten Spaltenformats zu erkennen.
- (4) Vom Programmierer nutzbarer Bereich zur Markierung von Programmzeilen
- (5) Übersetzungseinheitbereich

Enthält den vom Benutzer eingegebenen Satz. Dabei ist zu beachten, dass nur abdruckbare Zeichen dargestellt werden.

Die folgenden Anteile sind nur in einer 'verdichteten' Liste vorhanden (siehe Parameter SOURCE=YES(CROSS-REFERENCE=YES) bei LISTING-Option, S.55).

(6) Enthält eine Zeile mehr als eine Definition oder kommen in einer Übersetzungseinheit implizite Definitionen vor, dann werden diese im verdichteten Listing in zusätzlichen Zeilen dargestellt, in denen an Stelle des Quelltexts rechtsbündig nur der Name dieser Definition steht.

(7) REL LOC

enthält die Position einer Datendefinition bzw. eines Kapitel oder Paragrafennamens relativ zum Modulanfang.

- (8) LENGTH
 - enthält die (dezimale) Länge des Bereichs im Modul, der einer Datendefinition zugeordnet wurde.
- (9) REF/DEF

enthält die Folgenummern der Zeilen, die auf eine Definition Bezug nehmen, zusammen mit der Art dieser Referenz (Erläuterung der Referenzart siehe Abschnitt "Adressliste" auf Seite 376) sowie umgekehrt beim Bezugnehmer die Folgenummer der Definitionszeile. Treten mehr Querverweise auf, als in eine Zeile passen, werden Fortsetzungszeilen gebildet (siehe Parameter LINE-SIZE im Abschnitt "LISTING-Option" auf Seite 55).

Im Listenbeispiel sind die Übersetzungsmeldungen "eingemischt" (siehe Parameter INSERT-ERROR-MSG im Abschnitt "LISTING-Option" auf Seite 55).

1	<) KOPIEREN SOURCE LISTING	ISTING 1	8:48:20 2002-12-13	2-13 PAGE 0002	
$\overline{}$	(3)(4) (5) V	DENTIFICATION DIVISION.	(9)	REL LOC	(8) (9) LENGTH REF/DEF	
000002 000003 000004 000005 000007 000011 000012 00012 00014	ешык дко	PROGRAM—ID. KOPIEREN. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT—OUTPUT SECTION. FILE—CONTROL. SELECT SAM—DATEI ASSIGN TO "EINGABE" ORGANIZATION IS SEQUENTIAL FILE STATUS IS SAM—DATEI—ZUSTAND. SELECT ISAM—DATEI ASSIGN TO "AUSGABE" ORGANIZATION IS INDEXED RECORD KEY ISAM—SCHLUESSEL FILE STATUS IS IDATSTA ACCESS IS SEQUENTIAL. FILE SCTION. FILE SCTION.	RETURN-CODE		00017 00023 00023 00026 00032	
00017 000018 000019 000022 000023 000023 000023 000033 000033 000033 000033 000034 000045 000045 000045 000045 000045		D SAM-DATEI RECORD IS V SAM-SATZ. DE ZEICHEN DISAM-DATEI REPLACING DISAM-DATEI RECORD IS V SAM-DATEI RECORD IS V DE ISAM-CATZ. DE ISAM-SATZ. DE ISAM-SATZ. DE ISAM-SATZ. DE ISAM-SATZ. DE ISAM-SATZ-LAENGE ROCEDURE DIVISION. BRAM-BATEI-LAENGE I SAM-BATEI-LAENGE I SAM-BATZ-LAENGE ROCEDURE DIVISION. BRAM-BATZ-LAENGE ROCEDURE DIVISION. BRAM-BATZ-LAENGE ROCEDURE DIVISION. BRAM-BATZ-LAENGE ROCEDURE DIVISION. BRAM-BATZ-LAENGE ROM-DOUTPUT ISAM-DATE OUTPUT ISAM-BATZ UNTIL DATEI-P OR ISAM-SCAM-DATEI INTO ROD SAM-DATEI INTO ROD SAM-BATZ AT END EXIT TO END-READ AT END EXIT TO END-RACH RINALID KEY C END-MRITE ISAM-SATZ MALIN END EXIT TO ROBERTORM MITHE ISAM-SATZ ROM-BATZ R	M 1 TO 255 VIZ-LAENGE. NGE. SOM 9 TO 263 SOM 9 TO 263	000000BAB 000000BAB 000000CB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBB 00000CBBBB 00000CBBBB 00000CBBBB 00000CBBBB 00000CBBBBBB 00000CBBBBBBBB	255 R00006 255 R000055 1 00033 263 R00030 263 R00030 263 R0001 263 R0001 264 R0001 27 R0001 28 R0001 29 R0001 20 R0	M00040 R00045 M00042 R00044 r00028 M00045 R00049 R00049 R00034
	71168 >>> AB	>> 1 PERIOD MISSING LAUF-900. CLOSE SAM-DATEI ISAM- STOP RUN.	BEFORE PARAGRAPH/SECTION OR END OF PROGRAM. PERIOD ASSUMED 000012C6 DATEI.	. PERIOD ASSUM 000012C6	ED. 00017	00023

Als zweiter Teil der Übersetzungseinheitliste wird eine Bibliotheksliste ausgegeben. Ihr sind die Quellen zu entnehmen, aus denen das in dieser Übersetzung bearbeitete COBOL-Programm entstand. Für jede COPY-Anweisung wird eine Zeile angelegt, die folgende Informationen enthält:

- (10) Folgenummer der Programmzeile, in der die COPY-Anweisung auftritt
- (11) Linkname aus der COPY-Anweisung
- (12) Bibliothekstyp
- (13) Elementname
- (14) Datum
- (15) Versionsnummer, mit der das Bibliothekselement in der Bibliothek eingetragen ist. Datum und Versionsnummer sind nicht immer vorhanden.
- (16) Dateiname, unter dem die Bibliothek im Dateisystem eingetragen ist.

COBOL200	0 V01.2A	00 KOF	PIEREN	LIBRARY LIST	ING	18:48:20 2002-12-13 PAGE 0003
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SOURCE SEQ-NO		(LIB-) ORG	ELEMENT-NAME	USER DATE	VERSION	FILE-NAME
		PLAM PLAM PLAM	KOPIEREN.COB SAM-DATEI ISAM-DATEI	2002-10-11 2002-10-11 2002-10-11	~	:20SC:\$SUDERLAN.COB :20SC:\$SUDERLAN.COB

Die Formatsteueranweisungen TITLE, EJECT, SKIP

Der COBOL2000-Compiler unterstützt die Formatsteueranweisungen TITLE, EJECT und SKIP. Mit diesen Anweisungen in der Übersetzungseinheit kann das Aussehen der Übersetzungseinheitliste beeinflusst werden.

Für alle Formatsteueranweisungen gilt:

- Sie dürfen nicht mit einem Punkt abgeschlossen werden.
- Sie müssen allein im B-Bereich einer Zeile stehen.
- Sie sind unwirksam, wenn sie in der IDENTIFICATION DIVISION stehen (da dort jeder Text im B-Bereich als Kommentar behandelt wird).
- Sie erscheinen selbst nicht in der Übersetzungseinheitliste.

TITLE-Anweisung

Funktion

Die Anweisung bewirkt, dass nachfolgend in den Kopfzeilen der Übersetzungseinheitliste nicht der Standardtitel (SOURCE LISTING) erscheint, sondern der in der Anweisung angegebene. Zusätzlich wird ein Seitenvorschub erzeugt, wenn nicht ohnehin eine neue Seite beginnt.

Format

TITLE literal

Regel

literal muss ein maximal 53 Zeichen langes nichtnumerisches Literal sein.

EJECT-Anweisung

Funktion

Die Anweisung bewirkt, dass der nachfolgende Text der Übersetzungseinheitliste auf der nächsten Seite beginnt. Die Anweisung wirkt nicht, wenn ohnehin eine neue Seite beginnt.

Format

EJECT

SKIP-Anweisung

Funktion

Die SKIP-Anweisung dient dazu, den nachfolgenden Text der Übersetzungseinheitliste um bis zu drei Zeilen vorzuschieben. Die Anweisung wirkt nicht, wenn die Leerzeilen als erstes auf einer neuen Seite gedruckt würden.

Format

{SKIP1} {SKIP2} {SKIP3}

Beispiel: Formatsteueranweisungen

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. BSP.
DATA DIVISION.
    TITLE "WORKING-STORAGE SECTION"
WORKING-STORAGE SECTION.
01 ALPHA1 PIC 99 VALUE 1.
01 BETA1 PIC 99 VALUE 2.
01 GAMMA1 PIC 99.
    TITLE "PROCEDURE DIVISION" -
PROCEDURE DIVISION.
    FJFCT
ANFANG SECTION.
MULT.
    MULTIPLY ALPHA1 BY BETA1 GIVING GAMMA1.
    MULTIPLY BETA1 BY GAMMA1 GIVING ALPHA1.
    MULTIPLY GAMMA1 BY ALPHA1 GIVING BETA1.
    SKIP3
                                                                      - (4)
ENDE SECTION.
STOPP.
    STOP RUN.
```

Wirkung:

- (1) In der Kopfzeile der nächsten Seite der Übersetzungseinheitliste steht "WORKING-STORAGE SECTION"
- (2) In der Kopfzeile der nächsten Seite(n) der Übersetzungseinheitliste steht "PROCEDURE DIVISION".
- (3) Der nachfolgende Text (ANFANG SECTION...) beginnt auf der nächsten Seite.
- (4) Vor dem nachfolgenden Text (ENDE SECTION) stehen drei Leerzeilen.

374

Fehlermeldungsliste

Die von COBOL2000 erzeugte Fehlermeldungsliste gibt Aufschluss über alle während der Übersetzung erkannten Syntax- und Semantikfehler.

Nach der Überschriftszeile unterteilt eine Teilüberschriftszeile die nachfolgenden Fehlermeldungszeilen in folgende Bereiche:

(1)	SOURCE SEQ NO	gibt die Folgenummer der Übersetzungseinheitzeile an, in der der Fehler auftrat.
(2)	MSG INDEX	gibt die Fehlermeldungskennzeichnung an.
(3)	SEVERITY CODE	gibt die Fehlerklasse an (siehe Tabelle 36).
(4)	ERROR MESSAGE	enthält den erklärenden Text und gegebenenfalls die von COBOL2000 durchgeführte Korrektur oder einen von COBOL2000 angenommenen Standardwert.

Am Ende der Fehlermeldungsliste wird eine Abschlussinformation über Gesamtanzahl aller aufgetretenen Fehler sowie Gesamtanzahl der Fehler in den verschiedenen Fehlerklassen ausgedruckt.

0B0L2000	V01.2	2A00 KOPIEF	REN	DIAGNOSTIC LISTING	18:48:20 2002-12-13 PAGE 0007
(1)	(2)	(3)	(4)		
SOURCE SEQ-NO	MSG INDEX	SEVERITY CODE	ERROR N	SAGE	
00053	71168	1	PERIOD	SSING BEFORE PARAGRAPH/SECTION OR END OF I	PROGRAM. PERIOD ASSUMED.
		STATEMENTS IN SEVERITY		AGNOSTIC LISTING.	

Adressliste

- (1) Angabe des Programmteils, des Kapitels und des Programmnamens
- (2) Dateiname, Dateifolgenummer und Adresse des Dateisteuerblocks aller im Programm verwendeten Dateien
- (3) SOURCE SEQ-NO Folgenummer der Übersetzungseinheitzeile, in der die Definition auftritt
- (4) MODULE REL ADDR
 Relative Anfangsposition einer Datendefinition innerhalb des Moduls
- (5) GROUP REL ADDR
 Relative Anfangsadresse einer Datendefinition innerhalb einer 01-Stufe (sedezimal).
- (6) POSITION IN GROUP DEC Nummer des ersten Bytes einer Datendefinition innerhalb einer 01-Stufe (dezimal, gezählt ab 1).
- (7) LEV NO
 Stufennummer der Definition. Ein "G" vor der Stufennummer kennzeichnet ein Datum als "global".
- (8) Angabe des vom Benutzer vergebenen Datennamens
- LENGTH IN BYTES
 Länge des Bereiches, dem der Datenname zugeordnet wurde, in dezimaler (DEC)
 und in sedezimaler (HEX) Darstellung
- (10) FORMAT

 Datenklasse in symbolischer Form
- (11) REFERENCED BY STATEMENTS

Auflistung aller Übersetzungseinheit-Zeilennummern in aufsteigender Reihenfolge, in denen Anweisungen stehen, die auf die Datendefinition Bezug nehmen. Treten mehr Querverweise auf, als in die Zeile passen, werden Fortsetzungszeilen gebildet (siehe Parameter LINE-SIZE im Abschnitt "LISTING-Option" auf Seite 55).

Der Zeilennummer vorangestellt ist die Art der Bezugnahme:

M modify/schreibend

R read/lesend

A addressing/adressierend

Die entsprechenden Kleinbuchstaben zeigen implizite Zugriffe an (das betrifft zum Beispiel korrespondierende untergeordnete Felder bei MOVE CORRESPONDING oder das Datenfeld, auf das sich ein Bedingungsname bezieht).

- (12) LVL Schachtelungstiefe des Programms, beginnend bei 000 für das äußerste Programm.
- (13) ÜBERSETZUNGSEINHEITNAME / SECTION NAME / PARAGRAPH NAME Angabe des Übersetzungseinheitnamens und der darin vorhandenen Kapitel- und Paragrafennamen.

TEST-20	000 V01.2	2A00 K0	OPIEREN			LOCATOR MA	P LIST	ING	18:48	20 2002-1	2-13 PAGE 0004	1
						A DIVISION E SECTION		KOPIEREN	(1)			
				F	ILE NAME ILE SERIAL DDR LHE FCB	NO.	SAM-DA 001 000003		(2)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)		(10)	(11)	
SOURCE SEQ-NO		GROUP REL ADDR	POSITION IN GROUP DEC	LEV NO				LENGTH IN	BYTES HEX	FORMAT	REFERENCED BY STATEMENTS	
	00000BA8 00000BA8			01	SAM-DATEI SAM-SATZ ZEICHEN			0000000255 0000000001		DISPLAY	R00006 R00039	R00046 R00055
					ILE NAME ILE SERIAL	NO.	ISAM-1	DATEI				
	MODUL F	GROUP	POSITION		DDR LHE FCB		000000	780				
SOURCE SEQ-NO	REL	REL ADDR	IN GROUP DEC	LEV NO				LENGTH IN DEC	BYTES HEX	FORMAT	REFERENCED BY STATEMENTS	
	00000CB0 00000CB0			01	ISAM-DATEI ISAM-SATZ ISAM-SCHLUE	SSEL		0000000263 0000000008		ZONED DEC	R00009 M00040 R00050 R00011 M00042 R00044	R00055
	00000CB8 00000CB8				SATZ-INHALT FILLER			0000000255 0000000001		DISPLAY	M00046	

TEST-20	00 V01.2	2A00 K0	OPIEREN		LOCATOR MAP	LISTING	18	3:48:20 200)2-12-13 PAG	E 0005
					DATA DIVISION WORKING-STORAGE SECTION	KOPIEREN				
SOURCE SEQ-NO	REL	REL	POSITION IN GROUP DEC	LEV NO		LENGTH IN	BYTES HEX	FORMAT	REFERENCED BY STATEMENT	·S
00001	000000B8			G77 01	TALLY RETURN-CODE SAM-DATEI-ZUSTAND DATEI-ENDE	0000000004 0000000004 0000000002	00000004	COMP-5	A00008 r0004 R00043	3
00033 00034	00000DC0 00000DC8	000000 000000	00000001	01 01	IDATSTA I-LAENGE ISAM-SATZ-LAENGE SAM-SATZ-LAENGE	0000000002 0000000002 0000000002 0000000	00000002 00000002	BINARY BINARY	A00012 R00021 R0002 A00024 M0004 A00018 R0004	9

TEST-2000 V01.	2A00 KOPIEREN	LOCATOR MAP LISTING	18:48:20 2002-12-13 PAGE 0006
		PROCEDURE DIVISION	
	(12) (13)	(11)	
SOURCE REL SEQ-NO ADDR	LVL SOURCE UNIT NAME SECTION NAME PARAGRAPH NAME	REFERENCED BY STATEMENTS	
00037 00001028 00038 00001028 00054 00001206 00056 0000134	B ABLAUF-001 ABLAUF-900		

Literatur

[1] **COBOL2000** (BS2000/OSD))

COBOL-Compiler

Sprachbeschreibung

Zielgruppe

COBOL-Anwender im BS2000/OSD

Inhalt

- COBOL-Glossary
- Einführung in Standard-COBOL
- Beschreibung des gesamten Sprachumfangs des COBOL2000-Compilers:
 Formate, Regeln und Beispiele zu den COBOL-ANS'85-Sprachelementen der Sprachmenge "High", den Fujitsu Siemens-spezifischen Spracherweiterungen sowie den Erweiterungen des kommenden COBOL-Standards, insbesondere der Objektorientierung.

[2] CRTE (BS2000/OSD)

Common RunTime Environment Benutzerhandbuch

Denutzemanubu

Zielgruppe

Programmierer und Systemverwalter im BS2000/OSD

Inhalt

Beschreibung der gemeinsamen Laufzeitumgebung für COBOL85-, COBOL2000-, C-, und C++-Objekte sowie für "Fremdsprachenmix":

- Komponenten des CRTE
- Programmkommunikationsschnittstelle ILCS
- Bindebeispiele

[3] **BS2000/OSD-BC V5.0**

Kommandos Band 1 - 6

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich sowohl an den nichtprivilegierten Anwender als auch an die Systembetreuung.

Inhalt

Die Bände 1 bis 6 enthalten sämtliche Kommandos (BS2000/OSD-Grundausbau und ausgewählte Produkte) mit der Funktionalität für alle Privilegien. Die Kommando- und Operandenfunktionen werden ausführlich beschrieben; viele Beispiele unterstützen das Verständnis. Am Anfang jedes Bandes informiert eine Übersicht über alle in den Bänden 1-6 beschriebenen Kommandos.

Der Anhang von Band 1 enthält u.a. Informationen zur Kommandoeingabe, zu bedingten Jobvariablenausdrücken, Systemdateien, Auftragsschaltern, Geräte- und Volumetypen. Der Anhang der Bände 4 und 5 enthält jeweils eine Übersicht zu den Ausgabespalten der SHOW-Kommandos der Komponente NDM. Der Anhang von Band 5 enthält zusätzlich eine Übersicht aller START-Kommandos.

In jedem Band ist ein umfangreiches Stichwortverzeichnis mit allen Stichwörtern der Bände 1-6 enthalten.

[4] **BS2000/OSD-BC V5.0**

Einführung in das DVS

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an den nichtprivilegierten Anwender und an die Systembetreuung.

Inhalt

Es beschreibt die Dateiverwaltung und -verarbeitung im BS2000.

Themenschwerpunkte:

- Datenträger und Dateien
- Datei- und Katalogverwaltung
- Datei- und Datenschutz
- OPEN-, CLOSE-, EOV-Verarbeitung
- DVS-Zugriffsmethoden (SAM, ISAM,...)

[5] **SDF V4.5A** (BS2000/OSD)

Einführung in die Dialogschnittstelle SDF Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000/OSD-Anwender

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die Dialog-Eingabe von Kommandos und Anweisungen im SDF-Format. Ein Schnelleinstieg mit leicht nachvollziehbaren Beispielen und weitere umfangreiche Beispiele erleichtern die Anwendung. SDF-Syntaxdateien werden erklärt.

Bestellnummer

U2339-J-Z125-8

[6] SORT (BS2000/OSD) SDF-Format

Zielgruppe

- BS2000-Anwender
- Programmierer

Inhalt

Prinzipien, Funktionen und Anweisungen für das Sortieren und Mischen von Datensätzen (SDF-Format). Aufruf über Unterprogrammschnittstelle und Zugriffsmethode SORTZM. Ein Beispielkapitel führt den Anfänger in die Handhabung ein.

[7] **BS2000/OSD-BC**

Systemmeldungen Band 1 - 3

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Die Handbücher wenden sich an Systemverwalter, Operateure und Benutzer.

Inhalt

Kapitel 1 des Handbuchs behandelt die Meldungsbearbeitung im BS2000/OSD. Kapitel 2 enthält die Systemmeldungen der Meldungsklassen ACS bis EMM für den Grundausbau des Betriebssystems BS2000/OSD. Die Meldungen sind nach Meldungsklassen in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Die Meldungstexte der Meldungen sind in Deutsch und Englisch, die Bedeutungs- und Maßnahmetexte in Deutsch abgedruckt.

Band 2 und Band 3 enthalten den zweiten und dritten Teil der Systemmeldungen für den Grundausbau des Betriebssystems BS2000/OSD.

[8] **JV V13.0C** (BS2000/OSD)

Jobvariablen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich sowohl an den nichtprivilegierten Anwender als auch an die Systembetreuung.

Inhalt

Es beschreibt die Verwaltung und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Jobvariablen. Die Kommandobeschreibungen sind getrennt nach den Funktionsbereichen der JVs aufgeführt. Die Makroaufrufe sind in einem eigenen Kapitel beschrieben.

[9] **AID** (BS2000)

Advanced Interactive Debugger

Testen von COBOL-Programmen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

COBOL-Programmierer

Inhalt

- Beschreibung der AID-Kommandos für das symbolische Testen von COBOL-Programmen
- Anwendungsbeispiel

Einsatz

Testen von COBOL-Programmen im Dialog- und Stapelbetrieb

[10] BS2000

TSOSLNK

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Software-Entwickler

Inhalt

- Anweisungen und Makroaufrufe des Binders TSOSLNK zum Binden von Lade- und Großmodulen
- Kommandos des statischen Laders ELDE

[11] BS2000/OSD-BC V5.0

Bindelader-Starter Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an Software-Entwickler und geübte BS2000/OSD-Benutzer.

Inhalt

Es beschreibt die Funktionen, die Unterprogrammschnittstelle, die XS-Unterstützung und den Aufruf des Bindeladers DBL.

Daran anschließend sind die Kommandos zum Aufruf des Laders ELDE und die Migration vom DLL zum DBL beschrieben.

[12] **LMS** (BS2000/OSD)

SDF-Format

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000-Anwender

Inhalt

Beschreibung der Anweisungen zum Erstellen und Verwalten von PLAM-Bibliotheken und darin enthaltenen Elementen.

Häufige Anwendungsfälle werden an Hand von Beispielen erklärt.

[13] **BS2000/OSD-BC**

Systeminstallation

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an die BS2000/OSD-Systemverwaltung.

Inhalt

Beschrieben wird die Generierung der Hardware-Konfiguration mit UGEN und die Installationsdienste. Letztere beinhalten die Plattenorganisation mit MPVS, die Installation von Datenträgern mit dem Dienstprogramm SIR und das Subsystem IOCFCOPY.

[14] **UDS/SQL** (BS2000/OSD)

Entwerfen und Definieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich in erster Linie an den Datenbankentwerfer; außerdem wendet es sich an den Programmierer von UDS/SQL-Datenbankanwendungen und den Datenbankadministrator.

Inhalt

Es beschreibt die Phasen des Datenbankentwurfs, die Datendefinitionssprache DDL, die Speicherstruktursprache SSL, die Subschema DDL sowie das relationale Schema.

[15] **UDS/SQL** (BS2000/OSD)

Aufbauen und Umstrukturieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an den Datenbankadministrator.

Inhalt

Es enthält eine Übersicht über die von UDS/SQL benötigten Dateien. Außerdem beschreibt das Handbuch Maßnahmen und Dienstprogramme zum Aufbauen, Umstrukturieren und Umstellen einer UDS/SQL-Datenbank sowie zum Laden und Entladen von Daten.

[16] **UDS/SQL** (BS2000/OSD)

Anwendungen programmieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an den Programmierer von UDS/SQL-Datenbankanwendungen.

Inhalt

Es beschreibt das Sprachkonzept und den Funktionsumfang der DML, das Transaktionskonzept, die Currency-Tabelle, die Funktionen der COBOL- und CALL-DML, das Binden, Laden und Starten von UDS/SQL-TIAM- und -UTM-Anwendungen, das Testen von DML-

Funktionen mit dem Programm DMLTEST sowie die Statuscodes der DML.

[17] **ESQL-COBOL** (BS2000)

ESQL-COBOL für UDS/SQL-Server

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

COBOL-Programmierer, die mit SQL-Anweisungen UDS/SQL-Datenbanken zugreifen wollen.

Inhalt

- Alle ESQL-COBOL-Anweisungen für den Zugriff auf UDS/SQL-Datenbanken mit Anwendungsbeispielen
- Beschreibung aller Arbeitsschritte zu Erstellung eines ablauffähigen ESQL-COBOL-Programms
- Bedienung des ESQL-Precompilers

[18] **ESQL-COBOL** (BS2000/OSD)

ESQL-COBOL für SESAM/SQL-Server

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Zur Zielgruppe gehören COBOL-Programmierer, die über SQL-Anweisungen mit SESAM/ SQL-Datenbanken arbeiten.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt den Aufbau eines ESQL-COBOL-Programms, die Einbettung von SQL in COBOL sowie das Übersetzen, Binden und Starten der Programme.

[19] SQL für SESAM/SQL

Sprachbeschreibung

Zielgruppe

Programmierer, die mit SQL-Anweisungen auf SESAM-Datenbanken zugreifen wollen. *Inhalt*

SQL-Anweisungen für den Zugriff auf SESAM-Datenbanken.

[20] SQL für UDS/SQL

Sprachbeschreibung

Zielgruppe

Programmierer, die mit SQL-Anweisungen auf UDS-Datenbanken zugreifen wollen.

Inhalt

SQL-Anweisungen für den Zugriff auf UDS-Datenbanken.

[21] **ESQL**

Portierbare ESQL-Anwendungen für BS2000, SINIX und MS-DOS

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

COBOL- und C-Programmierer, die portierbare ESQL-Anwendungen erstellen möchten.

Inhalt

Gemeinsamer Sprachumfang von INFORMIX-ESQL/COBOL (SINIX) V5.0, INFORMIX-

ESQL/C (SINIX) V5.0, ESQL-COBOL (BS2000) V1.1 und ESQL-C (BS2000) V1.1 mit ISO/

SQL/C (SINIX) V5.0, ESQL-COBOL (BS2000) V1.1 und ESQL-C (BS2000) V1.1 mit ISO/SQL V1.0, PRO*COBOL V1.3 und PRO*C V1.3 für ORACLE, ESQL-Precompiler COBOL

V2.5 für ComfoBase und SQL-Norm ISO/IEC 9075:1989.

[22] **EDT V16.6A** (BS2000/OSD)

Anweisungen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an EDT-Einsteiger und EDT-Anwender.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt das Bearbeiten von SAM- und ISAM-Dateien, Elementen aus Programm-Bibliotheken und POSIX-Dateien. Es enthält weiter eine Beschreibung der Arbeitsmodi, Kurzanweisungen, EDT-Prozeduren und Anweisungen des EDT.

[23] **AID** (BS2000)

Advanced Interactive Debugger

Basishandbuch

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Programmierer im BS2000

Inhalt

- Überblick über AID
- Beschreibung der Sachverhalte und Operanden, die für alle Programmiersprachen gleich sind
- Meldungen
- Gegenüberstellung von AID-IDA

Einsatz

Testen von Programmen im Dialog- und Stapelbetrieb

[24] **AID** (BS2000/OSD)

Testen auf Maschinencode-Ebene

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Programmierer und Tester

Inhalt

- Beschreibung der AID-Kommandos für das Testen auf Maschinencode-Ebene
- Anwendungsbeispiel

Neu aufgenommen wurden die Kommandos %SHOW und %SDUMP %NEST,Kontext-COMMON-Qualifikation sowie auf ESA-Anlagen für Daten-Räume die ALET/SPID-Qualifikationen. Es gibt zusätzliche Schlüsselwörter.

[25] BS2000

Programmiersystem

Technische Beschreibung

Zielgruppe

BS2000-Anwender und -Betreiber, die sich für den technischen Hintergrund ihres Systems interessieren (Softwareentwickler, Systemanalytiker, RZ-Leiter, Systemverwalter) sowie Informatiker, die ein konkretes "General-Purpose"-Betriebssystem studieren wollen *Inhalt*

Funktionen und Realisierungsprinzipien

- des Binders
- des Laders
- des Binde-Laders
- der Test- und Diagnosehilfen
- des Programmbibliothekssystems

[26] **BINDER** (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an Software-Entwickler

Inhalt

Es beschreibt die BINDER-Funktionen und enthält Beispiele dazu. Im Nachschlageteil sind die BINDER-Anweisungen und der Makroaufruf BINDER beschrieben.

[27] **UTM** (TRANSDATA, BS2000)

Planen und entwerfen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

- Organisatoren
- Einsatzplaner
- Programmierer

Inhalt

- Sprachunabhängige Beschreibung der Programmschnittstelle KDCS,
- Aufbau von UTM-Programmen
- KDCS-Aufrufe
- Testen von UTM-Anwendungen
- Alle Informationen, die der Programmierer von UTM-Anwendungen benötigt

[28] openUTM (BS2000/OSD, UNIX, Windows NT)

Anwendungen programmieren mit KDCS für COBOL, C und C++

Basishandbuch

Zielgruppe

Programmierer, die für die Programmierung von UTM-Anwendungen die Programmschnittstelle KDCS nutzen wollen.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die KDCS-Schnittstelle in der für COBOL, C und C++ gültigen Form. Diese Schnittstelle umfasst sowohl die Basisfunktionen des universellen Transaktionsmonitors als auch die Aufrufe für verteilte Verarbeitung. Es wird auch die Zusammenarbeit mit Datenbanken beschrieben.

[29] *open* **UTM** (BS2000/OSD)

Anwendungen generieren und betreiben

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch richtet sich an Anwendungsplaner, Fachprogrammierer, Administratoren und Anwender von UTM-Anwendungen.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die Generierung von UTM-Anwendungen mit verteilter Verarbeitung, die Tools, die *open*UTM dazu zur Verfügung stellt und die UTM-Objekte, die bei der Generierung erzeugt werden. Außerdem enthält das Handbuch alle Informationen, die für die Strukturierung, den Betrieb und die Kontrolle einer UTM-Produktivanwendung benötigt werden.

[30] openUTM (BS2000/OSD, UNIX, WIndows NT)

Anwendungen administrieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch richtet sich an alle, die *open*UTM-Anwendungen administrieren und Administrationsprogramme erstellen.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die Programmschnittstelle zur Administration, mit der Sie eigene Administrationsprogramme erstellen können, die Kommandoschnittstelle zur Administration und die Möglichkeiten zur Administration von Message Queues und Druckern.

[31] **SDF-P V2.2A** (BS2000/OSD)

Programmieren in der Kommandosprache

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000-Anwender und Systembetreuung.

Inhalt

SDF-P ist eine strukturierte Prozedursprache im BS2000. Nach einführenden Kapiteln zum Prozedur- und Variablenkonzept werden Kommandos, Funktionen und Makros ausführlich beschrieben.

Inhaltlicher Überblick:

- Schnelleinstieg SDF-P
- Prozedurkonzept von SDF-P
- S-Prozeduren erstellen, testen, aufrufen, steuern
- S-Variablen, S-Variablenströme, Funktionen, Ausdrücke
- Nicht-S-Prozeduren umstellen
- Makros, Builtin-Funktionen, SDF-P-Kommandos

[32] **POSIX** (BS2000/OSD)

Kommandos

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an alle Benutzer der POSIX-Shell.

Inhalt

Dieses Handbuch ist ein Nachschlagewerk. Es beschreibt das Arbeiten mit der POSIX-Shell sowie die Kommandos der POSIX-Shell in alphabetischer Reihenfolge.

[33] **POSIX** (BS2000/OSD)

Grundlagen für Anwender und Systemverwalter

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000-Systemverwalter, POSIX-Verwalter, BS2000-Benutzer,

Benutzer von UNIX-/SINIX-Workstations

Inhalt

- Einführung und Arbeiten mit POSIX
- BS2000-Softwareprodukte im Umfeld von POSIX
- POSIX installieren
- POSIX steuern und Dateisysteme verwalten
- POSIX-Benutzer verwalten
- BS2000-Kommandos für POSIX

[34] **C/C++ V3.1A** (BS2000/OSD)

POSIX-Kommandos des C/C++-Compilers

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

C- und C++-Anwender im BS2000/OSD.

Inhalt

- Einführung in die C/C++-Programmentwicklung in POSIX-Shell-Umgebung.
- Übersetzen und Binden von C- und C++-Programmen mit den POSIX-Kommandos cc, c89 und CC.
 - Steuern des globalen C/C++-Listengenerators mit dem POSIX-Kommando cclistgen.

[35] BS2000/OSD Softbooks Deutsch

Zielgruppe

BS2000/OSD-Anwender

Inhalt

Auf der CD-ROM "BS2000/OSD SoftBooks Deutsch" sind nahezu alle deutschen Handbücher und Readme-Dateien zur BS2000-Systemsoftware der aktuellsten BS2000/OSD-Version und auch von Vorgängerversionen gespeichert (inkl. der aufgeführten Handbücher). Diese Softbooks finden Sie auch im Internet auf unserem Manual Server. Sie können in den

Handbüchern nachschlagen oder sich vollständige Handbücher herunterladen.

Internet-Adresse

http://manuals.fujitsu-siemens.com

Bestellen von Handbüchern

Wenden Sie sich zum Bestellen von Handbüchern bitte an Ihre zuständige Geschäftsstelle.

Stichwörter

A	AID 120, 301
Ablauffähiges Programm 108	Abkürzungen von COBOL-Verben 125
Begriffserklärung 5	Funktionsbeschreibung 302
Binden mit TSOSLNK 101	Grundfunktionen 301
Erzeugung 97	LSD-Namen 123
Laden 110	SDF-Operanden 63
permanentes 98	Voraussetzungen für das Testen 121
temporäres 98	AID, Dialogtesthilfe 274
ABOVEINTERMED-SUBSET, SDF-Operand 48	ALIGN-LLM-PAGE, Comopt 79
ABOVEMIN-SUBSET, SDF-Operand 47	ALIGNMENT, SDF-Operand 50
ACCEPT-Anweisung	ALL-SEGMENTATION, SDF-Operand 48
Lesen aus Systemdateien 132	ALPHABET-Klausel 183
Lesen von Compiler- und	alphanum-name (Datentyp) 39
Betriebssysteminformationen 148	ALTERNATE RECORD KEY-Klausel, indizierte
Lesen von Jobvariablen 144	Dateien 217
ACCEPT-DISPLAY-ASSGN, SDF-Operand 71	ar-Kommando 272
ACCEPT-LOW-TO-UP, Comopt 78	ASA-Vorschubsteuerzeichen 182
ACCEPT-STMT-INPUT, SDF-Operand 70	ASCII-Code, Dateien im 183
ACCESS MODE-Klausel	ASSIGN-Klausel
indizierte Dateien 216, 221	indizierte Dateien 216
relative Dateien 194	relative Dateien 194
sequenzielle Dateien 169	sequenzielle Dateien 169
ACTIVATE-FLAGGING-Option 47	ASSIGN-SYSDTA-Kommando
ACTIVATE-WARNING-MECHANISM,	Steuern der Quelldateneingabe 15
Comopt 79	Umweisung von SYSDTA 15
ACTIVATE-XPG4-RETURNCODE, Comopt 79	ASSIGN-systemdatei-Kommando
ADD-FILE-LINK-Kommando	Umweisungen von Systemdateien 135
SHARED-UPDATE-Operand 234	Zuweisen von katalogisierten Dateien 159
Steuern der Quelldateneingabe 77	Aufbau
Zuweisen dynamisch nachladbarer	des COBOL2000-Compilers 355
Unterprogramme 259	eines COBOL-DML-Programms 363
Zuweisen von katalogisierten Dateien 156	Aufruf
Adressliste	des COBOL2000-Compilers 28
Anforderung 57, 59, 87, 88	eines permanenten Programms 110
	eines temporären Programms 108

Aufrufhierarchie prüfen 67, 80 Auftrag, Begriffserklärung 6 Auftragsschalter Abfrage in COBOL-Programmen 138 Bedingungsnamen für Schalterzustände 137 Beispiel 139 COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 137 Merknamen vereinbaren 137 Setzen in COBOL-Programmen 138 Ausbaustufen des COBOL2000-Systems 2 Ausgabedatei für Sortieren und Mischen 248 Ausgaben des Compilers 25 Ausgabeprozedur für Sortieren und Mischen 246 Ausgabeziele des Compilers 11 Autolink-Verfahren, TSOSLNK 103	Binden 97 bei Programmverknüpfung 258 eines COBOL-DML-Programms 364 eines Großmoduls 101 eines permanenten Programms 101 eines Programms mit Segmentierung 105 eines temporären Programms 108 mit dem BINDER 106, 263 mit TSOSLNK 101 BINDER 98, 106, 263 Block logischer 154 Nichtstandard- 155 physischer 155 Standard- 155
Beendigungsverhalten des COBOL-Programms 111 desCOBOL2000-Compilers 29 Begriffserklärungen 5 Benutzerschalter	BLOCK CONTAINS-Klausel indizierte Dateien 217 relative Dateien 195 sequenzielle Dateien 170 Blockteilung, indizierte Dateien 214 bs2cp-Kommando 272, 275
Abfrage in COBOL-Programmen 138 Bedingungsnamen vereinbaren 137 Beispiel 141 COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 137 Merknamen vereinbaren 137 Setzen in COBOL-Programmen 138 Betriebssysteminformationen COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 148 Datenstruktur 151 Bibliothekselemente, Verarbeitung im Programm 176 Bibliotheksliste Anforderung 59, 87, 88 Beschreibung 371 Bindelademodul 50, 98, 263	CALL bezeichner, Unterprogrammaufruf 258 CALL literal, Unterpogrammaufruf 258 CHECK-CALLING-HIERARCHY, Comopt 80 CHECK-DATE, Comopt 80 CHECK-FUNCTION-ARGUMENTS, Comopt 80 CHECK-PARAMETER-COUNT, Comopt 80 CHECK-REFERENCE-MODIFICATION, Comopt 80 CHECK-SCOPE-TERMINATORS, Comopt 80 CHECK-SOURCE-SEQUENCE, Comopt 81 CHECK-TABLE-ACCESS, Comopt 81 CLASS2-OPTION 164 CLOSE-Anweisung indizierte Dateien 220
Begriffserklärung 5 Verarbeitung durch den Binder 97 Bindelader (DBL) 98 Bindemodul Begriffserklärung 5 Verarbeitung durch den Binder 98	relative Dateien 198 sequenzielle Dateien 172 COBLIB,COBLIB1 bis COBLIB9, Linknamen 17 COBOBJCT, Linkname 259 cobol, Kommando (POSIX) 277 COBOL2000-BC (Grundausbaustufe) 2

392

COBOL2000-Compiler	CODE-SET-Klausel 183
Aufbau 355	Common Run-Time Environment (CRTE) 259
Aufgaben 10	COMOPT-Anweisungen 28, 73
Aufruf 28	COMOPT-Operanden, Tabelle der 78
Ausgabeziele 11	Compiler
Beendigungsverhalten 29	Steuerung über Compiler-Direkiven 21
Eingabequellen 11	Compiler- und Betriebssysteminformationen 148
COBOL2000-Laufzeitsystem 357	COMPILER-ACTION-Option 49
Moduln 357	Compiler-Direktiven 21, 28
COBOL2000-System	COMPILER-INFO 148
Aufbau 355	Compilerinformation 148
Ausbaustufen 2	COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 148
Struktur der Meldungen 315	Datenstruktur 151
COBOL-Anweisungen	Compilerlisten, Beschreibung 366
Ausgabe in Systemdateien 133	Compileroptionen
Eingabe aus Systemdateien 132	Tabelle der COMOPT-Operanden 78
Lesen von Compiler- und	Compilersteuerung, Möglichkeiten 28
Betriebssysteminformationen 148	COMPILER-TERMINATION-Option 68
Zugriff auf Jobvariablen 144	Compilervariablen
Zugriff auf Umgebungsvariablen 147	Verwendung in BS2000/OSD 21
COBOL-Compiler	Verwendung in POSIX 271
Steuerung über COMOPT-Anweisungen 28	composed-name (Datentyp) 39
Steuerung über Compiler-Direktiven 21, 28	CONTINUE-AFTER-MESSAGE, Comopt 81
Steuerung über SDF 28, 33	COPY-Elemente
COBOL-DML-Programm 363	Eingabe 16
Ablauf 365	in POSIX-Dateisystem 275
Aufbau 363	Linknamen für Bibliotheken 17
Binden 364	COPY-EXPANSION, SDF-Operand 56
Übersetzen 364	CPU-TIME 148
COBOL-Sprachmittel	CPU-Zeit-Information 148
Anwendung von Testhilfezeilen 129	CROSS-REFERENCE, SDF-Operand 57, 58
Erstellung von Druckdateien 178	CRTE, gemeinsame Laufzeitumgebung 259,
Sortieren und Mischen 245	357
Verarbeitung indizierter Dateien 215	c-string (Datentyp) 39
Verarbeitung relativer Dateien 193	
Verarbeitung sequenzieller Dateien 168	D
Verarbeitung von Magnetbanddateien 184	Database Handler (DBH) 363
Zugriff auf Auftragsschalter 137	Dateien 153
Zugriff auf Benutzerschalter 137	Datenblöcke 154
Zugriff auf Compiler- und	Datensätze 154
Betriebssysteminformationen 148	Datensatzlänge 154
Zugriff auf Jobvariablen 143	Festlegen von Dateimerkmalen 160
Zugriff auf Systemdateien 131	für Sortierprogramm 247
COBOL-Verben, Abkürzungen für AID 125	geblockte Datensätze 155

Dateien (Forts.) Grundbegriffe 153 Linknamen vereinbaren 156 Organisationsformen 153	Datensatzsperre 235 Datensatzsperre, Simultanverarbeitung 236, 242 Datenträger, Formate 164 Datentypen (SDF) 39
Puffer 154	Datum-Information 148
relative Dateiorganisation 191	DBH (Database Handler) 363
Satzformate 154	DBL (Dynamischer Bindelader) 108, 261
sequenzielle Dateiorganisation 167	Deadlock, Simultanverarbeitung 243
Simultanverarbeitung 234 Sortieren und Mischen 245	debug-Kommando 274 DEFINE-Direktive 21
Verarbeitung 153	DESTINATION-CODE, SDF-Operand 50
Zugriffsmethoden des DVS 153	DIAGNOSTICS, SDF-Operand 57
Zuweisen mit ADD-FILE-LINK-	Dialogtesthilfe AID 120, 274, 301
Kommando 156	DISPLAY-Anweisung 133
Zuweisen mit ASSIGN-systemdatei-	Ausgabe in Systemdateien 133
Kommando 159	Schreiben in Jobvariablen 144
Zuweisung ändern 158	Druckdateien 178
Zuweisungen 155	COBOL-Sprachmittel für die Erstellung 178
Dateikettungsname (Linkname) 156	SYMBOLIC CHARACTERS-Klausel 179
Dateimerkmale 160	DVS (Dateiverwaltungssystem) 153
indizierte Dateien 213	DVS-Code 209
relative Dateien 191	DVS-Fehlerschlüssel 187, 209, 230
sequenzielle Dateien 167	Dynamischer Bindelader (DBL) 98
Dateiorganisation	Dynamischer Zugriff
indizierte 213	indizierte Dateien 221
relative 191	relative Dateien 199
sequenzielle 167	Dynamisches Binden 108
DATE-ISO4 148	Dynamisches Nachladen 109
Dateiverarbeitung 153	E
Datenbankbedienung UDS 363	edt-Kommando 275
Datenbankschnittstelle ESQL-COBOL 308	Ein-/Ausgabe über Systemdateien 131
Datenblock 154	Ein-/Ausgabe uber Systemuateren 131
indizierte Dateien 213	indizierte Dateien 220
logischer 154	relative Dateien 197
reservieren 214	sequenzielle Dateien 172
Datenfeldgrenzen prüfen 67, 80 Datensatz 154	Ein-/Ausgabezustände
Datensatzerklärung	indizierte Dateien 229
indizierte Dateien 219	relative Dateien 208, 296
relative Dateien 196	sequenzielle Dateien 188
sequenzielle Dateien 171	Eingabe in den Compiler
Datensatzformat vereinbaren	über ADD-FILE-LINK-Kommando 77
indizierte Dateien 219	über ASSIGN-SYSDTA-Kommando 15
Datensatzformate 154	über END-Anweisung 75

394

Eingabedatei	FILE STATUS-Werte
Sortieren und Mischen 248	indizierte Dateien 230
Eingabeprozedur für Sortieren und Mischen 246	relative Dateien 210
Eingabequellen des Compilers 11	sequenzielle Dateien 188
EJECT, Formatsteueranweisung 373	filename (Datentyp) 39
ELABORATE-SEGMENTATION, Comopt 81	FIPS-Flagging 47
ELDE (Statischer Lader) 99	Fixpunktausgabe 254
ELEMENT, SDF-Operand 44, 53	für Sortierprogramme 249
Elementnamenbildung bei Modulausgabe 26	Fixpunktdatei 254
ENABLE-COBOL85-KEYWORDS-ONLY,	für Sortierprogramme 249
Comopt 81	FLAG-ABOVE-INTERMEDIATE, Comopt 82
ENABLE-INITIAL-STATE, SDF-Operand 50	FLAG-ABOVE-MINIMUM, Comopt 83
ENABLE-KEYWORDS, SDF-Operand 45	FLAG-ALL-SEGMENTATION, Comopt 83
ENABLE-UFS-ACCESS, Comopt 82	FLAG-INTRINSIC-FUNCTIONS, Comopt 83
ENABLE-UFS-ACCESS, SDF-Operand 71	FLAG-NONSTANDARD, Comopt 84
END-Anweisung, Quelldateneingabe 75	FLAG-OBSOLETE, Comopt 84
ENTRY, TSOSLNK-Operand 103	FLAG-REPORT-WRITER, Comopt 84
Eröffnungsarten	FLAG-SEGMENTATION-ABOVE1, Comopt 85
indizierte Dateien 222	FOR REMOVAL-Angabe 184
relative Dateien 200	Formatsteueranweisungen 372
sequenzielle Dateien 174	full-filename
ERRLINK, Linkname 60	siehe Datentyp file-name 39
ERR-MSG-WITH-LINE-NR, SDF-Operand 70	FUNCTION-ARGUMENTS, SDF-Operand 67
ERROR-REACTION, SDF-Operand 71	FUNCTION-ERR-RETURN, SDF-Operand 70
ESD (External Symbol Dictionary) 121	Funktionsargumente prüfen 67, 80, 92
ESQL-COBOL, Allgemeine Beschreibung 308	
EXPAND-COPY, Comopt 82	G
EXPAND-SUBSCHEMA, Comopt 82	gemeinsam benutzbare Programme 116
Expert-Modus (SDF) 34	GENERATE LINE NUMBER Comput 85
Externverweise 97	GENERATE-LINE-NUMBER, Comopt 85, 318
Auflösung durch TSOSLNK 103	GENERATE DISC CODE Compart 95
_	GENERATE-RISC-CODE, Comopt 86
	GENERATE-SHARED-CODE, Comopt 86, 116
Fehlerklassen (Severity Codes) 316	Großmodul
Fehlermeldungen	Begriffserklärung 5
in Übersetzungseinheitliste einmischen 89	Binden mit TSOSLNK 101, 262
Liste aller möglichen F. ausdrucken 49, 91	н
Fehlermeldungsliste	Herstellernamen 131
Anforderung 57, 87, 88	COMPILER-INFO 148
Beschreibung 375	CPU-TIME 148
FILE STATUS-Klausel	DATE-ISO4 148
indizierte Dateien 217, 229	JV-jvlink 143
relative Dateien 195, 208	PROCESS-INFO 148
seguenzielle Dateien 170, 186	FINCESS-INFO 140

Herstellernamen (Forts.) TERMINAL 131 TERMINAL-INFO 148 TSW-0,,TSW-31 137 USW-0,,USW-31 137	Indizierte Dateien (Forts.) WRITE-Anweisung 222 Zugriffsarten 221 Indizierte Dateiorganisation 213 INSERT-ERROR-MSG, SDF-Operand 56 integer (Datentyp) 41
Ĭ	Inter-Language Communication Services 257
IGNORE-COPY-SUPPRESS, Comopt 86	INTRINSIC-FUNCTIONS, SDF-Operand 48
ILCS 257	INVOKE 125
IMPLICIT-SCOPE-END, SDF-Operand 57	ISAM-Datei
Indexblöcke, indizierte Dateien 214	indizierte Dateiorganisation 213
Indizierte Dateien 213	nutzbarer Bereich 165
ACCESS MODE-Klausel 216, 221	READWITH NO LOCK 235
ASSIGN-Klausel 216	relative Dateiorganisation 191
BLOCK CONTAINS-Klausel 217	Simultanverarbeitung 234
Blockteilung 214	STARTWITH NO LOCK 235
CLOSE-Anweisung 220 COBOL-Sprachmittel 215	ISO-7-Bit-Code, Dateien im 183
Dateistruktur 213	J
Datenblöcke 213	Job, Begriffserklärung 6
Datenblocke 213 Datensatzerklärung 219	Jobyariablen 143
Ein-/Ausgabeanweisungen 220	Beispiel 145
Ein-/Ausgabezustände 229	COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 143
Eröffnungsarten 222	einrichten 69
FILE STATUS-Klausel 217, 229	Funktionsbeschreibung 306
FILE STATUS-Werte 230	Linknamen vereinbaren 143
Indexblöcke 214	Merknamen vereinbaren 143
Merkmale 213	überwachende 143, 307
OPEN-Anweisung 219	JV-jvlink 143
ORGANIZATION-Klausel 216	,
PAD-Operand 214	K
Programmskelett 215	Katalogeintrag 161
RECORD KEY-Klausel 217	K-Datenträger 164
RECORD-Klausel 218	K-ISAM-Datei 165
Satzformate 220	Klasse (objektorientiert) 127
Schlüsselvereinbarung 219	Klasse-6-Speicher 116
SELECT-Klausel 216	K-Plattenformat 164
Simultanverarbeitung von ISAM-Dateien 234	K-SAM-Datei 166
START-Anweisung 227	L
Verarbeitung 213	-
Verarbeitung in umgekehrter Richtung (Beispiel) 227	Lademodul, Begriffserklärung 5
Verarbeitungsformen 222	

Laden	Listenausgabe
bei Programmverknüpfung 258	bei COMOPT-Steuerung 87, 88, 95
dynamisch 108	in Dateien 59
eines permanenten Programms 110	in PLAM-Bibliothek 60
eines temporären Programms 108	Standard-Dateinamen 59
statisch 110	Standard-Elementnamen 60
Laufzeitmeldungen 317	LISTFILES, Comopt 88
Laufzeitsystem 97	LISTING-Option 55
LAYOUT, SDF-Operand 58	LLM
LIBFILES, Comopt 87	Objektdatei 270
LIBLINK, Linkname 60, 87	LLM (Bindelademodul) 98
LIBRARY, SDF-Operand 43	Erzeugen mit dem BINDER 106, 263
LINE-LENGTH, Comopt 87	LLM-Format 50
LINE-SIZE, SDF-Operand 58	LMS, Leistungsbeschreibung 304
LINES-PER-PAGE, Comopt 88	LOAD-PROGRAM-Kommando 108
LINES-PER-PAGE, SDF-Operand 58	LOCLINK, Linkname 60
Linkname, LIBLINK 87	Logischer Block 154
Linknamen	lp-Kommando 270
Anforderungen 156	LSD (List for Symbolic Debugging) 121
COBLIB,COBLIB1 bis COBLIB9 17	LSD-Namen
COBOBJCT 259	Abkürzungen von COBOL-Verben 125
ERRLINK 60	Format für AID 123
für das Zuweisen von katalogisierten	
für das Zuweisen von katalogisierten Dateien 156	M
Dateien 156	
Dateien 156 für Jobvariablen 143	M Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87	Magnetbanddateien 184
Dateien 156 für Jobvariablen 143	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKnn 157	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKnn 157 SORTWKnn 157 SRCLIB 77	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKnn 157 SRCLIB 77 SRCLINK 60	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68 MAXIMUM-ERROR-NUMBER, Comopt 88 Meldungen
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKn 157 SRCLIB 77 SRCLINK 60 Listen	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68 MAXIMUM-ERROR-NUMBER, Comopt 88 Meldungen
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKn 157 SORTWKn 157 SRCLIB 77 SRCLINK 60 Listen Ausgabe 27, 55	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68 MAXIMUM-ERROR-NUMBER, Comopt 88 Meldungen des COBOL2000-Systems 315
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKnn 157 SORTWKnn 157 SRCLIB 77 SRCLINK 60 Listen Ausgabe 27, 55 Beschreibung 366	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68 MAXIMUM-ERROR-NUMBER, Comopt 88 Meldungen des COBOL2000-Systems 315 Ausgabe 27 Struktur 315
Dateien 156 für Jobvariablen 143 LIBLINK 87 LOCLINK 60 MERGEnn 157 OPTLINK 60 SORTCKPT 157, 249 SORTIN 157 SORTINnn 157 SORTOUT 157 SORTWK 157 SORTWK 157 SORTWKn 157 SORTWKn 157 SORTWKn 157 SRCLIB 77 SRCLINK 60 Listen Ausgabe 27, 55	Magnetbanddateien 184 COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung 184 FOR REMOVAL-Angabe 184 im ISO-7-Bit-Code 183 INPUTREVERSED-Angabe 184 REEL-Angabe 184 WITH NO REWIND-Angabe 184 Zuweisen 185 MARK-NEW-KEYWORDS, Comopt 88 MARK-NEW-KEYWORDS, SDF-Operand 57 MAX-ERROR-NUMBER, SDF-Operand 68 MAXIMUM-ERROR-NUMBER, Comopt 88 Meldungen des COBOL2000-Systems 315 Ausgabe 27

U41113-J-Z125-3

Meldungen, englische 315 Meldungssprache wählen 315	NONSTANDARD-LANGUAGE, SDF- Operand 47
Meldungstext 315	•
MERGE-Anweisung 245	0
MERGE-DIAGNOSTICS, Comopt 89	Objektdatei 270
MERGEnn, Linkname 157	Objektliste
MERGE-REFERENCES, Comopt 89	Anforderung 87, 88
Metasprache des Handbuchs 4	Objektmodul Amerika i FAM Balai (05)
Metazeichen (SDF) 38	Ausgabe in die EAM-Datei 25
Methode (objektorientiert) 127	Begriffserklärung 5
MINIMAL-SEVERITY, Comopt 89	Verarbeitung durch den Binder 97 objektorientierte COBOL-Programme testen 127
MINIMAL-WEIGHT, SDF-Operand 57	objektorientierte COBOL-Programme testen 127 Objektprogramm, Begriffserklärung 5
Mischen von Datensätzen 245	OBSOLETE-FEATURES, SDF-Operand 47
MODIFY-SDF-OPTIONS, SDF-Kommando 35	OM-Format 50
Modul, Begriffserklärung 5	OPEN EXTEND
Modulausgabe 25	indizierte Dateien 222
bei COMOPT-Steuerung 89 bei SDF-Steuerung 52	relative Dateien 201
Elementnamenbildung 26	sequenzielle Dateien 175
MODULE, Comopt 89	OPEN INPUT
MODULE-ELEMENT, Comopt 90	indizierte Dateien 223
MODULE-FORMAT, SDF-Operand 50	relative Dateien 201
Modulerzeugung	sequenzielle Dateien 174
bei COMOPT-Steuerung 85	OPEN I-O
bei SDF-Steuerung 50	indizierte Dateien 224
Modulerzeugung unterdrücken	relative Dateien 203
bei COMOPT-Steuerung 94	sequenzielle Dateien 175
bei SDF-Steuerung 50	OPEN OUTPUT
MODULE-VERSION, Comopt 90	indizierte Dateien 222
Modulformat festlegen	relative Dateien 200
bei COMOPT-Steuerung 89	sequenzielle Dateien 174
bei SDF-Steuerung 50	OPEN-Anweisung
Moduln	indizierte Dateien 219
des COBOL2000-Laufzeitsystems 357	relative Dateien 197
MONJV-Option	sequenzielle Dateien 172
des Compilers 69	Operandenfragebogen (SDF) 37
A I	OPTIMIZATION-Option 65
N	OPTIMIZE-CALL-IDENTIFIER, Comopt 90
NAME-INFORMATION, SDF-Operand 57	OPTIONAL-Angabe 157
NK-Datenträger 164 NK-ISAM-Datei 165	indizierte Dateien 216
NK-ISAM-Datei 165 NK-Plattenformat 164	relative Dateien 194
NK-SAM-Datei 166	sequenzielle Dateien 169
INIX-OUNI-DUIGI IOO	

Prozeduren Ausgabeprozedur für Sortieren und Mischen 246 Eingabeprozedur für Sortieren und Mischen 246 Prozess, Begriffserklärung 6 P-S-D 91 Puffer 154
Q Quelldaten, Eingabe 75
Quelldateneingabe 15 bei COMOPT-Steuerung 75, 93 bei SDF-Steuerung 43 mit ASSIGN-SYSDTA-Kommando 15 mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando 77 mit der END-Anweisung 75 Quelleinheit 6 Querverweisliste Anforderung 58, 59, 87, 88 Beschreibung 376
R READ WITH NO LOOK COS
READWITH NO LOCK 235 READ-Anweisung relative Dateien 202 sequenzielle Dateien 174, 175 RECORD KEY-Klausel, indizierte Dateien 217 RECORDING MODE-Klausel 171 RECORD-Klausel indizierte Dateien 218 relative Dateien 196 sequenzielle Dateien 171 RECURSIVE-CALLS, SDF-Operand 67 REDIRECT-ACCEPT-DISPLAY, Comopt 91 REEL-Angabe 184 REF-MODIFICATION, SDF-Operand 67 Relative Dateien ACCESS MODE-Klausel 194 ASSIGN-Klausel 194 BLOCK CONTAINS-Klausel 195 CLOSE-Anweisung 198 COBOL-Sprachmittel 193 Datensatzerklärung 196

U41113-J-Z125-3

Relative Dateien (Forts.) DELETE-Anweisung 203 dynamischer Zugriff 199 Ein-/Ausgabeanweisungen 197 Ein-/Ausgabezustände 208, 296 Eröffnungsarten 200 FILE STATUS-Klausel 195, 208	ROUND-FLOAT-RESULTS-DECIMAL, Comopt 92 RUNTIME-CHECKS-Option 66 RUNTIME-OPTIONS-Option 70 S SAM-Datei, sequenzielle Dateiorganisation 16 Satzformate
FILE STATUS-Werte 210 Merkmale 191 OPEN-Anweisung 197	indizierte Dateien 220 relative Dateien 198 sequenzielle Dateien 173
OPTIONAL-Angabe 194 ORGANIZATION-Klausel 194 Programmskelett 193 READ-Anweisung 202	Satzlängenfeld 154 Schlüssel vereinbaren indizierte Dateien 217
RECORD-Klausel 196	relative Dateien 197 Schlüsseldatenfeld 195
RELATIVE KEY-Klausel 195 Satzformate 198	Schlüsselwort-Operanden (SDF) 34
Schlüsselvereinbarung 197	SDF, STANDARD-DEVIATION 46
SELECT-Klausel 194	SDF-Expert-Modus 34
sequenzieller Zugriff 199	SDF-Menü-Modus 35 temporärer Wechsel in den 36
Simultanverarbeitung von ISAM-Dateien 234	SDF-Optionen des Compilers
Simultanverarbeitung von PAM-Dateien 242	ACTIVATE-FLAGGING 47
START-Anweisung 202 Verarbeitung 191	COMPILER-ACTION 49
Verarbeitungsformen 200	COMPILER-TERMINATION 68
wahlfreier Zugriff 199	LISTING 55
wahlfreier Zugriff (Beispiel) 205	MONJV 69
WRITE-Anweisung 200	RUNTIME-CHECKS 66
Zugriffsarten 199	RUNTIME-OPTIONS 70
Relative Dateiorganisation 191	SOURCE 43
RELATIVE KEY-Klausel, relative Dateien 195	SOURCE-PROPERTIES 45
REPLACE-PSEUDOTEXT, Comopt 92	TEST-SUPPORT 63
REPORT-2-DIGIT-YEAR, SDF-Operand 57	SDF-Optionen, Übersicht 42
REPORT-WRITER, SDF-Operand 48	SDF-Steuerung des Compilers 33
Repository 24	SEGMENTATION, SDF-Operand 51 SEGMENTATION-ABOVE1, SDF-Operand 48
Repositoryausgabe 31	Segmentierung 105
REPOSITORY-Daten 13, 24	Sekundärschlüssel, indizierte Dateien 217
RERUN-Klausel für Sortierdateien 249 RESET-PERFORM-EXITS, Comopt 92	SELECT-Klausel 157
RESTART-PROGRAM-Kommando 255	indizierte Dateien 216
RETURN-CODE, SDF-Operand 45	relative Dateien 194
RETURN-CODE-Sonderregister 45, 266	sequenzielle Dateien 169
REVERSED-Angabe, für Banddateien 184	Semantikprüfung der Übersetzungseinheit 95 SEPARATE-TESTPOINTS, Comopt 92

Sequenzielle Dateien 167 ACCESS MODE-Klausel 169 ASSIGN-Klausel 169 BLOCK CONTAINS-Klausel 170 CLOSE-Anweisung 172 COBOL-Sprachmittel 168 Datensatzerklärung 171 Druckdateien erstellen 178 Ein-/Ausgabeanweisungen 172 Ein-/Ausgabezustände 186 Eröffnungsarten 174 FILE STATUS-Klausel 170, 186 FILE STATUS-Klausel 170, 186 FILE STATUS-Werte 188 im ASCII-Code 183 Magnetbanddateien 184 Merkmale 167 OPEN-Anweisung 172 ORGANIZATION-Klausel 169 Programmskelett 168 READ-Anweisung 174, 175 RECORDING MODE-Klausel 171 REWRITE-Anweisung 175 SELECT-Klausel 169 Verarbeitung 167 Verarbeitungsformen 174 WRITE-Anweisung 174 Zugriffsarten 173 Zuweisen von Magnetbanddateien 185 Sequenzielle Dateiorganisation 167 Sequenzieller Zugriff indizierte Dateien 121 relative Dateien 199 sequenzielle Dateien 173 SET-FUNCTION-ERROR-DEFAULT, Comopt 92 SET-VARIABLE, S-Variable 147, 176 Severity Code (Fehlerklasse) 316 SHAREABLE-CODE, SDF-Operand 50 Shared Code-Generierung 116 SHARED-UPDATE, Simultanverarbeitung 234	Simultanverarbeitung 234 Aktualisierung von Datensätzen 236, 242 Beispiele (ISAM) 239 Datensatz entsperren 236, 242 Datensatzsperre 236, 242 Datensatzsperre (ISAM) 235 Deadlock (PAM) 243 ISAM-Dateien 234 PAM-Dateien 242 Wartezeiten bei Sperre (ISAM) 236 SIS-Codes 296, 298 SKIP, Formatsteueranweisung 373 Sonderregister 247 RETURN-CODE 266 SORT-CORE-SIZE 247 SORT-MODE-SIZE 247 SORT-RETURN 248 SORT-FILE-SIZE 247 SORT-CSN 251 SORTCKPT, Linkname 157, 249 SORT-CORE-SIZE, Sortier-Sonderregister 248 SORT-EBCDIC-DIN, Comopt 93, 246 SORT-FILE-SIZE, Sortier-Sonderregister 247 Sortierdatei 247 Sortierdateierklärung 245 Sortieren und Mischen 245 Ausgabedatei 248 Ausgabeprozedur 246 COBOL-Sprachmittel 245 Eingabedatei 248 Eingabedatei 248 Eingabedatei 248 Eingabeprozedur 246 Fixpunktausgabe 249 MERGE-Anweisung 245 RERUN-Klausel 249 SORT-Anweisung 245, 247 Sortierdatei 247 Sortierdatei 247 Sortierdatei 247 Sortierdateierklärung 245 SORT-Sonderregister 247 Wiederanlauf 249 Sortierprogramm 247
	<u> </u>
-	, •
SHORTEN-OBJECT, Comopt 93	Sortierung nach DIN 70, 93
SHORTEN-XREF, Comopt 93	SORTIN, Linkname 157
SHORTEN-XREF, Comopt 93	
•	SORTING-ORDER, SDF-Operand 58, 70
	or operand of the

U41113-J-Z125-3 401

SORTINnn, Linkname 157 SORT-MAP, Comopt 93 SORT-MODE-SIZE, Sortier-Sonderregister 24 SORTOUT, Linkname 157 SORT-RETURN, Sortier-Sonderregister 248 SORTWK, Linkname 157 SORTWKn, Linkname 157 SORTWKnn, Linkname 157 SOURCE, SDF-Operand 56 SOURCE-ELEMENT, Comopt 93 SOURCE-Option des Compilers 43 SOURCE-PROPERTIES-Option 45 SOURCE-VERSION, Comopt 94 Sprachelemente kennzeichnen 83 bei COMOPT-Steuerung 79 bei SDF-Steuerung 47 SRCFILE, Linkname 43 SRCLIB, Linkname 43, 77 SRCLINK, Linkname 60	SUPPRESS-MODULE, Comopt 94 S-Variable 21, 147, 176 SYMBOLIC CHARACTERS-Klausel 179 SYMTEST Comopt 94 TSOSLNK-Operand 103 Syntaxbeschreibung (SDF) 38 Syntaxprüfung der Übersetzungseinheit 49, 95 SYSDTA Umweisung 135 Zuweisung der Übersetzungseinheit über 15 SYSLIST, Comopt 95 SYSLIST, Comopt 95 SYSLNK.CRTE.PARTIAL-BIND 272 Systemdateien 131 COBOL-Sprachmittel für den Zugriff 131 Ein-/Ausgabe über 131 Primärzuweisungen 134
START, TSOSLNK-Operand 103 STARTKEY LESS 227	Umweisungen mit dem ASSIGN-systemdatei- Kommando 135
STARTWITH NO LOCK 235 START-Anweisung indizierte Dateien 227 relative Dateien 202 START-COBOL2000-COMPILER, Aufrufkommando 34 START-PROGRAM-Kommando 108 Statischer Binder (TSOSLNK) 98 Statischer Lader (ELDE) 110 Stellungsoperanden (SDF) 35 Steueranweisungsliste Anforderung 56, 87, 88 Beschreibung 367 Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen 73 Möglichkeiten 28 über COMOPT-Anweisungen 28 über Compiler-Direktiven 21, 28 über SDF 28, 33 STMT-REFERENCE, SDF-Operand 63 SUBSCHEMA-EXPANSION, SDF-Operand 5	T Tabellengrenzen prüfen 66, 81 TABLE-SUBSCRIPTS, SDF-Operand 66 Task File Table 160 Eintrag erzeugen (Beispiel) 162 Task, Begriffserklärung 6 Task-Information 148 TERMINAL, Herstellername 131 TERMINAL-INFO 148 TERMINATE-AFTER-SEMANTIC, Comopt 95 TERMINATE-AFTER-SYNTAX, Comopt 95 Testen 121 mit Testhilfezeilen 129 symbolisch mit AID 123 von geschachtelten Programmen 126 Voraussetzungen für Testen mit AID 121 Testhilfe AID bei COMOPT-Steuerung 94 bei SDF-Steuerung 63

402 U41113-J-Z125-3

Testhilfen 120	Unterprogrammaufruf
Dialogtesthilfe AID 120	CALL bezeichner 258
Sprachmittel für Testhilfezeilen 129	CALL literal 258
Testhilfezeilen 129	UPDATE-REPOSITORY, Comopt 95
TEST-SUPPORT-Option 63	UPDATE-REPOSITORY, SDF-Operand 51
TEST-WITH-COLUMN1, Comopt 95	USE-APOSTROPHE, Comopt 95
TFT (Task File Table) 160	USW-0,,USW-31 137
TITLE, Formatsteueranweisung 372	UTM, Kurzbeschreibung 310
TSOSLNK 98, 262	-
Autolink-Verfahren 103	V
Binden eines segmentierten Programms 105	Verarbeitungsformen
Großmodulbinden 262	indizierte Dateien 222
statisches Binden mit 101	relative Dateien 200
TSW-0,,TSW-31 137	sequenzielle Dateien 174
	VERSION, SDF-Operand 44, 53
Ü	Versionsangabe 53, 90
Überlagerungsstruktur 105	Versionsnummer inkrementieren 53, 90
Überlaufblock 165	Vorschubsteuerzeichen, für Druckdateien 179
Überschriftszeile in Übersetzungslisten 366	
Übersetzen	W
einer Übersetzungseinheit 9	Wahlfreier Zugriff
einer Übersetzungsgruppe 30	indizierte Dateien 221
eines COBOL-DML-Programms 364	relative Dateien 199
Übersetzungseinheit 6	Wiederanlauf 255
Semantikprüfung 49, 95	für Sortierprogramme 249
Syntaxprüfung 49, 95	RESTART-PROGRAM-Kommando 255
Übersetzen 9	WITH DEBUGGING MODE-Klausel 129
Übersetzungseinheit bereitstellen	WITH NO REWIND-Angabe 184
in katalogisierter Datei 12	WRITE-Anweisung
in PLAM-Bibliothek 13	indizierte Dateien 222
Übersetzungseinheit, Eingabe 15, 77	relative Dateien 200
Übersetzungseinheitliste	sequenzielle Dateien 174
Anforderung 56, 59, 87, 88	Z
Beschreibung 368	Zeilensequenzielle Dateien 176
Übersetzungsgruppe 6	Zugriffsarten
Übersetzungsgruppe, Übersetzung 30	indizierte Dateien 221
Übersetzungslauf abbrechen 68, 88	relative Dateien 199
Übersetzungsliste 270	sequenzielle Dateien 173
Übersetzungslisten	Zugriffsmethoden des DVS 153
Anforderung 59	Zusätze zu Datentypen (SDF) 41
Übersetzungsmeldungen 317	Zuweisung eines Repository 24
UDS, Datenbankbedienung 363	Zuwolaung emea nepository 24
Umgebungsvariable 147	
Universeller Transaktionsmonitor UTM 310	

U41113-J-Z125-3 403

1.1

1.2

1.3 1.4

2.7

3

3.1 3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

1.5	Begriffserklärungen 5
1.6	Readme-Datei 7
2	Von der Übersetzungseinheit zum ablauffähigen Programm9
2.1	Bereitstellen der Übersetzungseinheit
2.1.1	Bereitstellen in katalogisierten Dateien
2.1.2	Bereitstellen in PLAM-Bibliotheken
2.2	Quelldaten-Eingabe
2.2.1	Zuweisen der Übersetzungseinheit mit dem ASSIGN-SYSDTA-Kommando 15
2.2.2	Eingabe von Programmteilen
2.2.3	Steuerung des Compilers über Compiler-Direktiven
2.3	Ein-/Ausgabe für Repositories
2.3.1	Prinzip des Repository
2.3.2	Zuweisung eines Repository
2.4	Ausgaben des Compilers
2.4.1	Ausgabe von Modulen
2.4.2	Ausgabe von Listen und Meldungen
2.5	Steuerungsmöglichkeiten des Compilers
2.6	Beendigung des Compilerlaufs

Übersetzung von Übersetzungsgruppen

Steuerung des Compilers über SDF

Compileraufruf und Eingabe der Optionen

SDF-Expert-Modus

SDF-Menü-Modus

SDF-Syntaxbeschreibung

SDF-Optionen zur Steuerung des Übersetzungslaufs

SOURCE-PROPERTIES-Option

COMPILER-ACTION-Option

Einleitung

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion

3.3.5

6.2

7

7.1 7.1.1

7.1.2

7.2 7.3

7.4

7.5

Testhilfezeilen

3.3.6	LISTING-Option
3.3.7	TEST-SUPPORT-Option
3.3.8	OPTIMIZATION-Option
3.3.9	RUNTIME-CHECKS-Option
3.3.10	COMPILER-TERMINATION-Option
3.3.11	MONJV-Option
3.3.12	RUNTIME-OPTIONS-Option
4	Steuerung des Compilers mit COMOPT-Anweisungen
4.1	Quelldaten-Eingabe bei COMOPT-Steuerung
4.1.1	Zuweisen der Übersetzungseinheit mit der END-Anweisung
4.1.2	Zuweisen der Übersetzungseinheit mit ADD-FILE-LINK und
	COMOPT SOURCE-ELEMENT
4.2	Tabelle der COMOPT-Operanden
5	Binden, Laden, Starten 97
5.1	Aufgaben des Binders
5.2	Statisches Binden mit TSOSLNK
5.3	Binden mit dem BINDER
5.4	Dynamisches Binden und Laden mit dem DBL
5.5	Laden und Starten von ablauffähigen Programmen
5.6	Programmbeendigung
5.7	Gemeinsam benutzbare COBOL-Programme
6	Testhilfen für den Programmablauf
6.1	Dialogtesthilfe AID 120
6.1.1	Voraussetzungen für das symbolische Testen
6.1.2	Symbolisches Testen mit AID
	Hinweise zum symbolischen Testen von geschachtelten Programmen
	Hinweise zum Testen von obiektorientierten COBOL-Programmen

 Jobvariablen
 143

 Zugriff auf eine Umgebungsvariable
 147

MODULE-OUTPUT-Option

129

0.1.0	1 collegen von Batelmentmalen	,
8.1.4	Platten- und Dateiformate	34
8.2	Sequenzielle Dateiorganisation	37
8.2.1	Merkmale sequenzieller Dateiorganisation	37
8.2.2	COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung sequenzieller Dateien	38
8.2.3	Zulässige Satzformate und Zugriffsarten	73
8.2.4	Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (sequenzielle Dateien)	74
8.2.5	Zeilensequenzielle Dateien	76
8.2.6	Erzeugen von Druckdateien	78
8.2.7	Verarbeiten von Dateien im ASCII- oder ISO-7-Bit-Code	33
8.2.8	Verarbeiten von Magnetbanddateien	34
8.2.9	Ein-/Ausgabezustände	36
8.3	Relative Dateiorganisation) 1
8.3.1	Merkmale relativer Dateiorganisation) 1
8.3.2	COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung relativer Dateien	93
8.3.3	Zulässige Satzformate und Zugriffsarten	98
8.3.4	Eröffnungsarten und Verarbeitungsformen (relative Dateien))(
8.3.5	Erstellen einer relativen Datei mit wahlfreiem Zugriff)5
8.3.6	Ein-/Ausgabezustände	96
8.4	Indizierte Dateiorganisation	13

COBOL-Sprachmittel für die Verarbeitung indizierter Dateien

Positionieren mit START

PAM-Dateien

Sortieren und Mischen

Sortieren von Tabellen

Fixpunktausgabe und Wiederanlauf

Wiederanlauf

Fixpunktausgabe für Sortierprogramme und Wiederanlauf

Verarbeitung katalogisierter Dateien Grundsätzliches zum Aufbau und zur Verarbeitung katalogisierter Dateien

Zuweisen von katalogisierten Dateien

8

8.1

8.1.1 8.1.2

2 1 2

8.4.1

8.4.2 843

844

8.4.5

8.4.6

8.5.1

8.5.2

9

9.1 9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1 10.2

U41113-J-Z125-3

8.5

Foetlagen von Dateimerkmalen

verarbeitung katalogisierter Datelen	10
Grundsätzliches zum Aufbau und zur Verarbeitung katalogisierter Dateien	15
Grundbegriffe zum Aufbau von Dateien	15

155

160

222

227

229

234

234

245

249

250

251

253

11

13.4 13.5

13.6

14

11.1	Binden und Laden von Unterprogrammen
11.2	COBOL-Sonderregister RETURN-CODE
11.3	Parameterübergabe an fremdsprachige Programme
12	COBOL2000 und POSIX
12.1	Überblick
12.1.1	Übersetzen
12.1.2	Binden
12.1.3	Testen
12.2	Bereitstellen der Übersetzungseinheit
12.3	Steuerung des Compilers
12.3.1	Allgemeine Optionen
12.3.2	Option für Compiler-Anweisungen
12.3.3	Option zur Ausgabe von Übersetzungsprotokollen
12.3.4	Optionen für den Bindelauf
12.3.5	Testhilfe-Option
12.3.6	Eingabedateien
12.3.7	Ausgabedateien
12.4	Einführungsbeispiele
12.5	Unterschiede zu COBOL2000 im BS2000
12.5.1	Sprachfunktionale Einschränkungen
12.5.2	Sprachfunktionale Erweiterungen
12.5.3	Unterschiede bezüglich der Programm-Betriebssystem-Schnittstellen 290
12.6	Verarbeiten von POSIX-Dateien
12.6.1	Programmablauf in BS2000-Umgebung
12.6.2	Programmablauf in der POSIX-Shell
12.6.3	Ein-/Ausgabezustände
13	Nutzbare Software für COBOL-Anwender
13.1	Advanced Interactive Debugger AID
13.2	Library Maintenance System LMS
13.3	Jobvariablen

Programmverknüpfungen

5	Anhang	355
5.1	Aufbau des COBOL2000-Systems	
	Aufbau des COBOL2000-Compilers	355
	Das COBOL2000-Laufzeitsystem	
5.2	Datenbankbedienung (UDS)	363
5.3	Beschreibung der Listen	366
	Überschriftszeile	366
	Steueranweisungsliste	367
	Übersetzungseinheitliste	
	Die Formatsteueranweisungen TITLE, EJECT, SKIP	372
	TITLE-Anweisung	372
	EJECT-Anweisung	373
	SKIP-Anweisung	373
	Fehlermeldungsliste	375
	Adressliste	376
	Literatur	379

Stichwörter 391



COBOL2000 V1.2 (BS2000/OSD)

COBOL-Compiler Benutzerhandbuch

Zielgruppe COBOL-Anwender im BS2000/OSD

Inhalt

- Bedienung des COBOL2000-Compilers
- Binden, Laden und Starten von COBOL-Programmen
- Testhilfen
- Dateiverarbeitung mit COBOL-Programmen
- Fixpunktausgabe und Wiederanlauf
- Programmverknüpfung
- COBOL2000 und POSIX-Subsystem
- Nutzbare Software f
 ür COBOL-Anwender
- Meldungen des COBOL2000-Systems

Ausgabe: Januar 2003

Datei: cob2_bhb.pdf

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH, 2003.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller

Dieses Handbuch wurde erstellt von cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH www.cognitas.de

Handbuchredaktion 81730 München Fax: 0 700 / 372 00000

Fujitsu Siemens Computers GmbH

Kritik Anregungen Korrekturen

manuals@fujitsu-siemens.com

http://manuals.fujitsu-siemens.com

Absender

Kommentar zu COBOL2000 V1.2 COBOL-Compiler